

Manuais sobre conversão de banco de dados

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais sobre conversão de banco de dados](#) / / [Manual de conversão de banco de dados MySQL](#)

Manual de conversão de banco de dados MySQL

ATENÇÃO: O Sistema CONTROL deve estar previamente instalado no computador onde irá acontecer a conversão do banco de dados de origem, mais não deverá ser executado.

- 1 - No seu navegador de internet execute o link www.arpasistemas.com.br/converte.zip;
- 2 - Descompactar o arquivo baixado em uma pasta de sua preferência no mesmo equipamento onde o banco de dados de origem está instalado;
- 3 - Fazer download do ODBC conforme versão do sistema operacional da maquina, através do seguinte link: <http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/>

MySQL :: Download Connector/ODBC 5.3.4

EnterpriseCommunityYum RepositoryAPT RepositorySUSE RepositoryWindowsArchives

MySQL Connectors

Connector/ODBCConnector/NetConnector/JConnector/PythonConnector/C++Connector/CMySQL Native Driver for PHP

Other Downloads


Select Platform:Microsoft Windows

Looking for previous GA versions


Windows (x86, 32-bit), MSI Installer	5.3.4	7.0M	Download
{mysql-connector-odbc-5.3.4-win32.msi}			
MD5: 55d218e0ce52eb4ecc841fd109a3c4c1 Signatu			
Windows (x86, 64-bit), MSI Installer	5.3.4	7.2M	Download
{mysql-connector-odbc-5.3.4-winx64.msi}			
MD5: 00eabf41ad133d852e8065b6c4bbcf72 Signatu			
Windows (x86, 32-bit), ZIP Archive	5.3.4	7.6M	Download
{mysql-connector-odbc-noinstall-5.3.4-win32.zip}			
MD5: f86ba746a1b7253470eac443d5d11541 Signatu			
Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive	5.3.4	7.8M	Download
{mysql-connector-odbc-noinstall-5.3.4-winx64.zip}			
MD5: 383ce0d51beaba5f07401b63f85bc0b4 Signatu			




!

We suggest that you use the MD5 checksums and GnuPG signatures to verify the integrity of the packages you download.






4 - Instale o ODBC na maquina que será feita a conversão dos dados.







5 - Após concluir a instalação abra o Painel de Controle > Ferramentas Administrativas > Fontes de Dados ODBC, conforme exemplificado abaixo:





6 - Adicione o MySQL ODBC 5.3 ANSI DRIVER através da aba Fonte de dados do usuário > Botão Adicionar.





7 - Após adicionar faça um teste de conexão para isso é necessário preencher os campos da janela seguinte :

Data Source Name: converte_padrao_mysql


Description: converte_padrao_mysql

Server: IP do micro que está sendo feita a conversão, normalmente será localhost 127.0.0.1


User: sempre será root

Password: Senha definida pelo usuário ao efetuar a instalação.


Database: Selecione a opção GestorComercialVogel



8 - Execute o conversor.exe que se encontra no local onde a pasta do conversor foi descompactado no segundo passo desse manual.




9 - Para iniciar a conversão basta selecionar o Sistema desejado, no exemplo abaixo será informado o conversor Vogel, em seguida conferir se as opções preenchidas em IP, Base, Usuário, Senha e Porta estão preenchidas corretamente, para iniciar basta pressionar o botão Converter.



Informe os dados de login.

Usuário: root

Password: Senha definida pelo usuário.



Última atualização: terça, 23 nov 2021, 16:43

◀ Manual do conversor de banco de dados de sistemas específicos

Seguir para...

Manual de conversão de banco de dados MongoDB ▶