

Manuais de instalação, atualização e backup

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de instalação, atualização e backup](#) / [Backup Manual](#) / [Manual do agendamento de backups](#)


Manual do agendamento de backups

O backup automático, é utilizado como uma alternativa a mais de segurança para usabilidade do Sistema Control., possibilitando o usuário de realizar o backup em nuvem pelo Dropbox e Google Drive.


1.0 Executável

O Backup automático é um executável externo, que apenas ficará disponível no micro servidor. É preciso que o serviço de integração do Windows esteja devidamente inicializado para que o backup automático seja executado. O usuário deve conferir se na pasta do Sistema Control, há a pasta bin90 e a libpq.dll.


O executável será disponibilizado conforme imagem abaixo.



Ao acessar o Sistema, passará manutenção de tabelas e logo e na sequência o usuário será direcionado para a tela de login.



Serão utilizados os mesmos dados de login do Sistema Control. Desta forma, após realizar o login com sucesso, o usuário terá acesso ao Sistema.



O Sistema será dividido em abas, que serão exemplificadas no decorrer deste manual.

1.1 Aba informações: essa aba tem a função de demonstrar para o usuário informações sobre os backups agendados. O padrão ao acessar a tela quando ainda não existirem backups agendados será como da tela acima.

1.1.1 Próximo backup agendado: mostra a data e horário do próximo agendamento.

1.1.2 Último backup agendado: mostra a data e hora do último backup realizado com sucesso.

1.1.3 Data/Filtrar: permite realizar um histórico por dia.

1.1.4 Data/hora: os registros serão mostrados por horário de agendamento, dos mais recentes para os mais antigos. O usuário deverá verificar se o horário do sistema esta configurado com a mesma hora do computador.

1.1.5 Base: serão mostrados os agendamentos separados por base na grid, desta forma, essa coluna irá mostrar o NOME da BASE DE DADOS configurada para execução do backup.

1.1.6 Status: mostra a condição do backup feito, sendo eles, concluído, falhou e atenção.

1.1.7 Detalhes: será mostrado se o backup teve ou não sucesso na execução. O status **concluído** mostrará nos detalhes a informação "Efetuado com sucesso!". A opção **falhou** mostrará ao operador a mensagem de "Backup não realizado!" e será habilitado um link para visualizar o motivo da falha em uma outra tela que se abrirá automaticamente (essa opção foi criada pois existem mensagens muito extensas dificultando a visualização na grid).

A opção **atenção** será mostrada apenas quando o backup gerado for menor do que o anterior, mostrando da seguinte forma: "O tamanho do backup gerado está menor que o anterior. Anterior: tamanhobackupanterior Atual: tamanhobackupatual". Ou então, quando o serviço estiver parado.


1.1.8 Armazenamento: além de separar os agendamentos por base de dados, serão separados também por armazenamento. As opções de armazenamentos são: Pasta local, Dropbox e Google Drive.

OBS: O Dropbox não está disponível no momento, aguardando homologação.


1.1.9 XMLs: neste local, será mostrado se a configuração para realizar backup das notas estava ou não habilitada.

1.1.10 Imagens: neste local será mostrado se a configuração para realizar backups das imagens dos produtos estava ou não habilitada.


Caso já houver backups agendados e feitos, a tela aparecerá da seguinte maneira.




1.2 Aba agendamentos: nessa tela o usuário terá que informar o horário que o Sistema precisa realizar o backup das bases de dados. Se não houver horários agendados, o backup não será feito. Será buscado os agendamento já feitos no antigo backup automático.



Para agendar, o usuário terá que informar a hora e os minutos no campo "Horário" e pressionar o botão "Agendar".



Feito isso, o Sistema irá mostrar na lista, com a informação "Backup agendado para as XX:XX horas", conforme demonstrado no exemplo abaixo.



Um detalhe importante é que o operador poderá escolher quais dias da semana o backup será executado, juntamente com o horário de cada um. Basta marcar a checkbox no dia da semana desejado e realizar o agendamento.


Dias da semana:

☒ Segunda☒ Terça☒ Quarta☒ Quinta☒ Sexta☒ Sábado☒ Domingo

Horário


Outro detalhe importante é que, no canto superior direito da tela há uma legenda escrita "Utilize o duplo clique para alterar os dias da semana pela grid". Nessa opção, se na opção de Segunda, por exemplo, o backup está com SIM, e o operador não queira mais realizar o backup neste dia da semana, basta pressionar com o mouse duas vezes sobre a palavra sim que mudará para não, ou vise e versa, sem a necessidade de excluir todo o agendamento e fazê-lo novamente.

1.3 **Aba armazenamentos:** nesta aba o usuário poderá determinar qual é o local de armazenamento dos backups.



Por padrão, será sugerido o caminho da pasta local onde já eram armazenados os backups automáticos, entretanto, o operador poderá alterar este local e até mesmo configurar o armazenamento em nuvem.

1.3.1 Pasta local: conforme já mencionado acima, o Sistema irá armazenar no diretório padrão (...arpa\control\Backups), ou seja, será enviado já configurada a pasta padrão do Sistema para o usuário.




Se desejado, o usuário poderá alterar o diretório. Para isso, basta pressionar sobre "Selecionar pasta" e localizar a pasta onde deseja salvar os backups. Com o diretório vinculado, no horário do agendamento, após concluído o backup com sucesso, o Sistema irá salvar o arquivo de backup compactado com o nome da base de dados, a hora do agendamento e a data do agendamento neste local de acordo com o número de cópias estabelecido nas configurações do Sistema.


Além disso, a opção "Abrir pasta", abrirá no Windows a pasta local onde estão sendo armazenados os backups, ou seja, a que mostra vinculada e associada no campo.

1.3.2 Dropbox: O Sistema irá disponibilizar a opção de salvar o backup agendado diretamente em nuvem no Dropbox. Para configurá-lo, será necessário realizar o acesso à conta Dropbox, pressionando o botão "Acessar Dropbox", conforme demonstra na imagem abaixo.


OBS: O Dropbox não está disponível no momento, aguardando homologação.




Quando o usuário pressionar o botão indicado, o Sistema irá direcionar o operador para o navegador da Web padrão do sistema operacional, para realizar o acesso na conta Dropbox.




Após realizado o login com sucesso, o operador terá que certificar de que conhece o desenvolvedor do aplicativo, no caso, o Sistema Arpa.



Em seguida, deve-se permitir o acesso do Arpa Backup à conta Dropbox. Se o usuário permitir, a conta ficará vinculada ao sistema e este, terá acesso para a criação de pastas dentro do Dropbox, e posteriormente realizar o upload dos arquivos de backup.




Automaticamente após realizar as permissões, será apresentada uma tela de sucesso ao usuário.




Caso o usuário por alguma motivo não permita o acesso, poderá realizar o processo novamente. Outro detalhe importante, é que se a conta estiver vinculada, e por algum motivo o usuário pela conta do Dropbox desvincular o Sistema (*em Configurações > Conta Pessoal > Aplicativos conectados*), será mostrado no Sistema a desvinculação, para que o operador tenha a possibilidade de vincular novamente.


Dentro do sistema desktop será apresentado ao operador a conta de e-mail vinculada do Dropbox vinculada com sucesso.




Para consultar os backups, o operador deverá acessar seu Dropbox diretamente pelo navegador. Nele, será criada uma pasta denominada "ArpaBackup", que ficará disponibilizada dentro da pasta "Aplicativos", conforme demonstra imagem abaixo.



Dentro da pasta ArpaBackup, serão criadas novas pastas pelo nome da base cuja qual foi previamente configurada para realização dos backups.




No exemplo acima, há apenas uma pasta criada chamada "Control" pois há apenas uma base configurada. Havendo mais bases, como control2, por exemplo, outra pasta será criada com esta mesma nomenclatura. O backup será salvo compactado também com o nome da base, horário e data do agendamento, conforme demonstra imagem abaixo.




O backup será salvo neste local, seguindo as configurações do Sistema, ou seja, será respeitado o número de cópias, quais bases que serão feitos os backups entre as demais configurações.


- 1.3.2.1 O sistema terá permissão de acesso e modificação única e exclusivamente na pasta ARPABACKUP. Desta forma, por questões de segurança, não terá permissões para demais pastas pessoais do cliente, exceto, a pasta citada anteriormente.
- 1.3.2.2 Se por algum motivo o operador excluir a pasta "Aplicativos", precisará refazer o processo de vinculação de conta todo novamente, para que a pasta seja recriada. Se não o fizer, aparecerá um erro na aba de "Informações" para o operador, devido a falta de permissão.
- 1.3.3 Google drive: além das opções de armazenamento mencionadas acima, o usuário poderá salvar os backups em uma conta do Google Drive, também. Para isso, terá que pressionar o botão "Acessar Google Drive", conforme a imagem abaixo.




Assim que o usuário pressionar o botão citado, o Sistema irá direcioná-lo para o navegador da Web padrão do sistema operacional para realizar o acesso na conta do Google.




Após realizado o login com sucesso, o usuário terá que permitir que a conta seja vinculada com o Sistema da Arpa.



E também habilitar ou não as configurações de segurança do aplicativo.




Se o usuário permitir, a conta ficará vinculada ao Sistema e este, terá acesso para realizar a criação de pastas dentro do Google Drive e posteriormente, realizar o upload dos arquivos de backups. Após concluir a liberação, será apresentada a seguinte tela.




Caso o usuário por algum motivo negue o acesso, ele poderá fazer o processo novamente. Outro detalhe importante, é que se a conta estiver vinculada, e por algum motivo o usuário pela conta do Google (Gerenciar sua conta do Google > Segurança > Gerenciar acesso de terceiros) desvincular o sistema Arpa, será desvinculado no sistema também, para que ele tenha a opção de vincular novamente.

No Google Drive, o Sistema criará a pasta com o nome "Backup Arpa Sistemas" dentro de "Meu Drive", conforme exemplo abaixo.



Além disso, será criado uma pasta com cada nome de base cadastrado e configurado para efetuar o backup.




O backup será salvo neste local seguindo as configurações do Sistema, ou seja, respeitará o número de cópias, quais bases serão feitos os backups, entre outras configurações.


1.4 Aba Log de atividades: neste local, o sistema mostrará todas as atividades feitas no Sistema de backup. As atividades que serão registradas são as listadas na imagem abaixo.

Backup agendado para as 00:00 horas;
Removido o agendamento das 00:00 horas;
Alterada a configuração de número de cópias. De: 2 Para: 5
Habilitada a configuração "Avisar falhas no backup";
Desabilitada a configuração "Avisar falhas no backup";
Habilitada a configuração "Avisar falhas no backup por e-mail";
Desabilitada a configuração "Avisar falhas no backup por e-mail";
Alterada o e-mail das configurações. De: 1@arpainformatica.com.br Para: 2@gmail.com
Habilitada a configuração "PDF/XML dos documentos eletrônico";
Desabilitada a configuração "PDF/XML dos documentos eletrônicos";
Habilitada a configuração "Imagem dos produtos";
Desabilitada a configuração "Imagem dos produtos";
Habilitado o backup da base nomedabase;
Desabilitado o backup da base nomedabase.
Alterada a pasta local de armazenamento. De: c:\Backup Para: e:\Backup
Conta Dropbox vinculada
Conta Dropbox desvinculada
Conta Google Drive vinculada
Conta Google Drive desvinculada

E serão apresentadas em tela conforme exemplo abaixo.



1.5 Aba Configurações: a aba de configurações é subdividida, e cada configuração será detalhado logo abaixo.




1.5.1 Configurações de cópias:

1.5.1.1 Número de cópias por bases: nesse local, o usuário poderá configurar a quantidade de número cópias de cada base que será mantido. O Sistema levará em consideração a partir da configuração, ou seja, se antes estava configurado para 5 cópias, e a configuração foi alterada para 2 cópias, o Sistema irá manter as duas cópias a partir deste momento, ou seja, não irá apagar outras informações que constam na pasta, mesmo que foi adicionada pelo Sistema ou manualmente pelo usuário.

Não será realizado nenhum tipo de controle de uploads e arquivos apagamos manualmente pelo operador. Outro detalhe é que somente serão apagados os backups das bases que estão habilitadas para fazer backup.

1.5.2 Notificações:


1.5.2.1 Avisar falhas no backup: quando essa opção estiver habilitada, o Sistema irá notificar no executável, que houve falha no backup. Essa informação aparecerá na bandeja do Windows, como notificação (se o Sistema Control estiver aberto) e também ficará gravado na aba de "Informações", conforme exemplificado no item 1.1.



1.5.2.2 Avisar falhas no backup por e-mail: se essa opção estiver habilitada, o Sistema irá realizar o envio das falhas na execução dos backups para o e-mail inserido no campo abaixo, de "E-mail".

1.5.2.3 E-mail: nesse campo, será sugerido o e-mail informado nos dados da empresa, das configurações do Sistema Control. O usuário poderá modificar este e-mail e até mesmo acrescentar novos. Para separá-los, deve-se utilizar o ponto e vírgula (;), conforme já é utilizado no Sistema Control Desktop. Outro detalhe importante, é que se estiver habilitada a configuração para avisar as falhas de backup por e-mail (item 1.5.2.2), este campo torna-se obrigatório.]

Abaixo, um exemplo de um e-mail enviado por de forma padrão ao ocorrer falhas no backup. O executável enviará um e-mail por base cadastrada e para cada endereço de e-mail inserido no campo.



É importante ressaltar que, não aparecerá o aviso de falhas na execução do backup na aba "Agenda do dia".

1.5.3 Fazer backup:

1.5.3.1 PDF/XML dos documentos eletrônicos: essa configuração irá determinar se no SQL será salvo o arquivo XML e o arquivo PDF dos documentos eletrônicos (NF-e, SAT, MF-e, NFC-e...)

1.5.3.2 Imagens dos produtos: essa configuração irá determinar se no SQL serão salvas as imagens dos produtos. Terá um aviso na tela, para o cliente salvar os arquivos manualmente, pois, caso seja necessário a restauração de backup e as configurações estiverem desabilitadas, não será possível recuperar estes arquivos.

1.5.4 Fazer backup/base: neste local será mostrado a lista de todas as bases existentes no banco de dados. Exceto, as bases que contenham a nomenclatura "old". O Sistema fará apenas backups das bases que estão habilitadas. De forma padrão, serão enviadas todas as bases habilitadas.

Todas as vezes que alguma configuração for alterada, é necessário que o operador pressione sobre o botão "Salvar" para que sejam salvas as alterações realizadas.

◀ Como efetuar a cópia de segurança conferir a mesma e salvar em um mídia externa

Seguir para...

Manual para iniciar o uso do backup automático ▶

Arpa Sistemas de Informática Ltda.