

Manuais de instalação, atualização e backup

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de instalação, atualização e backup](#) / [Reinstalação](#) / [Reinstalação do sistema no micro Servidor](#)

Reinstalação do sistema no micro Servidor

Nesse manual veremos como proceder com a reinstalação do sistema quando o micro servidor da empresa for formatado. Esse manual será dividido em passos para um melhor entendimento do usuário.

1º Passo

Antes do micro ser formatado será necessário desativar a licença do mesmo, através do menu **Ajuda > Dados do Registro / Licenças:**



Ao seguir o caminho citado acima o sistema irá abrir a seguinte janela com todos os terminais ativos e registrados com o CNPJ da empresa:

Licenças do Sistema

Serial:

Adicionar

Número de Série	Nome do Sistema	Vencimento	Dias para uso	Licenças	Instaladas	Disponíveis
	RETAGUARDA	20/01/2023	8	2	1	1
	FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	1	0
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	GERENCIADOR CARTÃO DE CREDITO	20/01/2023	8	1	0	1
	GERENCIADOR CARTÃO DE CREDITO	20/01/2023	8	1	0	1

Validar Sistema

Limpar Seriais

Desativar Terminal

Fechar

Nessa janela vamos selecionar a licença do servidor e pressionar o botão "Desativar Terminal":

Licenças do Sistema

Serial:

Adicionar

Número de Série	Nome do Sistema	Vencimento	Dias para uso	Licenças	Instaladas	Disponíveis
	RETAGUARDA	20/01/2023	8	2	1	1
	FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	1	0
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	GERENCIADOR CARTÃO DE CREDITO	20/01/2023	8	1	0	1
	GERENCIADOR CARTÃO DE CREDITO	20/01/2023	8	1	0	1

Validar Sistema

Limpar Seriais

Desativar Terminal

Fechar

Ao pressionar o botão desativar terminal o sistema irá abrir a seguinte janela, para que o usuário possa fazer conferência através do número de HD da máquina se está desativando o terminal correto. Pressione o botão desativar terminal novamente para confirmar o procedimento.

Desativação de Terminal

Após desativar o terminal selecionado não será mais possível reativar.
Tem certeza que deseja desativar?


Sim

Não

É importante ressaltar que o processo explicado no primeiro passo desse manual deverá ser seguido somente se o cliente fizer uma formatação real na máquina na qual o número de HD da mesma irá mudar, caso for uma formatação lógica e não uma formatação física o passo número 1 não deverá ser seguido.

2º Passo

Faça um backup da base de dados e através do ícone preparar cópia de segurança:



Salve o backup no disco que não será formatado da máquina ou para uma maior segurança salve o backup em uma mídia externa, é de extrema importância que o usuário tenha o backup para continuar usando o sistema de onde parou.

3º Passo

Nesse momento o micro poderá ser formatado.
Com o instalador faça a reinstalação do sistema como micro servidor, abaixo acompanhe o passo a passo para reinstalação.
É necessário utilizar o instalador com a mesma versão instalada anteriormente caso contrario poderá ser enfrentado problemas durante o processo.


Observação: Na instalação do PostgreSQL caso tenha alguma instalação do mesmo software na porta "5432", a mesma é removida. Recomenda-se antes de fazer a instalação observe se existe alguma versão deste banco de dados em seu equipamento, se já existir contate com o seu técnico para lhe orientar no processo de instalação. Neste caso se faz necessário a instalação manual do banco de dados em outra unidade de disco e outra porta diferente de 5432.

INSTALAÇÃO

1 - Ao inserir o CD ou executar o setup, o instalador abre automaticamente o assistente que irá lhe ajudar a instalar o aplicativo de RETAGUARDA denominado Sistema Control e o Frente de Caixa denominado PDV-FISCAL e o Banco de Dados PostgreSQL.




2 - Pressione o botão "Avançar", dando sequência no processo de instalação:



3 - Selecione a opção "Eu aceito os termos do Contrato" e pressione o botão "Avançar".

Instalando e configurando o banco de dados

Importante: A instalação no computador servidor deve ser executada pelo usuário do Windows chamado "ADMINISTRADOR", onde este DEVE ter permissão TOTAL sobre as operações do Sistema Operacional do equipamento.




Tipo de instalação:

No caso de uma reinstalação de servidor vamos selecionar as opções destacadas na imagem acima:


- **Instalação do sistema em um micro servidor:** Define onde o banco de dados ficará instalado. Apenas um computador de todo o conjunto de computadores da rede deve ser definido como o servidor, recomenda-se a instalação no computador com mais recursos de memória e processamento.

Restaurar um backup existente: A restauração de um banco de dados já existente (BACKUP) ocorre no momento de uma reinstalação de um banco de dados convertido de outras aplicações ou na reinstalação do Sistema Control. Neste caso o banco de dados estará preenchido com informações oriundas da cópia restaurada.


Ao pressionar o botão avançar o sistema vai solicitar ao usuário o IP do micro servidor, normalmente ficará como local host.




Em seguida vamos localizar o local do micro que está salvo o backup antes de fazer a formatação da máquina, dessa forma o usuário irá continuar usando o sistema de onde parou:



Pronto para instalar:




Pressione o botão "Instalar", ou "Voltar" caso seja necessário modificar alguma configuração escolhida nas etapas anteriores.



Na necessidade de interromper a instalação, clique no botão “Cancelar”.

4º Passo

Abra o sistema normalmente, caso o processo de desativação do terminal e tenha ocorrido a troca do número do HD ao formatar o servidor o sistema irá abrir normalmente. Caso não tenha sido feito a desativação do terminal será necessário entrar em contato com o suporte técnico.
Lembrando que todos esses procedimentos deverão ser executados com o administrador do computador.



Última atualização: segunda, 10 abr 2023, 14:14

◀ Manual do Assistente de Atualização (Á partir da versão 1.25.4.0)

Seguir para...

Reinstalação do sistema no micro Terminal ▶