

Manuais de instalação, atualização e backup

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais de instalação, atualização e backup](#) / [Reinstalação](#) / [Reinstalação do sistema no micro Terminal](#)

Reinstalação do sistema no micro Terminal

Nesse manual veremos como proceder com a reinstalação do sistema quando o micro terminal da empresa for formatado. Esse manual será dividido em passos para um melhor entendimento do usuário.

1º Passo

Antes do micro ser formatado será necessário desativar a licença do mesmo, através do menu **Ajuda > Dados do Registro / Licença**.



Ao seguir o caminho citado acima o sistema irá abrir a seguinte janela com todos os terminais ativos e registrados com o CNPJ da empresa.

Licenças do Sistema

Serial:

Adicionar

Número de Série	Nome do Sistema	Vencimento	Dias para uso	Licenças	Instaladas	Disponíveis
▶	RETAGUARDA	20/01/2023	8	2	1	1
	FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	1	0
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	GERENCIADOR CARTÃO DE CREDITO	20/01/2023	8	1	0	1
	GERENCIADOR CARTÃO DE CREDITO	20/01/2023	8	1	0	1

Validar Sistema

Limpar Seriais

Desativar Terminal

Fechar

Nessa janela vamos selecionar a licença do servidor e pressionar o botão Desativar Terminal.

Licenças do Sistema

Serial:

Adicionar

Número de Série	Nome do Sistema	Vencimento	Dias para uso	Licenças	Instaladas	Disponíveis
▶	RETAGUARDA	20/01/2023	8	2	1	1
	FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	1	0
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL FRENTE DE CAIXA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	ADICIONAL RETAGUARDA	20/01/2023	8	1	0	1
	GERENCIADOR CARTÃO DE CREDITO	20/01/2023	8	1	0	1
	GERENCIADOR CARTÃO DE CREDITO	20/01/2023	8	1	0	1

Validar Sistema

Limpar Seriais

Desativar Terminal

Fechar

Ao pressionar o botão desativar terminal o sistema irá abrir a seguinte janela, para que o usuário possa fazer conferência através do número de HD da máquina se está desativando o terminal correto. Pressione o botão desativar terminal novamente para confirmar o procedimento.

Desativação de Terminal

?

Após desativar o terminal selecionado não será mais possível reativar.
Tem certeza que deseja desativar?


Sim

Não

É importante ressaltar que o processo explicado no primeiro passo desse manual deverá ser seguido somente se o cliente fizer uma formatação real na máquina na qual o número de HD da mesma irá mudar, caso for uma formatação lógica e não uma formatação física o passo número 1 não deverá ser seguido.

2º Passo

No micro servidor, efetue um backup da base de dados e através do ícone preparar cópia de segurança.



Salve o backup no disco que não será formatado da máquina ou para uma maior segurança salve o backup em uma mídia externa.

É de extrema importância que o usuário tenha o backup para, caso ocorram problemas na instalação do micro terminal que afetem a base de dados, continuar de onde parou.

3º Passo

Nesse momento o micro poderá ser formatado.

4º Passo

Com o instalador faça a reinstalação do sistema como micro terminal. Abaixo acompanhe o passo a passo para reinstalação.


OBS:. É necessário utilizar o instalador com a mesma versão dos demais micros, caso contrário poderão ser enfrentados problemas durante o processo.

INSTALAÇÃO DO SERVIDOR


1 - Ao inserir o CD ou executar o setup, o instalador abre automaticamente o assistente que irá lhe ajudar a instalar o aplicativo de RETAGUARDA denominado Sistema Control e o Frente de Caixa denominado PDV-FISCAL:



2 - Pressione o botão “Avançar”, dando sequência no processo de instalação:




3 - Selecione a opção "Eu aceito os termos do Contrato" e pressione o botão "Avançar>", dando sequência no processo de instalação.



Instalando um micro terminal


Importante: A instalação no computador deve ser executada pelo usuário do Windows chamado "ADMINISTRADOR", onde este DEVE ter permissão TOTAL sobre as operações do Sistema Operacional do equipamento.




Tipo de instalação:

No caso de uma instalação de micro terminal o sistema bloqueia o campo de restauração de backup, solicitando (na próxima tela) o IP de rede.


Ao pressionar o botão avançar o sistema vai solicitar ao usuário o IP do micro servidor. O IP do micro servidor, poderá ser consultado através do comando no prompt de comando do servidor "ipconfig" e na sequência, deve ser identificado a informação contida dentro do "IPV4". A informação contida no IPV4 deverá ser informada na instalação do terminal.



Pressione o botão "Instalar", ou "Voltar" caso seja necessário modificar alguma configuração escolhida nas etapas anteriores.



Na necessidade de interromper a instalação, clique no botão "Cancelar":



4- Concluída a instalação, abra o sistema normalmente, caso o processo de desativação do terminal e tenha ocorrido a troca do número do HD ao formatar o servidor o sistema irá abrir normalmente.
Caso não tenha sido feito a desativação do terminal será necessário entrar em contato com o suporte técnico.
Lembrando que todos esses procedimentos deverão ser executados com o administrador do computador.



Última atualização: segunda, 10 abr 2023, 14:14

◀ Reinstalação do sistema no micro Servidor

Seguir para...

Manual de criação de base de dados e restauração de backup ►

Arpa Sistemas de Informática Ltda.