

Manuais do Sistema Control

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do Sistema Control](#) / [Manuais do menu Cadastros](#) / [Manual do cadastro de filiais](#)

Manual do cadastro de filiais

Nesse manual será explicado o procedimento para criar um cadastro de filial. A filial refere-se a uma empresa filial, ou uma empresa que realiza integração financeira, de cadastros ou de estoque com a empresa principal.

1. Acesso

O primeiro passo para conseguir realizar a integração, será cadastrar a empresa filial, para isso, será necessário acessar o menu **Cadastros > Filiais**.



Ao seguir o caminho citado acima, a seguinte tela será aberta:

Filiais

M	CNPJ	NOME DA FILIAL	Line
	23.834.464/0001-07	FILIAL	
	06.037.198/0001-64	MATRIZ	

Incluir

Alterar

Excluir

Relatório

Marcar

Filiais p/ Transf

Setar Base Online

Fechar

Consultar por Nome:

☐ Exibir Inativos

- **Incluir:** poderá realizar a inclusão de um cadastro.
- **Alterar:** para fazer alteração na matriz / filial já cadastrada para isso basta pressionar o botão Alterar, fazer os ajustes desejados e pressionar o botão **OK** para salvar.
- **Excluir:** poderá realizar a exclusão de uma filial cadastrada, lembrando sempre que só podem ser excluídos registros que ainda não tiveram movimentação na base de dados, a partir do momento em que a filial estiver vinculada alguma movimentação por exemplo de transferência não pode mais ser excluída.
- **Marcar:** o sistema permite marcar filiais, para fazer isso basta selecionar a filial desejada e pressionar o botão **Marcar**, e pressionar novamente o botão para desmarcar.
- **Filiais p/ transf.:** o operador deverá realizar a liberação das filiais para transferência através dessa opção.
- **Setar base online:** para que a transferência ocorra corretamente, é necessário que o operador sete online a base cadastrada.

2. Incluir nova filial

Ao seguir o caminho citado acima, o sistema abrirá a janela contendo todas as filiais cadastradas. Nessa janela será necessário pressionar o botão **Incluir** para cadastrar a matriz e suas filiais. Em seguida, será necessário informar os dados da empresa que está sendo cadastrada.

Inclusão de Filiais

Código:

Descrição:

CNPJ:

Insc. Estadual:

Endereço:

Bairro:

Fone:

CEP:

E-mail:

Tipo de Comércio: 0 - Varejista

Filial ativa: Sim

Desonerado:

☐ É Matriz ?

Dados para Movimentação Remota

IP Filial:

Nome Base:

Usuário:

Senha:

Porta:

OK


Fechar

- **Código:** código gerado de forma automática a cada nova inclusão.
- **Descrição:** nome de identificação da empresa que está sendo cadastrada.
- **CNPJ:** CNPJ da empresa que está sendo cadastrada.
- **Insc. Estadual:** inscrição estadual da empresa que está sendo cadastrada.
- **Endereço:** endereço da empresa que está sendo cadastrada.
- **Bairro:** bairro da empresa que está sendo cadastrada.
- **Fone:** telefone da empresa que está sendo cadastrada.
- **CEP:** CEP da empresa que está sendo cadastrada.
- **E-mail:** e-mail da empresa que está sendo cadastrada.
- **Tipo de comércio:** 0 - Varejista, ou 1 - Atacadista. Esse campo tem a finalidade de fazer o destaque de impostos de forma correta ao realizar operações entre matriz / filial, pois a regra é tratada de forma diferenciada quando se trata de uma empresa varejista ou atacadista, ou seja, quando se trata de uma empresa atacado não ocorre o destaque de ICMS ST e quando é empresa de varejo ocorre o inverso, ou seja, ocorre o destaque.
- **Filial ativa:** nessa opção o operador tem a possibilidade de desativar ou ativar o cadastro realizado.
- **Desonerado:** motivo do desonerado, pode-se realizar a consulta dos motivos cadastrados pressionando sobre a lupa.
- **É Matriz?:** me a empresa for a matriz, será necessário marcar essa opção. No sistema existe a opção de importar dados da matriz, que possibilita realizar a importação de dados da empresa matriz.
- **Dados para movimentação Remota:**
 - **IP Filial:** IP de comunicação, esse podendo ser IP de rede interna ou externa.
 - **Nome Base:** nome da base da empresa que está sendo cadastrada.
 - **Usuário:** usuário do banco de dados, o banco de dados do sistema CONTROL é o PostgreSQL nesse caso o nome do usuário padrão é postgres.
 - **Senha:** senha do banco de dados, Teste55.
 - **Porta:** porta de instalação do banco de dados do sistema, normalmente ao utilizar o instalador do sistema essa porta é "5432" a não ser que o banco tenha sido instalado em outra porta pelo operador do sistema.

Para concluir o cadastro basta pressionar o botão **OK**.

3. Setar base online

Conforme pode-se identificar na tela do módulo (segunda imagem deste manual), as filiais estão com o status verde, indicando que estão online. Caso as filiais estejam offline, o botão **Setar Base Online** deve ser utilizado.



4. Filiais p/ Transferência

Para que a comunicação entre matriz e filiais ocorra de forma correta é necessário fazer a liberação das filiais para transferência, ou seja, o usuário terá que fazer a liberação das filiais que podem se comunicar. Para isso, deve-se pressionar sobre o botão **Filiais p/ Transf.** Nessa janela o sistema irá trazer na parte superior as filiais já cadastradas. E na parte inferior será configurado as filiais para transferência. Para configurar filiais para transferência o operador deverá selecionar a filial na janela superior, e em seguida pressionar o botão **Incluir** para adicionar as filiais que poderão se comunicar.

Filiais para Transferência

Filiais

CNPJ	NOME DA FILIAL
▶ 23.834.464/0001-07	FILIAL
06.037.198/0001-64	MATRIZ

Filiais para Transferência

CNPJ	NOME DA FILIAL
▶ 06.037.198/0001-64	MATRIZ

Incluir

Excluir

Voltar

Em seguida o sistema irá abrir a janela contendo todas as filiais cadastradas, basta selecionar na lupa a filial desejada, e pressionar o botão **OK**.

Cadastro de Filiais para Transferência

Filial: 🔍

OK

(ESC) Fechar

Manual atualizado á partir da versão 1.24.13.0

Última atualização: quarta, 16 out 2024, 15:27

◀ Manual de Gerar QrCode estático

Seguir para...

Manual do cadastro de procedimentos ▶