

Manuais do Sistema Control


[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do Sistema Control](#) / [Manuais do menu Manutenção](#)
/ [Manual de como importar dados da matriz automaticamente \[Filial com nome de control e inclusa na pasta Control\]](#)

Manual de como importar dados da matriz automaticamente [Filial com nome de control e inclusa na pasta Control]


Nesse manual veremos como funciona o módulo de configuração para importar dados da matriz automaticamente.

1. Serviço de integração


O primeiro passo para realizar a importação de dados da matriz automaticamente, será se certificar de que o serviço de integração está iniciado. Para isso, primeiramente será necessário acessar o menu **Utilitários > Configurações > Gerenciador de serviços Arpa**:



Em seguida será aberta a janela com a forma de inicialização dos serviços, será necessário selecionar a opção "automático" e clicar em OK:



Finalizando o processo, é recomendado que o operador acesse os serviços do Windows, para se certificar que o Serviço de Integração Arpa Sistemas está realmente iniciado, tendo em vista que existem vários bloqueios na máquina e na rede que podem fazer com que o serviço não inicie de forma automática, então o operador deverá inicia-lo de forma manual. Abaixo a tela do serviço de integração já iniciada com êxito:



OBS: Para acessar os serviços do Windows, no menu iniciar operador poderá pesquisar por *Serviços*, ou então através do executar, pesquisar por *services.msc*.

2. Cadastro matriz e filial

Depois do serviço de integração estar iniciado, será necessário que o operador se certifique se o cadastro da filial e da matriz estão cadastrados corretamente dentro de cada uma das bases. Os cadastros devem estar preenchidos corretamente e dentro do diretório **Cadastros > Filiais**.



Em seguida será aberta a janela aonde o operador deverá realizar a inclusão de dados da matriz e da filial:

Filiais			
M	CNPJ	NOME DA FILIAL	Line
▶		FILIAL TESTE	
		MATRIZ TESTE	

Incluir	Alterar	Excluir	Relatório	Marcar	Filiais p/ Transf	Setar Base Online	Fechar
---------	---------	---------	-----------	--------	-------------------	-------------------	--------

Consultar por Nome: ☐ Exibir Inativos

3. Configurando integração

Realizado o cadastro da matriz e da filial, será necessário configurar os dados que vão ser importados da matriz automaticamente. De acordo com cada empresa poderão ser dados diferentes, por conta disso, deixamos livre para o cliente selecionar apenas os dados em que a empresa deseja atualizar na filial. Para isso, será necessário acessar dentro da base da filial, o menu **Manutenção > Operações com Filiais > Configurações para Importar Dados da Matriz Automaticamente**.



Em seguida, será aberta a seguinte janela.

Importação de Dados

Dados da Matriz

CNPJ:

Origem dos Dados: ...

Importar Cadastros

☐ Produtos

☐ Classes de Produtos

☐ Classificação Fiscal

☐ Grupos

☐ Sub-Grupos

☐ Departamentos

☐ Informação Nutricional

☐ Preço Custo

☐ Preço Venda e mínimo

☐ Vender sem estoque

☐ Importar CST

☐ Local

☐ Desc. Catálogo

☐ Tabelas de Preços

☐ Dados de Substituição

☐ CFOP

☐ Grade de Produtos

☐ Tabelas de Promoções

☐ Tabelas promocionais

☐ Composição

☐ Veículos

☐ Filiais

☐ Procedimentos

☐ Vendedores

☐ Cargos

☐ Fornecedores

☐ Históricos

☐ Centros de Custos

☐ Espécies

☐ Condições de Pagto

☐ Cidades

☐ Aliquotas Estados

☐ Regiões

☐ Atividades

☐ Bancos

☐ Configurações

OK

Fechar

Nela, será necessário selecionar qual o CNPJ da matriz, através da Lupa:

Filiais

M	CNPJ	NOME DA FILIAL	Line
	:	FILIAL TESTE	
▶		MATRIZ TESTE	

Incluir

Alterar

Excluir

Relatório

Marcar

Filiais p/ Transf

Setar Base Online

Fechar

Consultar por Nome: ☐ Exibir Inativos

Em seguida, será necessário marcar apenas as opções que a empresa deseja importar de forma automática e pressionar o botão OK. No exemplo abaixo fora marcado somente os dados de produto.

Importação de Dados

Dados da Matriz
CNPJ:

Origem dos Dados: ...


Importar Cadastros

☒ Produtos	☒ Vendedores
☒ Classes de Produtos	☒ Cargos
☒ Classificação Fiscal	☐ Fornecedores
☒ Grupos	☐ Históricos
☒ Sub-Grupos	☐ Centros de Custos
☒ Departamentos	☐ Espécies
☒ Informação Nutricional	☐ Condições de Pagto
☐ Preço Custo	☒ Cidades
☒ Preço Venda e mínimo	☐ Aliquotas Estados
☒ Vender sem estoque	☒ Regiões
☒ Importar CST	☐ Atividades
☒ Local	☐ Bancos
☒ Desc. Catálogo	☐ Configurações
☒ Tabelas de Preços	
☒ Dados de Substituição	
☒ CFOP	
☒ Grade de Produtos	
☒ Tabelas de Promoções	
☒ Tabelas promocionais	
☒ Composição	
☐ Veículos	
☐ Filiais	
☐ Procedimentos	

OBS: É importante lembrar que o usuário irá marcar somente as opções que deseja importar.

4. Tempo para realizar importação automática

Após marcar todas as opções desejadas é importante lembrar que o usuário deve configurar o intervalo de tempo entre uma importação e outra. Para isso, dentro da base da Filial, será necessário acessar o menu **Utilitários > Configurações > Configurações do Sistema**. Segue exemplo:



Em seguida, será necessário acessar a guia "Integrações". Nessa guia, será necessário definir o tempo entre uma importação e outra. No exemplo abaixo, foi definido "30 minutos". Para concretizar o processo, é só o operador pressionar o botão OK e aguardar o tempo configurado, e os dados marcados no tópico 3 serão transferidos da base matriz para a base filial.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.17.0

◀ Manual da importação de dados da matriz

Manual de como importar dados da matriz automaticamente [Filial com nome diferente de Control e contida em uma pasta com nome diferente de Control] ►