

Manuais do Sistema Control

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do Sistema Control](#) / [Manuais do menu Manutenção](#) / [Manual de remessa de venda fora](#)

Manual de remessa de venda fora

Neste manual será explicado como realizar a remessa de venda fora.

1. Configurações

É comum ocorrer a remessa de venda fora em casos em que o operador realizará a venda em outro local, e fará uma nota levando essa mercadoria até esse novo local. O sistema disponibiliza o módulo de Remessa de Venda Fora do Estabelecimento, que é muito utilizado por empresas que fazem uma remessa de produtos para venda, e só depois registram o que foi vendido.

Para usar o módulo de remessa de venda fora é necessário habilitar a configuração do módulo, que fica localizada no menu **Utilitários > Configurações > Configurações do sistema**:



No guia **Vendas**, a opção **Utiliza remessa de venda fora** deve estar marcada.

Configurações do Sistema

Configurações gerais

Solicitar transportadora:	☐ Sim	☒ Não
Solicitar operador no fechamento:	☐ Sim	☒ Não
Pedido automático de compra:	☐ Sim	☒ Não

- ☐ Usar configuração para serviços automotivos
- ☐ Utilizar tipo de procedimento na venda?
- ☐ Utilizar informações para entrega
- ☒ Utiliza remessa de venda fora?
- ☐ Usar dados de garantia
- ☐ Usar venda em consignação
- ☐ Incluir consignados nos totais de venda
- ☐ Usar tabela de preço

Tabela de preço padrão: 🔍 ...

Enviar os pedidos para o PDV (Frente de caixa) automaticamente:

Código do cliente venda ao consumidor: 🔍 ...

☐ Solicitar dados para emissão de NFe para pedidos processados em sequência de lote?

Informações do indicador de presença

Sempre solicitar: ☐ Não

Indicador de presença:

- ☐ Controle por comanda(cartão)
- ☐ Sempre imprimir localização
- ☐ Obriga observação na impressão da venda?
- ☐ Imprimir pedido de venda no fechamento da venda?
- ☐ Imprimir venda sem faturar
- ☐ Solicita visualizar parcelas em atraso?
- ☐ Utiliza fardo no pedido de venda?
- ☐ Permitir alterar data do pedido
- ☐ Quitar com várias espécies
- ☐ Quitar parcela no fechamento da venda?
- ☐ Permite fechar janela da venda sem fechar ou cancelar?
- ☐ Não sugerir vendedor no cabeçalho da venda?
- ☐ Usar entrega futura
- Indicar descrição do item:
- ☐ Somar a quantia de itens do tipo Composição/modelo

Inclusão de itens

Em casos de repetir itens na venda, solicitar agrupamento na quantidade?

☐ Procura produtos na tabela de preço quando for vender?	☐ Manter vendedor 1º item
☐ Utiliza dados da tabela promocional na descrição dos itens?	☐ Usa observações do item na venda?
☐ Bloqueia lançamento de itens normais e entrega futura no mesmo pedido de venda	☐ Considerar custo da mercadoria no cálculo de lucratividade?

Descontos

Permitir descontos no preço de venda até (%):

Limite permitido com senha de usuário até (%):

Padrão desc./acréc. no item OS/Venda/Reserva?


Observação: Acima do percentual com senha, somente o Administrador poderá conceder o desconto

Comissões e Faturamento

☐ Bloqueia venda no faturamento?	☐ Usa comissão no faturamento?
☐ Ratear frete sobre as parcelas	☐ Comissão sobre o valor fracionado(servicos)?
☐ Centavos na primeira parcela	☐ Dividir valor também entre os itens?

2. Remessa de venda fora

No pedido de remessa, devem ser informados todos os produtos que compõem a remessa. Para efetuar a remessa de venda fora deve-se acessar o menu **Manutenção > Vendas > Venda Fora do Estabelecimento > Remessa de Venda Fora**, conforme mostra a imagem abaixo.



Para iniciar o pedido de remessa de venda fora, o número do pedido deve ficar em branco pois se trata um novo pedido. É preciso informar como destinatário a própria empresa emitente do documento, vendedor e a transportadora que irá levar a mesma. O campo transportador é obrigatório pelo fato de ser uma remessa de venda fora, alguém terá que levar essa mercadoria até o destino. Em resumo, o ideal é informar a empresa como cliente e transportador.

Depois de todas as informações lançadas, o usuário deve pressionar o botão **Abrir**. Em seguida o sistema irá abrir a seguinte janela, destinada para o lançamento dos itens que irão compor a remessa de venda fora do estabelecimento.

Inclusão de Itens.

Cod. Barras:

Produto:

2

Descrição:

TESTE

Quantidade:

10,000

Valor Unitário:

100,000

CFOP:

6904

REMESSA PARA VENDA

F5 - OK

Cancelar

Fechar

Deve ser informado o código do produto, quantidade, valor (caso mandar o produto com valor diferente do valor que irá puxar do cadastro do mesmo) e **CFOP**, lembrando que o **CFOP** deve ser um CFOP de remessa de venda fora, CFOP - 5.904 (operação interna) ou 6.904 (operações interestaduais). Segue exemplo dos itens lançados:

Remessa de Venda Fora do Estabelecimento

Pedido N°:

2

Data:

22/02/2023

Cliente:

18

CLIENTE TESTE

CPF/CNPJ:

00.000.000/0000-00

Conceito:

ÓTIMO

Vendedor:

1

ADMINISTRADOR

Transportador:

243

TESTE

Abrir

Fechar

T	UNI	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Un.	Total	CFOP	Frete
P	UN	2	TESTE	10,000	100,000	1000,00	6904	

ICMS: 17,00

Redução: 0,00

ISS: 0,00

OPERADOR:

Código:

Consulta

Status da Venda: Aberta

Descrição:

Incluir

Nota Fiscal

Impressão

Finalizar

Cabeçalho

Excluir

Excluir Tudo

2-Imp.Modelo

(ESC) Voltar

Total do Pedido

Total Peças/Itens.: 1000,00

Frete / Acrescimo.: 0,00

Descontos.....: 0,00

Total IPI.....: 0,00

Total ICMS Subst...: 0,00

Total ICMS desone.: 0,00

Total do Pedido....: 1000,00

Após o lançamento de todos os itens vamos fazer a emissão da nota fiscal na qual será encaminhada juntamente com as mercadorias para a transportadora. Para fazer a emissão da nota será necessário pressionar o botão **Nota Fiscal**. Em seguida, será necessário preencher os dados para emissão, e pressionar o botão **OK**.

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=9899

3/7

Emissão de notas

Nota Fiscal Eletrônica

☐ Nota Fiscal de Simples Lançamento (Sem Impressão)

Série eletrônica: 133

CFOP: 6904

Emissão: 23/12/2021

Hora Emissão/Saída: 10:38

Data Saída / Entrada: 23/12/2021

Transportador / Volumes Transportados

Frete por conta de: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Transportadora: 93

CFOP Transporte: 5352

Placa:

CEP:

RNTRC (ANTT):

UF:

Valor Frete: 0,00

Valor Seguro: 0,00

Valor Outras Despesas: 0,00

Volumes

Quantidade:	Espécie:	Marca:	Número:	Peso Bruto:	Peso Líquido:
0				0,000	0,000

Dados Adicionais

Mens. ICMS:

TESTE DE EMISSÃO

Informações de Interesse do Fisco

Ordenar Itens

☒ Por descrição ☐ Por código ☐ Por lançamento

Validar XML

Cancelar

F5 - OK

Fechar

Exemplo de NF-e emitida:

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ENDERECO DA EMPRESA - BAIRRO

99712-110-RERCHIM-RS

(49) 3441-0500

mariaia@arpainformatica.com.br

DANFE

DOCUMENTO APLICADO NA

NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

1

Nº: 111111122

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

200,00

35,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

TRANSPORTADORA CADASTRADA NO RETAGUARDA

CONCÓRDIA

03.600.477/0001-04

SC

Código	Descrição do Produto	NCM/ES	CFOP	Unidade	QTD	Peso Utilizado	Peso Bruto	Valor Utilizado	Valor Bruto	Valor Frete	Valor Seguro	Valor Outras Despesas	Valor Total	Valor Líquido	Valor IPI	Valor IPTU	Valor Imposto de Renda	Valor Total
1	PIXA INTERA - QUADRO	190990	500	UN	1,000	50,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PIXA INTERA - CALABRESA	190990	500	UN	1,000	100,000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 via

Após a emissão da nota fiscal, o usuário deve voltar para a janela do pedido de remessa de venda fora para finalizá-lo. Para fazer isso basta clicar no botão **Finalizar**. Ao clicar no botão **Finalizar**, sistema irá abrir a seguinte mensagem, para confirmar deve-se clicar em **Sim**.

Confirmação...


?

Após o fechamento não será mais possível alterar a remessa. Tem certeza de que deseja finalizar a Remessa?

Sim

Não

Em seguida, será emitida uma tela confirmando a operação:



Lembre-se essa é uma operação que não movimenta estoque no sistema, ou seja, os produtos vinculados a uma remessa de venda fora do estabelecimento fechada continuam presentes no estoque.

- **Incluir:** serve para incluir produtos na remessa de venda fora.
- **Excluir:** serve para excluir um único produto, basta selecionar o produto e clicar no botão excluir.
- **Excluir tudo:** serve para excluir todo o pedido.
- **Nota Fiscal:** fazer a emissão da nota fiscal eletrônica para enviar juntamente com a mercadoria.
- **Cabeçalho:** fazer alteração no cabeçalho do pedido, por exemplo alterar o cliente ou transportadora sem precisar excluir o pedido todo.
- **Impressão:** fazer a impressão do pedido, pode ser utilizado por exemplo para a conferência dos itens. Obs: Lembrando que não é documento fiscal.
- **Finalizar:** faz o fechamento da remessa após a emissão do documento fiscal.
- **2.-Imp. Modelo:** essa opção permite importar os itens presentes em um orçamento modelo já existente no sistema.
- **(ESC) Voltar:** sair da janela de remessa de venda fora.

3. Venda de produtos com remessa

Para fazer a venda de um produto com remessa, o procedimento é bem simples, primeiramente deve-se acessar o módulo de vendas, através do menu **Manutenção > Vendas > Vendas**.



Em seguida, deve-se informar os dados para quem está sendo realizada a venda e pressionar o botão "Abrir":

Pedido de Venda

Pedido N°: 0

Data: 22/02/2023

Cliente: 18

CLIENTE TESTE

CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00

Conceito: ÓTIMO

Vendedor: 1

ADMINISTRADOR

Abrir

Fechar

O sistema irá abrir a tela de inclusão dos itens no pedido. Na tela de inclusão, o operador deverá se atentar ao campo "Remessa" nele deverá ser informado o código da remessa ao qual está sendo vendido o item. O mesmo código do pedido da remessa.

Inclusão de Itens no Pedido de Venda

Remessa: 0

Produto:

Saldo Remessa Venda Fora: 0,000

Descrição:

Quantidade: 0,000

Valor Unitário: 0,000

Desc./Acrésc.

Desconto

Acréscimo

Percentual

Valor

0,00

Vendedor: 1

CFOP:

Dias Retorno:

É Produto para consumo próprio?

É Produto para Industrialização?

É Produto para ativo imobilizado?

F5 - OK

Cancelar

Fechar

Após inserir os itens, estes serão listados na grid da seguinte maneira:

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=9899

6/7

