

Manuais do Sistema Control

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do Sistema Control](#) / [Manuais do menu Utilitários](#) / [Manual completo das configurações do sistema](#)

Manual completo das configurações do sistema

Nesse manual veremos as principais configurações do sistema. O mesmo é dividido em tópicos para melhor compreensão de cada uma das informações.

1. Acesso ao módulo de configurações

Para ter acesso as configurações do sistema, será necessário acessar o menu **Utilitários > Configurações > Configurações do Sistema**:



Ao acessar as configurações, o operador poderá visualizar todas as abas através do menu lateral:

Dados da Empresa

 Configurações

 Impostos

 Contas a Receber

 Contas a Pagar

 Clientes e Fornecedores

 Produtos

 Orçamentos

 Serviços e Produção

 Vendas

 PDV Fiscal

 Compras

 NF-e

 NFC-e

 NFS-e

 CT-e

 Integrações

 Impressões

 Inventário

Razão social:

Nome fantasia:

CEP:



Endereço:

Número:

Bairro:

Cidade:

UF:

Telefone:

CNPJ:

IE:

IM:

URL:

Email:

Contato:

Regime (CRT):

Contribuição Suframa:

Substituto (ST):

Indústria:

CNAE:

 ☐ Empresa de prestação de serviços

☐ Apuração de impostos por regime de caixa

OK

Fechar

2. Dados da empresa

Nessa guia encontram-se os dados da empresa que são utilizados no sistema, também conhecida como a empresa emitente. É primordial informar dados válidos, pois é baseado nessas informações que o sistema levará em consideração para emissão de relatórios e documentos fiscais.

Configurações do Sistema

Dados da empresa

Razão social:

Nome fantasia:

CEP:

Endereço:

Número: Bairro:

Cidade: UF:

Telefone:

CNPJ:

IE: IM:

URL:

Email:

Contato:

Dados Tributários

Regime (CRT):

Inscrição Suframa:

Inscrição substituto (ST):

Indústria:

CNAE:

☐ Empresa de prestação de serviços
☐ Apuração de impostos por regime de caixa

Registro de versões

Data/hora da última atualização:	Versão - Pratto control: Sistema não configurado
Versão - Agenda de cobrança:	Versão - Retaguarda/PDV - Fiscal atual:
Versão - Gerenciador de integrações:	Versão - Retaguarda/PDV - Fiscal anterior:

• Dados da empresa

- **Razão social:** Razão Social da empresa.
- **Nome fantasia:** Nome fantasia da empresa.
- **CEP:** Código de Endereçamento Postal, nesse campo deverá ser preenchido o CEP da empresa.
- **Endereço:** Endereço da empresa.
- **Número:** Número do endereço.
- **Bairro:** Bairro da empresa.
- **Cidade:** Cidade da empresa.
- **UF:** Unidade Federativa da empresa - sigla do estado.
- **Telefone:** Telefone da empresa, deve ser adicionado o DDD também.
- **CNPJ:** CNPJ da empresa.
- **IE:** Inscrição estadual da empresa.
- **IM:** Inscrição Municipal da empresa.
- **URL:** Link/site da empresa.
- **E-mail:** E-mail padrão da empresa.
- **Contato:** Responsável da empresa.

• Dados Tributários

- **Regime (CRT):** Regime tributário da empresa, sendo eles: Regime Normal (CRT=3), Simples Nacional (CRT=1), Simples Nacional - excesso de sublimite da receita bruta (CRT=2), Microempreendedor Individual (CRT=4).
- **Inscrição Suframa:** A sigla Suframa significa Superintendência da Zona Franca de Manaus, este código é necessário somente para empresas que se relacionam com fornecedores e clientes da ZFM ou empresas sediadas lá. O número de Suframa é um documento obrigatório para mercadorias que ingressam em área incentivada. É passível de multa se as notas fiscais de empresas que se relacionam com outras da ZFM estiverem sem este código.
- **Inscrição substituto (ST):** Inscrição do substituto no estado destino.
- **Indústria:** Caso a empresa que estiver utilizando o sistema seja uma indústria será necessário marcar **Sim**.
- **CNAE:** Classificação nacional de atividades econômicas. A CNAE é uma classificação usada com o objetivo de padronizar os códigos de identificação das unidades produtivas do país nos cadastros e registros da administração pública nas três esferas de governo, em especial

na área tributária.

- **Empresa de prestação de serviços:** Empresa prestadora de serviços. Quando marcado essa opção, a emissão da NFS-e é efetuada pela prefeitura e a finalização da vendas é permitida, sem emissão de NFS-e.

- **Apuração de impostos por regime de caixa:** Apuração por regime de caixa e não por competência.

3. Configurações

Nesse guia, encontram-se as configurações gerais do sistema.

Configurações do Sistema

Configurações gerais

Tempo limite de inatividade no sistema de retaguarda para finalizar a sessão do usuário (minutos):

☐ Exibir quantidade de pedidos de venda/orçamentos abertos ao iniciar um novo pedido de venda/orçamento? ☐ Habilitar a contingência manual do Arpag

☐ Ativação e desativação das tabelas promocionais automático? ☐ Mostrar aniversariantes ao iniciar?

☐ Altera descrição na comanda? ☐ Sistema de agropecuária

☐ Altera valor na comanda? ☐ Transfere fechamento para o caixa cofre?

CFOP venda com ECF:

Cor para campos obrigatórios:

CFOP retorno venda fora:

Cor para fonte de campos obrigatórios:

CFOP devolução:

Cor para campos em foco:

CFOP transferência:

Cor para fonte de campos em foco:

Caminho p/ gerar arquivo leitor:

E-mail para envio dos XMLs da NF-e, NFC-e, CC-e e CT-e

☐ Enviar NF compactada ☐ Enviar PDF em anexo

☐ Utiliza configurações personalizadas?

Servidor SMTP:

Porta:

Usuário:

Senha:

Segurança:

Logos e fundo Sistema Control

Fundo control:

Fundo PDV - Fiscal:

Pré-visualizar:

Pré-visualizar:

Logo:

Pré-visualizar:

• Configurações Gerais:

- **Tempo limite de inatividade no sistema de retaguarda para finalizar a sessão do usuário (minutos):** O operador poderá configurar um tempo de inatividade, quando esse expirar, o operador deverá realizar novamente o login. Por padrão, essa configuração será levada com o tempo de 999 e não será permitido estipular um tempo menos que 5 minutos. Se alterado o tempo da configuração, para assumir o novo tempo é preciso fechar o sistema e abrir novamente. Quando o tempo da sessão atingir os últimos 30 segundos, será exibida uma confirmação para o usuário poder renovar a sessão.

- **Exibir quantidade de pedidos de venda/orçamentos abertos ao iniciar um novo pedido de venda/orçamento?:** Quando iniciar um novo pedido, o sistema apresentará uma mensagem informando o número de pedidos em aberto.

- **Ativação e desativação das tabelas promocionais automático:** Esse comando faz com que as tabelas promocionais sejam ativadas e desativadas automaticamente.

- **Mostrar aniversariantes ao iniciar:** Ao abrir o sistema, irá mostrar os clientes aniversariantes do dia.

- **Sistema de agropecuária:** Habilita no módulo de compra a informação de GTA, que é utilizado para o transporte com animais.

- **Transfere fechamento para o caixa cofre:** Quando realizado o fechamento o valor deverá ir para o caixa cofre.

- **CFOP Venda com ECF:** CFOP padrão para vendas por ECF.

- **CFOP retorno de venda fora:** CFOP padrão para retorno de venda fora.

- **CFOP devolução:** CFOP padrão para devolução.

- **CFOP transferência:** CFOP padrão para transferência.

- **Cor para campos obrigatórios:** Cor para campos obrigatórios. Ao selecionar a lupa nesse campo, o operador possui a oportunidade de escolher a cor que ficará no fundo do campo obrigatório.

- **Cor para fonte de campos obrigatórios:** Cor para fonte dos campos obrigatórios. Ao selecionar a lupa nesse campo, o operador possui a oportunidade de escolher a cor que ficará na fonte do campo obrigatório.

- **Cor para campos em foco:** Cor para campos em foco. Ao selecionar a lupa nesse campo, o operador possui a oportunidade de escolher a cor que ficará o fundo do campo em foco.
- **Cor para fonte de campos em foco:** Cor para fonte dos campos em foco. Ao selecionar a lupa nesse campo o operador possui a oportunidade de escolher a cor que ficará na fonte dos campos em foco.
- **Caminho p/ gerar arquivo leitor:** Diretório para gerar arquivo para leitor Gertec.
- **E-mail para envio dos XMLs da NF-e, NFC-e, CC-e e CT-e:**
 - **Enviar NF compactada:** Com a opção marcada, ocorre a programação para o documento ir compactado, e logo o e-mail ficará ocupando menos espaço. A opção desmarcada manterá a emissão do documento XML e do PDF normal.
 - **Utiliza configurações personalizadas:** Ao marcar essa opção, os campos Servidor SMTP, Usuário e Segurança são habilitados.
 - **Servidor SMTP:** Será definido a partir da conta de e-mail que o usuário optar por utilizar, para cada conta será definido um domínio, podemos usar como exemplo o Google (Gmail), Yahoo e Hotmail.
 - **Porta:** A porta do serviço será definida a partir do domínio que o usuário optar por utilizar, isso irá depender muito das configurações de segurança, essa informação deverá ser buscada com o provedor de e-mail.
 - **Usuário:** Usuário do e-mail que o usuário irá utilizar.
 - **Senha:** Senha informada por meio das Senhas de App da conta do Google.
 - **Segurança:** Nenhum, SSL, TLS, Ambos.
- **Logos e fundo Sistema Control:**
 - **Fundo control:** Permite o operador importar uma imagem para ser utilizada como fundo do Control. Orienta-se o uso de arquivo com dimensões de 1276 x 741, na extensão *.png.
 - **Fundo PDV - Fiscal:** Permite ao operador importar uma imagem para ser utilizada como fundo do PDV - Fiscal. O uso de arquivo deve ser na extensão *.jpg.
 - **Logo:** Permite ao operador importar uma logo para ser utilizada no sistema. Orienta-se o uso de arquivo com dimensões de 90 x 125, na extensão *.jpeg.

4. Impostos

Esta guia está voltada para o cálculo de impostos do sistema.

Configurações do Sistema

Dados contabilidade

Nome contador:

CPF: CRC:

CNPJ contabilidade:

CEP:

Endereço:

Número: Bairro:

Complemento:

Telefone: Fax:

Email:

Limite de tamanho dos anexos: MB

Impostos

Impostos federais:

Classificação IPI:

Benefício TTD (Importação comercialização)?

Destacar diferimento documentos fiscais?

Credita PIS/COFINS?

Desconta ICMS da base PIS/COFINS (venda)?

Desconta ICMS da base PIS/COFINS (compra)?

Desconta crédito PIS/COFINS do custo (compra)?

Calcula ICMS antecipação na compra?

☐ Adicionar no campo outras do faturamento o total retido na compra.

☐ Empresa é cooperativa?

Data para cálculo dos impostos:

Percentual de crédito (Simples):

Alíquota do simples sobre faturamento:

% Operacional:

Contribuição social:

IR:

Programa de concessão de créditos:

Ramo de atividade:

Empresa é atacado?

Aplicar pauta fiscal com base no estado:

- **Dados Contabilidade:**

- **Nome contador:** Refere-se ao nome do contador responsável pela empresa.
- **CPF:** CPF do contador responsável pela empresa.
- **CRC:** O CRC (Conselho Regional de Contabilidade) é um código responsável por habilitar o exercício da profissão de contadores. 5.
- **CNPJ contabilidade:** CNPJ do escritório contábil.
- **CEP:** Código de Endereçamento Postal, nesse campo deverá ser preenchido o CEP da contabilidade.
- **Endereço:** Endereço do contador/contabilidade.
- **Número:** Número do contador ou contabilidade (endereço).
- **Bairro:** Nome do bairro do contador/escritório.
- **Complemento:** Complemento referente ao endereço, por exemplo número do bloco, ou apartamento.
- **Telefone:** Telefone do escritório ou do contador.
- **Fax:** Fax do escritório ou do contador.
- **Email:** E-mail do contador responsável.
- **Limite de tamanho dos anexos:** Aqui será adicionado o limite do tamanho em anexo, o padrão que será enviado pelo sistema neste configuração será de 5MB, porém o mesmo poderá ser alterado conforme necessidade da empresa.

- **Impostos:**

- **Impostos federais:** Percentual de impostos federais.
- **Classificação IPI:** Classificação do IPI de acordo com a empresa.
- **Benefício TTD (Importação comercialização)?:** Informação de benefício utilizado por empresas que fazem importação.
- **Destacar diferimento documentos fiscais?:** Destaque do diferimento em documentos fiscais, onde o diferimento é total.
- **Credita PIS/COFINS:** Para empresas que precisam creditar PIS/COFINS.
- **Desconta ICMS da base PIS/COFINS (venda)?:** Há muito tempo se fala da exclusão do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e do COFINS. Algumas empresas através através da justiça conseguem obter esse benefício. Visando atender esse tipo de empresa, essa configuração torna facultativa a escolha entre excluir ou não o valor da base de cálculo de PIS e COFINS na emissão do documento fiscal.
- **Desconta ICMS da base PIS/COFINS (compra)?:** Caso o operador deseje descontar no crédito de PIS e COFINS no custo das mercadorias adquiridas basta selecionar a opção "Sim". Ao selecionar "Não", não será descontado.
- **Desconta crédito PIS/COFINS do custo (compra)?:** Esta configuração é responsável e restritamente ao custo da mercadoria no menu Lançar Notas de Compra. Com a configuração marcada como SIM, o sistema irá descontar o valor de crédito de PIS/COFINS relativo ao item do custo de aquisição da mercadoria. Caso marcada como NÃO, o sistema irá exibir os créditos de PIS/COFINS como recebidos/informados, no entanto o crédito relativo não será descontado do custo de aquisição da mercadoria.
- **Calcula ICMS antecipação na compra?:** Essa configuração somente irá funcionar para usuários dos estados do RS, PE e BA.
- **Adicionar no campo outras do faturamento o total retido na compra:** Ao marcar essa opção, o sistema irá jogar o valor de ICMS ST retido na compra no faturamento da venda, no campo "Outras". Isso irá somar no valor total e será destacado na impressão da NF-e e tags do XML.
- **Empresa é cooperativa:** Modifica o CST de PIS e COFINS de acordo com o tipo de cliente que está sendo realizada a venda. O tipo do cliente pode ser identificado na guia "Dados Adicionais" do módulo Cadastros de Clientes (F9).
- **Data para cálculo dos impostos:** Data de cunho informativo para a empresa.
- **Percentual de crédito (Simples):** Esse percentual será informado pelo escritório de contabilidade que fará uma média mensal dos últimos 12 meses de faturamento.
- **Alíquota do simples sobre faturamento:** Essa alíquota será informando pelo escritório de contabilidade que fará uma média mensal dos últimos 12 meses de faturamento.
- **% Operacional:** Esse campo será informado caso a empresa for fazer o cálculo de CMV, nesse caso deverá ser informado o percentual conforme a necessidade da empresa, ou seja, as despesas que irá utilizar para calcular.
- **Contribuição social:** Percentual de contribuição social, utilizado para calcular os valores no formação de preço de venda. Utilizado também para cálculo do CMV.
- **IR:** Campo que será preenchido para o cálculo do CMV.
- **Programa de concessão de créditos:** Estabelecimento incluído no programa de concessão de créditos - Lei nº 4.159/08.
- **Ramo de atividade:** Específico para o estado de Pernambuco, calculando a antecipação de ICMS na compra.
- **Empresa é atacado:** Específico para o ramo de atividade "Artigos de tecidos e confecções".
- **Aplicar pauta fiscal com base no estado:** Ao definir como origem, o sistema irá verificar unicamente as listas de preços onde a UF seja a UF do registro do emitente. Ao definir como Destino, o sistema irá verificar o cadastro do cliente destino e se existem listas de preços onde a UF seja a UF do destinatário, aplicando e calculando o ST com base no mesmo cliente e não no emitente.

5. Contas á Receber

Essa guia possui informações e configurações pertinentes ao contas á receber.

Configurações do Sistema

Configurações gerais

☐ Usa emissão e geração de boletos por DLL.

☐ Descrição de mensalidade no recibo?

☐ Mostrar mensagem quando quita última parcela, quanto tempo o cliente não compra

☐ Obrigar espécie/portador nas condições de pagamento

☐ Imprimir comprovante de pagamento em operação com o Arpag

Utilizar autenticadora: ☒ Não ☐ Sim

Porta autenticadora:

Modelo de autenticadora:

Modelo de recibo:

Modelo de conf. de dívida:

Modelo de promissória:

Mensagem do relatório de cobrança:

Número de vias para autenticação:

Linhas entre recibos:

Sempre solicitar recibo ao quitar?

☐ 2 promissórias por página

Carnês

Modelo do carnê:

Esp. entre carnê:

Nome banco:

Após o vencimento será cobrado juros de:

Linha inicial do carnê:

Número de linhas do carnê:

Agência:

Conta corrente:

Históricos e Quitação

Histórico quitação: 🔍

Histórico juros: 🔍

Histórico multa: 🔍

Histórico descontos: 🔍

Histórico desquitar: 🔍

Histórico cancelamentos: 🔍

Histórico entrada de crédito cliente: 🔍

Histórico saída de crédito cliente: 🔍

Motivo para cancelar parcela: 🔍

Percentual juros (dia):

Percentual multa (mês):

Percentual desconto (total):

Dias de tolerância:

• Configurações gerais:

- **Usa emissão e geração de boletos por DLL:** Configuração atualizada sobre emissão de boletos dentro do sistema, utilizada pela maioria dos bancos atuais.
- **Descrição de mensalidade no recibo?** Apresenta a descrição da mensalidade no recibo.
- **Mostrar mensagem quando quita última parcela, quanto tempo o cliente não compra:** Quando o cliente quitar a última parcela, aparecerá mensagem informando a quantos dias o mesmo não compra.
- **Obrigar espécie/portador nas condições de pagamento:** Se essa opção estiver marcada será obrigatório informar a espécie e portador no faturamento.
- **Utilizar autenticadora:** Para empresas que utilizam autenticadora.
- **Porta autenticadora:** Porta de comunicação utilizada.
- **Número de vias para autenticadora:** Número de vias impressas.
- **Modelo de autenticadora:** Modelo da autenticadora.
- **Linhas entre recibos:** Linhas entre um recibo e outro.
- **Modelo de recibo:** Modelo de relatório que recibo.
- **Sempre solicitar recibo ao quitar?:** Toda vez que for realizar alguma quitação, solicitar se o operador deseja imprimir o recibo da quitação.
- **Modelo de conf. de dívida:** Modelo de relatório de confissão de dívida.
- **Modelo de promissória:** Disponibilizamos alguns modelos de promissórias para o operador informar o que melhor atende a empresa.
- **2 promissórias por página?** Realizar a impressão de duas promissórias em uma única página.
- **Mensagem do relatório de cobrança:** Informação será apresentada no menu **Relatórios > Contas a receber > Analítico > de Cobrança**.

• Carnês:

- **Modelo do carnê:** Modelos de carnê para serem impressos no PDV.
- **Linha inicial do carnê:** Refere-se a qual linha na página o carnê vai iniciar. Normalmente utilizam dessa ferramenta empresas que desejam inserir mais informações na parte superior do carnê.
- **Esp. entre carnê:** Espaçamento entre um carnê e outro.
- **Número de linhas do carnê:** Número de linhas contidas dentro do carnê impresso.
- **Nome banco:** Nome do banco que aparecerá em alguns modelos de carnê.

- ## 6. Contas á Pagar

[illegible]

- 8/31

- **Histórico juros:** Em caso de quitação no contas a pagar, com juros, por exemplo em quitação de parcelas a pagar, será armazenado esse histórico no registro.
- **Histórico multa:** Em caso de quitação no contas a pagar, com multa, por exemplo em quitação de parcelas a pagar, será armazenado esse histórico no registro.
- **Histórico desconto:** Em caso de quitação no contas a pagar, com descontos, por exemplo em quitação de parcelas a pagar, será armazenado esse histórico no registro.
- **Histórico desquite:** Em caso de desquite de parcela, por exemplo no desquite de uma parcela do contas a pagar, será armazenado esse histórico no registro.

7. Clientes e Fornecedores

Nesta guia, serão configuradas as informações referentes aos clientes.

Configurações do Sistema

Gerais de Clientes

☐ Obrigiar a informar os 2 emails do cadastro

☐ Mostrar clientes com ficha assinada ao entrar no cadastro

☐ Permitir desativar clientes com parcelas em aberto

☐ Sempre exibir clientes inativos

☐ Sugerir vendedor logado para cadastro de clientes novos

Conceito padrão para cadastros de novos clientes:

Permitir cadastrar cliente sem CPF/CNPJ?

Envio de XML para cliente por e-mail(s) cadastrado(s):

Nº dias sem vender para solicitar ajuste (Cliente/Fornecedor):

Nº de dias para avisar operador na venda:

Valor padrão de limite ao cadastrar cliente:

Destino das mercadorias padrão:

Gerais de Fornecedores

☐ Sempre exibir fornecedores inativos

Observação: parte das configurações de fornecedores podem ser aplicadas também a tela de cadastro de Transportadoras, Operadoras de cartão e Sistemas de Proteção a crédito.

OK

Fechar

- **Gerais de Clientes:**
 - **Obrigiar a informar os 2 emails do cadastro:** Só permitir realizar o cadastro se o mesmo possuir dois e-mails.
 - **Mostrar clientes com ficha assinada ao entrar no cadastro:** É necessário marcar a configuração, e na guia dados adicionais do cliente, marcar que possui ficha assinada. Sendo assim, quando alterar o cadastro ele avisa se o cliente tem ficha assinada.
 - **Permitir desativar clientes com parcelas em aberto:** Essa configuração permite que um cliente seja desativado mesmo que ainda possua parcelas pendentes em aberto.
 - **Sempre exibir cliente inativos:** Ao marcar essa configuração, os clientes inativos sempre serão exibidos.
 - **Sugerir vendedor logado para cadastro de clientes novos:** Essa configuração serve para associar ou não o vendedor automaticamente quando é feito o cadastro de um novo cliente. Caso desmarcada, ao adicionar um novo cliente, o sistema irá deixar o campo "Vendedor" da aba "Dados Adicionais" contida no F9 em branco, sem sugerir um vendedor associado.
 - **Conceito padrão para cadastros de novos clientes:** Quando um novo cliente for cadastrado, o conceito que estiver definido neste campo será definido no cadastro do cliente que foi incluído.
 - **Permitir cadastrar cliente sem CPF/CNPJ?:** Sistema possibilita o cadastro de clientes sem CPF e CNPJ, opção utilizada principalmente no cadastro de estrangeiro.
 - **Envio de XML para cliente por e-mail(s) cadastrado(s):** Envio de e-mail contendo XML para o e-mail principal, secundário, ou para ambos.
 - **Nº dias sem vender para solicitar ajuste (Cliente/Fornecedor):** Após quanto tempo da última atualização de cadastro, deverá ser emitido

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=10556

9/31

uma mensagem solicitando a nova atualização.

- **Nº de dias para avisar operador na venda:** Há quantos dias não há venda, aviso será informado no momento da venda.
- **Valor padrão de limite ao cadastrar cliente:** Valor do limite financeiro padrão do cliente.
- **Destino das mercadorias padrão:** O usuário poderá definir um padrão de destino da mercadoria no cadastro de clientes, com as opções: Comercialização, Industrialização, Uso/Consumo, Ativo Imobilizado, ou deixar em branco.

• Gerais de fornecedores

- **Sempre exibir fornecedores inativos:** Ao marcar essa opção, os fornecedores que estão inativos serão exibidos. Essa configuração também pode ser aplicada á tela de Transportadoras, Operadoras de Cartão e Sistemas de Proteção a crédito.

8. Produtos

Nessa guia o operador tem a oportunidade de realizar a configuração dos produtos dentro do sistema.

Configurações do Sistema

Consulta de Produtos

Consulta padrão nos produtos:

Utiliza aplicação?

☐ Solicitar grupo na consulta de produtos
☐ Consulta por classe no lugar do grupo?
☐ Solicitar departamento na consulta de produtos
☐ Destacar local de armazenamento
☐ Destacar produtos com estoque baixo
☐ Sempre exibir produtos inativos

Direcionar o foco para:
 Ao analisar produto, abrir na aba:
 Inf. para mostrar no exibir últimas compras:

Cadastro de produtos

Permite cadastrar produtos com o código interno maior que 7 dígitos?
 Usar cálculo inverso de MARKUP para gerar preço de venda/ mínimo?
 Resposta padrão para: Vender produtos sem estoque?

Máscara preços:
 Sequência da máscara:

☐ Indisponibilizar estoque destinado à entrega futura
☐ Utiliza número serial
☐ Calcular automaticamente o custo dos itens do tipo composição e produto acabado
☐ Utilizar custo médio dos itens na composição
☐ Utilizar formação de preço padrão conforme configurações da aba impostos

Produtos pesados - Balança

Número de dígitos para o código interno:

☐ Usar 2 casas decimais para quantidade? (Produto pesado).

Diretório Filizola:
 Diretório Toledo:
 Diretório Urano:

Configurações para venda

Bloquear venda quando o preço estiver inalterado por dias.
 Número mínimo de vezes para aparecer na sugestão:
 % mínimo para aparecer na sugestão:

☐ Usar código de barras
☐ Não parar na quantidade ao orçar (RESERVA)
☐ Não parar na quant. ao vender (O.S/ VENDA)
☐ Calcula dígito verificador no código de barras (13º ou 8º)

Exibição de itens com validade prestes a vencer na agenda

Exibir itens na agenda do dia com previsão de vencimento nos próximos: dias.

Na exibição da quantidade de itens com validade prestes a expirar na agenda do dia, não serão considerados os itens com saldo negativo ou zerado.

• Consulta de produtos:

- **Consulta padrão nos produtos:** Nessa opção é possível decidir em que guia será apresentado o foco ao acessar a guia produtos.
- **Utiliza aplicação?:** Opção criada para clientes que desejam consultar o produto pela sua aplicação. Contida dentro do cadastro do produto, na guia dados adicionais.
- **Solicitar grupo na consulta de produtos:** Quando marcada essa opção, habilita um campo para consultar o cadastro de produtos por grupo.
- **Direcionar foco para:** Grupo/Descrição/Departamento.
- **Consulta por classe no lugar do produto?:** Ao marcar essa opção, será possível consultar produtos por classe ao invés do grupo, na tela do Cadastro de Produtos (F7).
- **Ao analisar produto, abrir na aba:** Ao pressionar o botão Analisar produto, dentro do cadastro de produtos, é possível selecionar a aba em que será aberto a informação.
- **Solicitar departamento na consulta de produtos:** Quando marcada essa opção, habilita um campo para consultar o cadastro de produtos por departamento.
- **Destacar local de armazenamento:** No campo de cadastro de produtos o local ficará destacado.
- **Inf. para mostrar no exibir últimas compras:** Essa opção possibilita ao operador escolher se as últimas compras mostradas no cadastro

do produto será por data de emissão ou data de processamento.

- **Destacar produtos com estoque baixo:** Essa guia faz com que os produtos que estiverem com o estoque baixo, fiquem em vermelho.
- **Sempre exibir produtos inativos:** Na aba dos produtos, mostrar os ativos e também os inativos.

- **Cadastro de produtos:**

- **Permite cadastrar produtos com o código interno maior que 7 dígitos?:** No código interno do produto, permitir cadastrar código com mais de sete dígitos.
- **Máscara preços:** Aqui será informado os valores que devem ser mascarados.
- **Usar cálculo inverso de MARKUP para gerar preço de venda/ mínimo?:** Decidir se o markup vai calcular o preço de venda, ou o preço de venda vai calcular o markup.
- **Sequência da máscara:** Sequência criada pelo operador que tem como objetivo substituir o preço.
- **Resposta padrão para: Vender produtos sem estoque?:** Quando realizada uma nova inclusão dentro de produto no sistema, por padrão a configuração "vender sem estoque" do cadastro de produtos, poderá vir como sim ou não, de forma automática, de acordo com o que for selecionado nesse campo.
- **Indisponibilizar estoque destinado á entrega futura:** Ao marcar essa opção, se o estoque do produto é de 50 unidades, e 10 unidades estão destinadas á entrega futura, o estoque "disponível" para vendas é de 40 unidades. Portanto, ao realizar uma venda e informar uma quantidade superior ao estoque real o sistema irá solicitar uma confirmação ao usuário, informando que o item possui saldo comprometido com entrega e futura, e se deseja continuar com a inclusão do item na venda.
- **Utiliza número serial:** Para empresas que trabalham com o controle de serial essa opção deverá ser marcada.
- **Calcular automaticamente o custo dos itens do tipo composição e produto acabado:** Com essa opção marcada os produtos do tipo composição terão o seu custo calculado de acordo com sua fórmula. O cálculo será baseado no último custo das matérias primas. Da mesma forma funcionará para os produtos cadastrados como Produto acabado. O cálculo será baseado no último custo das matérias primas.
- **Utilizar custo médio dos itens na composição:** Ao marcar essa configuração, será exibido o custo médio do produto ao incluí-lo em uma composição.
- **Utilizar formação de preço padrão conforme configurações da aba impostos:** Se essa configuração estiver marcada, o sistema irá pega as informações preenchidas na aba impostos como operacional E IRR CSSL.

- **Produtos pesados - Balança:**

- **Número de dígitos para o código interno:** Utilizado para balançar, configuração para número de dígitos para código interno.
- **Usar 2 dígitos decimais para quantidade? (Produto pesado):** Essa configuração permite a leitura de um produto com etiqueta utilizando duas casas decimais.
- **Diretório Filizola:** Diretório que contém as informações da balança.
- **Diretório Toledo:** Diretório que contém as informações da balança.
- **Diretório Urano:** Diretório que contém as informações da balança.

- **Configurações para venda:**

- **Bloquear venda quando o preço estiver inalterado por:** Número de dias para haver o bloqueio de vendas caso o operador não atualizar o preço de venda.
- **Número mínimo de vezes para aparecer na sugestão:** É uma amostragem, que refere-se a quantas vezes no mínimo o item incluso e o item sugestão foram vendidos juntos, para que seja confiável a apresentação da sugestão. Por exemplo: Se foram realizadas duas vendas que possuem o item X e o item Y. É uma amostra muito pequena, não dando para confiar que na maioria das vezes que o operador vender o item X obrigatoriamente vai ser vendido o item também.
- **% mínimo para aparecer na sugestão:** Refere-se a quantos por cento de vezes o produto tem que ser vendido para aparecer como sugestão. Por exemplo 50% das vezes que venderam o item A, venderam também o item B, logo se for definido 50% nas configurações, quando for vendido o item A, vai ser sugerido o item B. Mas não me sugere o C, pois só em 1% das vendas, ele foi vendido junto ao item A.
- **Usar código de barras:** Essa opção habilita um campo para realizar a consulta na inclusão do produto por código de barras.
- **Não parar na quantidade ao orçar (RESERVA):** Realizar a inclusão direta, sem parar no campo quantidade ao orçar, quando se trata de código de barras.
- **Não parar na quant. ao vender (O.S/VENDA):** Realizar a inclusão direta, sem parar no campo quantidade ao vender, quando se trata de código de barras.
- **Calcula dígito verificador no código de barras (13° ou 8°):** Caso essa configuração for marcada, o sistema vai recalculer o dígito verificador, conferindo até mesmo se ele está correto, caso desmarcada ele ignora e mantém o que o usuário digitar no campo.

- **Exibição de itens com validade prestes a vencer na agenda**

- **Exibir itens na agenda do dia com previsão de vencimento nos próximos dias:** Essa configuração permite que o operador defina a exibição de itens na agenda do dia com previsão de vencimentos em X dias. Por padrão, irá informado no campo 5 dias, realizando a contagem de todos os itens com saldo positivo no estoque que vencerão dentro desse período.

9. Orçamentos

Nessa guia são configurados as informações referente aos orçamentos.

Configurações do Sistema

Configurações gerais

- ☐ Permite lançar item inativo na reserva
- ☐ Mostrar mensagem de reservas abertas no Contas a Receber/Vendas
- ☐ Cancelar automaticamente os orçamentos vencidos?

Validade do orçamento (dias):

Direcionar o foco de consulta na Reserva para:

- ☐ Somar a quantia de itens do tipo Composição/modelo

Informações do indicador de presença

Sempre solicitar: ☒ Não

Indicador de presença:

- ☐ Gerar automaticamente pedido de venda (sem solicitar pedido já existente)?

- **Configurações Gerais:**

- **Permite lançar item inativo na reserva:** Ao marcar essa opção, mesmo com o item inativo é possível adicioná-la na reserva.
- **Mostrar mensagem de reservas abertas no Contas a Receber/Vendas:** Marcando essa opção, aparecerá uma mensagem informando as reservas em aberto do cliente.
- **Cancelar automaticamente os orçamentos vencidos?:** Por padrão, essa configuração será enviada desmarcada e caso o usuário desejar, deverá habilitá-la. Essa configuração diz respeito ao sistema realizar o cancelamento de forma automática de pedidos de orçamento em aberto que já passaram do prazo de validade. Ao consultar o motivo de cancelamento, no campo Complemento aparecerá a informação de que o cancelamento do orçamento ocorreu de forma automática.
- **Validade do orçamento (dias):** Esse campo irá determinar o número de dias de validade de um orçamento. Como padrão essa configuração será enviada com 10 dias de prazo, entretanto o usuário poderá alterar para os dias desejados. Quando for aberto um orçamento, o sistema irá sugerir a validade com base na data atual de acordo com o que fora estipulado nessa configuração.
- **Direcionar o foco de consulta na Reserva para:** Essa opção possibilita dentro do orçamento direcionar o foco do "Consulta" para o campo escolhido.

- Informações do indicador de presença:

- **Sempre solicitar:** Essa opção exibirá, na abertura de Vendas/OS/Orçamento no control, uma tela solicitando o indicador de presença da operação. Caso for definido um por padrão, o sistema irá respeitar o indicador selecionado.
- **Indicador de presença:** Nesse campo o usuário poderá selecionar as opções: 0 - Não se aplica, 1 - Operação presencial, 2 - Operação não presencial, pela Internet, 3 - Operação não presencial, Teleatendimento, 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio, 5 - Operação Presencial, fora do estabelecimento, 9 - Operação não presencial, outros.
- **Gerar automaticamente pedido de venda (sem solicitar pedido já existente)?:** Com essa configuração marcada, ao transformar um orçamento em venda, o sistema criará automaticamente um novo pedido de venda, sem solicitar o número do pedido. Se a configuração não estiver marcada, o sistema continuará a pedir o número do pedido de venda.

10. Serviços e Produção

Configurações do Sistema

Ordem de Serviço

☐ Solicita bloqueio quando o cliente tiver parcelas em atraso?

☐ Separar peças e serviços em vendas diferentes?

Modelo de ordem de serviço: Visualizar cabeçalho

Modelo de chamado técnico:

Informações do indicador de presença

Sempre solicitar: Não

Indicador de presença:

OK
Fechar

- Ordem de Serviço:

- **Solicita bloqueio quando o cliente tiver parcelas em atraso?:** Bloquear quando o cliente tiver parcelas em atraso.
- **Separar peças e serviços em vendas diferentes?:** Para quando transformar a ordem, transformá-la em dois pedidos distintos, um para serviço e outro para produtos.
- **Modelo de ordem de serviço:** Modelo para impressão de ordem de serviço.
- **Modelo de chamado técnico:** Modelo para impressão de chamado técnico.

- **Informações do indicador de presença:**

- **Sempre solicitar:** Essa opção exibirá, na abertura de Vendas/OS/Orçamento no control, uma tela solicitando o indicador de presença da operação. Caso for definido um por padrão, o sistema irá respeitar o indicador selecionado.
- **Indicador de presença:** Nesse campo o usuário poderá selecionar as opções: 0 - Não se aplica, 1 - Operação presencial, 2 - Operação não presencial, pela Internet, 3 - Operação não presencial, Teleatendimento, 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio, 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento, 9 - Operação não presencial, outros.

11. Vendas

Configurações padrões referente á vendas.

Configurações do Sistema

Configurações gerais

Solicitar transportadora: ☐ Sim ☒ Não	☐ Controle por comanda(cartão)
Solicitar operador no fechamento: ☐ Sim ☒ Não	☐ Sempre imprimir localização
Pedido automático de compra: ☐ Sim ☒ Não	☐ Obriga observação na impressão da venda?
☐ Usar configuração para serviços automotivos	☐ Imprimir pedido de venda no fechamento da venda?
☐ Utilizar tipo de procedimento na venda?	☐ Imprimir venda sem faturar
☐ Utilizar informações para entrega	☐ Solicita visualizar parcelas em atraso?
☐ Utiliza remessa de venda fora?	☐ Utiliza fardo no pedido de venda?
☐ Usar dados de garantia	☐ Permitir alterar data do pedido
☐ Usar venda em consignação	☐ Quitar com várias espécies
☐ Incluir consignados nos totais de venda	☐ Quitar parcela no fechamento da venda?
☐ Usar tabela de preço	☐ Permite fechar janela da venda sem fechar ou cancelar?
Tabela de preço padrão: 🔍	☐ Não sugerir vendedor no cabeçalho da venda?
Enviar os pedidos para o PDV (Frente de caixa) automaticamente:	☐ Usar entrega futura
Código do cliente venda ao consumidor: 🔍	Indicar descrição do item:
☐ Solicitar dados para emissão de NFe para pedidos processados em sequência de lote?	☐ Somar a quantia de itens do tipo Composição/modelo

Informações do indicador de presença

Sempre solicitar: ☒ Sim ☐ Não

Indicador de presença:

Inclusão de itens

Em casos de repetir itens na venda, solicitar agrupamento na quantidade?

☐ Procura produtos na tabela de preço quando for vender?	☐ Manter vendedor 1º item
☐ Utiliza dados da tabela promocional na descrição dos itens?	☐ Usa observações do item na venda?
☐ Bloqueia lançamento de itens normais e entrega futura no mesmo pedido de venda	☐ Considerar custo da mercadoria no cálculo de lucratividade?

Descontos

Permitir descontos no preço de venda até (%): Padrão desc./acréc. no item OS/Venda/Reserva?

Limite permitido com senha de usuário até (%):

Observação: Acima do percentual com senha, somente o Administrador poderá conceder o desconto

Comissões e Faturamento

☐ Bloqueia venda no faturamento?	☐ Usa comissão no faturamento?
☐ Ratear frete sobre as parcelas	☐ Comissão sobre o valor fracionado(servicos)?
☐ Centavos na primeira parcela	☐ Dividir valor também entre os itens?

- **Configurações Gerais:**

- **Solicitar transportadora:** Ao realizar venda solicitar que seja incluso uma transportadora.
- **Solicitar operador no fechamento:** Essa opção é válida para que fique armazenado qual operador que realizou o fechamento da venda.
- **Pedido automático na compra:** Essa opção foi criada para empresas que trabalham com pedido de compra e desejam que o mesmo seja gerado automaticamente.
- **Usar configurações para serviços automotivos:** Habilitando essa configuração, será habilitado no cabeçalho dos pedidos informações relevantes a empresas do ramo automotivo.
- **Utilizar tipo de procedimentos na venda?:** Trata-se de uma nova opção contida no cabeçalho do pedido que permite o operador informar um procedimento. Por exemplo: "Venda no balcão, Venda presencial, Venda fora do estado". Qualquer informação que seja viável ao controle da empresa.
- **Usar entrega futura:** Para empresas que utilizam o envio de mercadoria futura. Ou seja, a entrega de algum produto não seria concretizado no ato da venda, e sim em uma etapa posterior.
- **Utilizar informações para entrega:** Habilita o campo para informações de entrega.
- **Utiliza remessa de venda fora?:** Para empresas que fazem venda fora do estabelecimento.
- **Usar dados de garantia:** Para empresas que trabalham com dias para garantia.
- **Usar venda em consignação:** Para empresas que trabalham com consignação.
- **Incluir consignados nos totais de venda:** Para empresas que desejam incluir os consignados no valor total da venda.
- **Usar tabela de preço:** Essa configuração é utilizada por empresas que utilizam tabela de preço.
- **Tabela de preço padrão:** Essa configuração é utilizada para definir qual será a tabela de preço padrão na hora da venda.
- **Enviar os pedidos para o PDV (Frente de caixa) automaticamente:** O operador poderá escolher se, todos os pedidos que forem realizados poderão ser enviados automaticamente ou não para o Frente de Caixa. Essa opção fora desenvolvida para clientes que fizeram o uso de ECF, por exemplo, que quando realizam a redução Z do dia, vendas que não estão fechadas acabavam sendo canceladas devido regra do PAF. A configuração funcionará da seguinte maneira:
 - **PADRÃO:** Somente as vendas realizadas para clientes CPF serão enviadas.
 - **NUNCA ENVIAR:** Nenhuma venda será enviada indiferente do tipo do cliente.
 - **SEMPRE ENVIAR:** Todas as vendas serão enviadas indiferente do tipo do cliente.

- **Código do cliente venda ao consumidor:** Código do usuário que será considerado padrão quando se tratar de venda ao consumidor sem identificação.
- **Solicitar dados para emissão de NFe para pedidos processados em sequência de lote:** Para cada nota emitida, o sistema irá exibir novamente a tela de emissão de nota, permitindo ao usuário fazer alterações nos dados do fornecedor, peso, medidas, entre outros.
- **Controle por comanda (cartão):** Opção para empresas que utilizam comanda.
- **Sempre imprimir localização:** Opção criada para gerar a impressão de alguns relatórios do produto. Exemplo "Relatório g_2".
- **Obriga observação na impressão da venda?:** Ao marcar essa configuração, será obrigatório informar uma observação ao realizar a impressão de um pedido de venda (F12) através do botão Impressão > Modelos Atuais.
- **Imprimir pedido de venda no fechamento da venda?:** Quando houver o fechamento da venda, automaticamente realizar a impressão do pedido de venda.
- **Imprimir venda sem faturar:** Permite ao operador realizar a impressão do pedido, mesmo sem faturar o mesmo.
- **Solicita visualizar parcelas em atraso?:** Ao selecionar o cliente aparecer as parcelas que o cliente tem em atraso com a empresa.
- **Utiliza fardo no pedido de venda?:** Ao realizar venda, solicita a inclusão do fardo.
- **Permitir alterar data do pedido:** Permite alterar a data do cabeçalho do pedido.
- **Quitar com várias espécies:** Configuração que permite ao operador fechar com mais de uma espécie de pagamento.
- **Quitar parcela no fechamento da venda?:** Realizar a quitação automática da parcela no fechamento da venda, ou então fazer o operador acessar o contas á receber para quitar.
- **Permite fechar a janela da venda sem fechar ou cancelar?:** Essa opção não obriga o cancelamento e nem o fechamento de um pedido em aberto.
- **Não sugerir vendedor no cabeçalho da venda?:** Deixará livre para o operador informar quem é o vendedor, não vai preenchido automaticamente.
- **Somar a quantia de itens do tipo Composição/modelo:** Ao marcar essa configuração, irá incluir os produtos do tipo Composição ou Modelo na soma total das quantidades.

- **Informações do indicador de presença:**

- **Sempre solicitar:** Essa opção exibirá, na abertura de Vendas/OS/Orçamento no control, uma tela solicitando o indicador de presença da operação. Caso for definido um por padrão, o sistema irá respeitar o indicador selecionado.
- **Indicador de presença:** Nesse campo o usuário poderá selecionar as opções: 0 - Não se aplica, 1 - Operação presencial, 2 - Operação não presencial, pela Internet, 3 - Operação não presencial, Teleatendimento, 4 - NFC-e em operação com entrega a domicilio, 5 - Operação presencial, fora do estabelecimento, 9 - Operação não presencial, outros.

- **Inclusão de Itens:**

- **Em casos de repetir itens na venda, solicitar agrupamento na quantidade?:** Solicitar que o item seja agrupado a quantidade já existente, ou lançado separadamente.
- **Procura produtos na tabela de preço quando for vender?** Ao marcar essa opção, sempre que for lançado um produto na venda, o sistema irá fazer uma busca pelo produtos em tabelas de preço.
- **Utiliza dados da tabela promocional na descrição dos itens?:** Aparece os dados da tabela de preço e a validade na descrição do item.
- **Bloqueio lançamento de itens normais e entrega futura no mesmo pedido de venda:** Quando o operador vender itens para entrega futura, não permitir adicionar itens de entrega normal no mesmo pedido.
- **Manter vendedor 1º item:** Quando for feita a inclusão de item, manter o vendedor que foi atrelado ao primeiro item incluso.
- **Usa observações do item na venda?:** Habilita na venda um campo a mais para ser informado dados do produto. Essa informação na emissão da nota fiscal é apresentada junto a descrição do item.
- **Considerar custo da mercadoria no cálculo de lucratividade:** Ao marcar essa opção, será possível informar os valores de impostos, custo operacional entre outros, para realizar a venda do produto, impactando apenas no cálculo da lucratividade.

- **Descontos:**

- **Permitir descontos no preço de venda até (%):** Até qual percentual é permitido desconto no preço de venda.
- **Limite permitido com senha de usuário até (%):** Com a senha de usuário, o operador poderá informar um desconto até qual percentual.
- **Padrão desc./acrésc. no item OS/Venda/Reserva?:** Nessa opção é possível escolher o padrão de foco no desconto na venda se é em valor ou percentual.

Logo mais abaixo, o operador terá acesso às seguintes configurações:

Configurações do Sistema

☐ Solicitar dados para emissão de NFe para pedidos processados em sequência de lote?
 ☐ Somar a quantia de itens do tipo Composição/modelo

Informações do indicador de presença
 Sempre solicitar: ☒ Não

 Indicador de presença:

Inclusão de itens
 Em casos de repetir itens na venda, solicitar agrupamento na quantidade?

☐ Procura produtos na tabela de preço quando for vender?
 ☐ Manter vendedor 1º item

☐ Utiliza dados da tabela promocional na descrição dos itens?
 ☐ Usa observações do item na venda?

☐ Bloqueia lançamento de itens normais e entrega futura no mesmo pedido de venda
 ☐ Utilizar custo mercadoria na venda

Descontos
 Permitir descontos no preço de venda até (%):
 Padrão desc./acréc. no item OS/Venda/Reserva?

 Limite permitido com senha de usuário até (%):

Observação: Acima do percentual com senha, somente o Administrador poderá conceder o desconto

Comissões e Faturamento
☐ Bloqueia venda no faturamento?
 ☐ Usa comissão no faturamento?

☐ Ratear frete sobre as parcelas
 ☐ Comissão sobre o valor fracionado(servicos)?

☐ Centavos na primeira parcela
 ☐ Dividir valor também entre os itens?

☐ Redistribuir valor das parcelas no faturamento?

 Diferença aceitável entre total do pedido e total das parcelas:
 Considerar acréscimo para cálculo de comissão?

 Número de dias de atraso para bloquear venda a prazo:
 Padrão do desconto no faturamento da venda:

 Código da condição de pagamento a vista:

 Código da condição de pagamento a Prazo:

Devolução de vendas
 Histórico entrada:
 Limite de dias permitido para devolver itens:

 Histórico saídas:

Avulsa
☐ Importar itens devolvidos de vendas finalizadas com comprovante de recebimento

Comissões e Faturamento:

- **Bloqueia venda no faturamento?:** Ao marcar essa opção, o sistema irá bloquear o faturamento de vendas á prazo para clientes que já possuem limite de vendas excedido.
- **Usa comissão no faturamento?:** Define se irá aplicar comissão no faturamento das parcelas.
- **Retear frete sobre as parcelas:** Ao marcar essa opção, o frete do faturamento será lançado entre as parcelas.
- **Comissão sobre o valor fracionado (servicos)?:** No fechamento da ordem, solicita a distribuição da comissão entre os vendedores.
- **Centavos na primeira parcela:** Diferença de centavos do parcelamento, ser considerado na primeira parcela.
- **Dividir valor também entre os itens?:** Forma de distribuir o valor do frete entre os itens.
- **Redistribuir valor das parcelas no faturamento?:** Esta opção irá igualar todas as parcelas, deixando a diferença entre os valores para a última parcela.
- **Diferença aceitável entre total do pedido e total das parcelas:** Valor aceitável de diferença do pedido com as parcelas.
- **Considerar acréscimo para cálculo de comissão?:** Alguns relatórios possibilitam o operador escolher se deseja ou não que seja considerado o acréscimo.
- **Número de dias de atraso para bloquear venda a prazo:** Após os dias informados, bloquear venda a prazo.
- **Padrão do desconto no faturamento da venda:** Nessa opção é possível escolher o padrão de foco no faturamento, se o desconto é em valor ou percentual.
- **Código da condição de pagamento a prazo:** Histórico que ficará armazenado na operação quando se tratar de venda a prazo.

Devolução de vendas:

- **Histórico entrada:** Histórico para armazenamento de entrada.
- **Histórico saída:** Histórico para armazenamento de saída.

Avulsa:

- **Importar itens devolvidos de vendas finalizadas com comprovante de recebimento:** Ao marcar essa opção, irá permitir ao usuário que importe os itens devolvidos de venda que foram finalizadas com um comprovante de recebimento.

12. PDV - Fiscal

Configurações padrões do PDV - Fiscal.

Configurações do Sistema

Configurações gerais

Direcionar foco no PDV:

Obrigar informar CPF/CNPJ nas vendas do PDV acima de:

☐ Utiliza liberação de permissão por crachá (PDV - Fiscal)?
☐ Impressão de vale produto no PDV Fiscal?
☐ Exibir produtos zerados/ negativos no PDV - Fiscal?
☐ Utiliza desconto de peso no PDV?
☐ Utiliza cadastro rápido de cliente no PDV?

☐ Destaca dados do cliente no cabeçalho do cupom fiscal
☐ Imprime comprovante de entrega no PDV? Resposta padrão:
☐ Imprimir cabeçalho do comprovante de recebimento?
☐ Reimprime produtos na confissão de dívida no PDV? Resposta padrão confissão de dívida:

Caixa e Recebimentos

Limite de valor em caixa no PDV:

Notificar limite de caixa ao atingir %:

Direcionar o foco no fechamento da venda a vista no PDV para:

☐ Imprimir carnê no PDV? Número de cópias carnê:

Nº de vias do recibo no PDV:

Modelo do carnê PDV:

Resposta padrão:

☐ Solicita senha no fechamento de vendas à prazo no PDV
☐ Solicitar impressão para abertura/ fechamento de caixa?

Histórico de suprimentos (Entrada): 🔍

Histórico de sangrias (Saída): 🔍

Nº de vias para sangria/suprimento:

Outros

☐ Ativar envio do bloco X ao fisco Nº do credenciamento: [Buscar nº do credenciamento online](#)

Forma de enviar o estoque:

☐ Imprime via do cliente reduzida no comprovante TEF. (Caso exista)

Mensagem:

☐ Utiliza mesa
☐ Utiliza conta de clientes

Número máximo de mesas:

Tipo de mercadoria permitidas para lançamentos no PDV Fiscal

☐ 00 - Mercadoria para Revenda	☐ 04 - Produto Acabado	☐ 08 - Ativo Imobilizado
☐ 01 - Matéria-Prima	☐ 05 - Subproduto	☐ 09 - Serviços
☐ 02 - Embalagem	☐ 06 - Produto Intermediário	☐ 10 - Outros Serviços
☐ 03 - Produto em Processo	☐ 07 - Material de Uso e Consumo	☐ 99 - Outros

• Configurações Gerais:

- **Direcionar foco no PDV:** O foco inicial do PDV, será para produto ou para quantidade.
- **Obrigar informar CPF/CNPJ nas vendas do PDV acima de:** Acima do valor informado no campo, obrigar informar o CPF/CNPJ na venda.
- **Utiliza liberação de permissão por crachá (PDV Fiscal)?:** Habilita o uso de crachá para liberação.
- **Impressão de vale produto no PDV Fiscal?:** Caso o cliente deseje realizar a impressão de vales/fichas no PDV - Fiscal, deverá marcar essa configuração.
- **Exibir produtos zerados/negativos no PDV - Fiscal?:** Ao marcar essa opção, todos os produtos zerados e negativados serão exibidos na consulta do PDV - Fiscal (F4). O usuário poderá realizar a venda de itens negativos ou zerados (se o item permitir vender sem estoque) normalmente, ou seja, se lançar o item pelo código ou pelo código interno, irá lançar normalmente, só não irá permitir "pesquisar".
- **Utiliza desconto de peso no PDV?:** Ao informar a quantidade do produto e em seguida pressionar o botão "*", o sistema apresentará uma mensagem que o operador deverá informar o peso a descontar.
- **Destaca dados do cliente no cabeçalho do cupom fiscal:** Destacar dados do consumidor no cabeçalho do cupom.
- **Imprime comprovante de entrega no PDV?:** Junto á venda é realizada e impressão de um comprovante de entrega.
- **Imprimir cabeçalho do comprovante de recebimento?:** Essa configuração permite que o operador escolha se deseja ou não que os dados da empresa (logomarca, razão social, endereço, cidade, CNPJ/inscrição estadual e telefone) saiam destacados na impressão do comprovante de recebimento.
- **Reimprime produtos na confissão de dívida no PDV?:** Irá reimprimir produtos na confissão de dívida.
- **Resposta padrão confissão de dívida:** Sim ou não.

• Caixa e recebimentos:

- **Limite de valor em caixa no PDV:** O operador poderá inserir um valor para configuração, e no momento que for realizada uma operação que exceder esse valor no PDV Fiscal, o sistema irá apresentar como sugestão, para o operador realizar uma sangria.
- **Notificar limite de caixa ao atingir %:** Juntamente o item acima, o operador também poderá informar um valor no campo abaixo, **Notificar limite de caixa ao atingir %**, ou seja, quando atingir esse percentual de valores no caixa, o operador será previamente informado antes da venda ser barrada, por exemplo, ao atingir 50% do valor definido no limite do caixa, será apresentado uma notificação em tela ao usuário.
- **Direcionar o foco no fechamento da venda a vista no PDV para:** Valores, vendedor ou cliente.
- **Imprimir carnê no PDV?:** Opção para gerar carnê direto no PDV.

- **Número de cópias carnê:** Número de cópias de carnê a serem impressos.
 - **Nº de vias do recibo no PDV:** Número de vias para serem impressas.
 - **Modelo do carnê PDV:** Modelos de carnê para serem impressos no PDV.
 - **Solicita senha no fechamento de vendas á prazo no PDV:** Ao realizar venda a prazo no PDV, solicita usuário e senha para realizar o fechamento.
 - **Resposta padrão:** "Sim" para imprimir, "Não" para não imprimir".
 - **Histórico de suprimentos (Entrada):** Histórico que representa suprimento no caixa. Essa informação será armazenada no registro da operação.
 - **Histórico de sangrias (Saídas):** Histórico que representa a sangria no caixa. Essa informação será armazenada no registro da operação.
 - **Nº de vias para sangria/suprimento:** Possibilita o cliente escolher o número de vias de impressão de sangria e suprimento. É importante citar que é possível escolher até 3 cópias e que essa configuração não irá funcionar para mais de uma via quando for ECF (sempre irá imprimir apenas uma via devido regras fiscais), e que também a reimpressão será apenas de via única.
- **Outros:**
 - **Ativar envio do bloco X ao fisco:** Para clientes que possuem obrigatoriedade de fazer o envio de bloco X. Após habilitar esse campo o ideal é conversa com um técnico para receber as demais orientações.
 - **Nº do credenciamento:** Número do credenciamento com o bloco X/Fisco.
 - **Forma de enviar o estoque:** 1 - Mensal, 2 - Anual ou 3 - Nunca enviar.
 - **Imprime via do cliente reduzida no comprovante TEF. (Caso exista):** Caso o cliente imprimir comprovante TEF, a mesma vir com as informações reduzidas.
 - **Mensagem:** Mensagem informativa na impressão.
 - **Utiliza mesa:** Quando usar mesas.
 - **Número máximo de mesas:** Caso a empresa for utilizar o módulo restaurante do sistema marcando a opção *Utiliza mesa* e informando o número de mesa que consta no estabelecimento.
 - **Utiliza conta de clientes:** Quando usar conta do cliente.
 - **Tipo de mercadoria permitidas para lançamentos no PDV Fiscal:** Essa configuração permite que o usuário selecione os tipos de mercadorias que podem ser lançados no PDV Fiscal. Caso as opções sejam desmarcadas, esses tipos de mercadorias ficarão impedidos de serem lançados, gerando uma mensagem informando que o tipo de mercadoria não está habilitada para vendas no PDV Fiscal.

13. Compras

Configurações de compra dentro do sistema.

Configurações do Sistema

Importação de nota(s) por XML

☐ Atualiza NCM e CEST
 ☐ Atualiza código de barra

☐ Atualiza código de fábrica
 ☐ Atualiza unidade de medida

☐ Atualiza código ANVISA
 ☐ Bloquear importação de XML de outro(s) CNPJ(s)

Importar cód. barra da TAG XML:

Percentual para diferença de preço de custo:

Histórico importação NC:

Portador importação NC:

Gerais de Compra

Utilizar 'Preço de venda para calcular o markup' ou 'Markup para calcular o preço de venda?':

Ordenar produtos na importação da nota de compra:

Forma para distribuir o frete no valor dos produtos:

☐ Atualizar código ANP no fechamento da compra
 ☐ Confirmar compra automaticamente nas filiais

☐ Obrigar o lançamento do pagamento antes do fechamento da nota.

☐ Solicita inclusão dos produtos da nota em tabela de preço.

☐ Permite alterar dados no cabeçalho da compra fechada?

☐ Descontar crédito de ICMS do custo de aquisição. (Regime normal)

☐ Usar pedido de compra na compra de produtos

Dias para mostrar saldo no cadastro:

Desconto padrão compra:

Exibir percentuais na compra:

Operacional:

Venda atacado:

Capital social:

Ao incluir itens no pedido de compra, considerar preço:

CST padrão importação lista de compras:

Mensagem pedido de compra:

OK

Fechar

• Importação de nota(s) por XML:

- **Atualiza NCM e CEST:** Ao importar nota de compra, permite atualizar no cadastro do produto o NCM e CEST do item.
- **Atualiza código de barra:** Ao importar nota de compra atualizar o código de barras.
- **Atualiza código de fábrica:** Atualiza o código de fábrica na importação de XML de compra.
- **Importar cód. barra da TAG XML:** Atualizar o código de barras de acordo com qual tag do XML.
- **Atualiza unidade de medida:** Atualiza unidade de medida do produto de acordo com a nota de compra.
- **Atualiza código ANVISA:** Possibilita atualização/inclusão do código ANVISA no cadastro do produto, quando importado o XML no módulo de nota de compra.
- **Bloquear importação de XML de outro(s) CNPJ(s):** Com essa configuração marcada, o sistema irá impedir a importação de XML de outros CNPJs.
- **Percentual para diferença de preço de custo:** Se a diferença for maior ou igual a diferença cadastrada, o sistema apresentará um aviso de que foi detectado uma mudança de preço de custo igual ou superior á diferença configurada e questionará o operador se a quantia informada está correta. Isso ocorre quando é alterada a quantidade ou custo do item.
- **Histórico importação NC:** Qual histórico será armazenado na operação de importação de nota de compra.
- **Portador importação NC:** Qual histórico de portador será armazenado na operação de importação da nota de compra.

• Gerais de compras:

- **Utilizar "Preço de venda para calcular o markup" ou "Markup para calcular o preço de venda"?:** Se modificar o preço de venda o markup é atualizado automaticamente, e se ajustar o markup, o preço de venda é calculado automaticamente.
- **Ordenar produtos na importação da nota de compra:** Forma de ordenação dos produtos na nota de compra pelo o que veio na nota, ou pelos itens sem código.
- **Forma para distribuir o frete no valor dos produtos:** Forma de distribuir o valor do frete entre os itens.
- **Atualizar código ANP no fechamento da compra:** Ao fechar a nota de compra, atualizar código ANP contido no XML.
- **Dias para mostrar saldo no cadastro:** Neste campo o usuário irá definir o número de dias para mostrar saldo no cadastro.
- **Confirmar compra automaticamente nas filiais:** Ao habilitar essa configuração, não será necessário realizar a confirmação de nota de compra manualmente nas filiais.
- **Obrigar o lançamento do pagamento antes do fechamento da nota:** Só permitir fechar a nota de compra, se for informado o campo **pagamento**.

- ## 14. NF-e

Configurações do Sistema

Emissão NF-e

☒ Utiliza Nota Fiscal Eletrônica

Ambiente:

Número de série certificado:

Certificado:

Senha:

Versão do layout:

Série:

Diretório do(s) arquivo(s) XML:

Método de sincronismo: Resposta não depende de consulta posterior.

Método de envio:

SSL Lib:

Tempo de espera: Mínimo 5 segundos

[Ajustar sequência](#)

[Testar certificado no navegador](#)

Casas decimais para o preço:

Casas decimais para a quantidade:

Impressão (DANFe)

☐ Imprimir código e fantasia do cliente nas observações

☐ Imprimir código e fantasia do fornecedor nas observações

☐ Destacar dados do recebedor no canhoto da NFe?

☐ Nota de serviço em formulário

☐ Adiciona vendedor nos dados adicionais?

☐ Emite NF-e para regime MEI?

☐ Imprimir dados de lote/validade na Danfe?

☐ Destacar valor do documento no canhoto NFe?

☐ Substituir o código interno pelo código de fábrica no XML e no DANFe?

Orientação de impressão:

Tamanho da fonte (dados adicionais):

Mensagem adicional:

Motivo entrada em contingência:

Autorizados para download do XML

CPF / CNPJ:	Excluir
	+

I lista de autorizadn(a):

[OK](#) [Fechar](#)

- **Utiliza nota fiscal eletrônica:** Essa opção deve ser marcada quando o operador está apto a fazer emissão de notas. Caso houver interesse, deverá tratar diretamente com a contabilidade ou com a SECRETARIA DA FAZENDA. Conforme retratado diretamente no site da fazenda (<http://www.nfe.fazenda.gov.br>). As empresas interessadas em emitir NF-e deverão, em resumo possuir os seguintes requisitos:

- * Possuir acesso à internet.
- * Se não estiver credenciada sumariamente em decorrência da obrigatoriedade, solicitar seu credenciamento como emissoras de NF-e na Secretaria da Fazenda em que possua estabelecimentos. O credenciamento em uma unidade da federação não credencia a empresa perante as demais unidades, ou seja, a empresa deve solicitar credenciamento em todos os estados em que possuir estabelecimentos e nos quais deseja emitir NF-e.
- * Possuir certificação digital.
- * Utilizar aplicação de emissão própria ou adquirida, que deverá estar configurada com os webservices corretos.

- **Ambiente:** Ambiente padrão para NF-e.

- * Utilizado para designar o ambiente de emissão de NF-e, as opções de ambiente são: Homologação e Produção.
- * O ambiente de HOMOLOGAÇÃO trata-se de um modo de fazer a emissão do documento sem validade fiscal. É muito utilizado por desenvolvedores de softwares para promover ajustes no sistema, e empresas que pretendem iniciar o processo de emissão de nota. As notas emitidas nesse ambiente não são transmitidas a nenhum destinatário.
- * O ambiente de PRODUÇÃO refere-se ao ambiente utilizado para empresas que desejam fazer a emissão de NF-e com validade jurídica, as notas emitidas nesse ambiente, possuem validade fiscal, e podem ser encaminhadas ao destinatário da operação.

- **Número de série certificado:** A empresa que deseja emitir nota, precisa possuir certificado digital válido, e em vigência. Após realizada a instalação com o técnico de informática.

- **Certificado:** (Exclusivo para uso no Control Nuvem Desktop), esta opção é utilizada para efetuar o upload do certificado digital (A1) para dentro da conexão remota. Para entender melhor como configurar este certificado, poderá acessar o vídeo demonstrativo através do link:

- **Senha:** (Exclusivo para o sistema Control Nuvem Desktop), esta opção é utilizada para que o cliente informe a senha do certificado (A1) que foi realizado upload.

- **Versão do layout:** Versão de emissão de nota em vigência.

- * No Sistema Control, a emissão do layout 4.0 passou a funcionar em 2018. Esse layout passou a ser obrigatório a partir de 2 de agosto de 2018. Estados que utilizam notas no layout padrão 3.10 começaram a ter bloqueios na emissão. O que acontece é que atualmente alguns estados ainda estão conseguindo realizar a emissão.
- * Nesse campo o usuário poderá informar o layout de emissão. Através do link <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx>, é possível identificar o layout em vigência do estado. Mas o ideal é sempre verificar com a contabilidade.

- **Série:** Possibilita ao usuário gerar uma mesma numeração de nota e com o mesmo modelo, em "série diferente". Utilizada sob solicitação da contabilidade, principalmente por empresas que emitem documentos simultaneamente, para não ocorrer o conflito de numerações iguais.

- **Diretório do(s) arquivo(s) XML:** Local aonde é armazenado todos os XMLs gerados pelo software. Por padrão, caso não haver nenhum local definido, o sistema vai gerar dentro da pasta do sistema, em um local chamado nfe. Exemplo do caminho: *C:/programs/files/arpa/control/Documentos eletronicos/*.

- **Método de sincronismo:**

- * **Síncrono:** Retorno de informação direto. No envio do XML, vai receber direto o protocolo de autorização. Mais rápido que o assíncrono.
- * **Assíncrono:** No envio há mais de uma comunicação, uma para o envio do Lote e outra para a Consulta do Recibo ou Consulta pela Chave de Acesso.

- **Método de envio:** Há duas opções, são elas o normal e o compactado. A diferença de um para outro é que o compactado vai ocupar menos espaço, em contrapartida, haverá a necessidade de um programa para extraí-lo.

- **SSL Lib:** Método de segurança, usado para a ACBR na hora de fazer assinatura dos XMLs, pode variar de acordo com o Webservice de cada estado. Pode diferenciar por estado, internet/máquina ou até mesmo o método de instalação do certificado digital. Por padrão, um dos mais utilizados é o libCapicom.

- **Tempo de espera:** Utilizado em locais que não há uma boa comunicação de rede, o tempo é definido pelo usuário, e o mesmo serve para que caso haja alguma interrupção dentro dos 5 segundos pré definido, o sistema continue tentando realizar o envio da nota.

- **Casas decimais para o preço:** Nesse campo é possível definir a quantidade de casas decimais para o preço do produto.

- **Casas decimais para a quantidade:** Nesse campo é possível definir a quantidade de casas decimais para a quantidade do produto.

- **Imprimir código e fantasia do cliente nas observações:** Caso essa opção estiver marcada, no campo de dados adicionais da nota sairá o código do cliente e também o nome fantasia informado em seu cadastro.
- **Destacar dados do recebedor no canhoto da NF-e?:** Se marcada a configuração, será exibido os dados do recebedor no canhoto da NF-e, caso deixar desmarcado, o campo irá sem os dados do recebedor.
- **Nota de serviço em formulário:** Habilita no sistema a impressão de notas em formulário.
- **Adiciona vendedor nos dados adicionais?:** Possibilitar adicionar o vendedor de forma automático nos dados adicionais da nota.
- **Emite NF-e para regime MEI?:** Empresa optante do regime MEI, deve-se habilitar essa configuração para emissão de nota.
- **Imprimir dados de lote/validade na Danfe?:** Se habilitada a configuração, a informação de lote e validade sairão juntamente com a descrição do produto na grid da nota.
- **Destacar valor do documento no canhoto NF-e?:** Irá destacar o valor do documento no canhoto da NF-e.
- **Substituir o código interno pelo código de fábrica no XML e no DANFE:** Com essa configuração marcada, irá fazer com que o código de fábrica substitua o código do item tanto na DANFE quanto no XML. Essa configuração aplica-se somente para NF-e (modelo 55), não se aplica para documentos emitidos pelos módulos de Compra e Devolução de Compra.
- **Mensagem adicional:** Ao ocorrer o envio de NF-e, a mensagem definida nessa opção, aparecerá no campo Dados Adicionais da nota, conforme o exemplo:



15. NFC-e

Configurações de NFC-e dentro do sistema.

Emissão NFC-e

☒ Utiliza nota fiscal ao consumidor eletrônica

Ambiente:

Número de série certificado:

Certificado:

Senha:

Layout Qr-Code:

Série:

ID Token:

Token:

Método de sincronismo:Resposta não depende de consulta posterior.

Método de envio:

SSL Lib:

Versão do layout:

Nº 1ª NFC-e pré venda móvel:

Ajustar sequência

☐ Emite NFC-e para regime MEI
☐ Emite NFC-e de fatura

Tempo de espera: Mínimo 5 segundos

Contingência

Habilitar contingência:

? Nº de notas em contingência:

Tempo limite para autorizar contingência(horas):

Motivo entrada em contingência:

Impressão (DANFCE)

Modelo da impressão:Fonte da impressão:

☐ Destacar responsável da emissão na NFC-e

Mensagem adicional:

OKFechar

- Emissão NFC-e:

- **Utiliza nota fiscal ao consumidor eletrônica:** Essa opção deve ser marcada quando o operador está apto a fazer emissão NFC-e. Caso houver o interesse, deverá tratar diretamente com a contabilidade ou com a Secretaria da Fazenda.
- **Ambiente:** Utilizado para designar o ambiente de emissão de NFC-e, as opções de ambiente são: Homologação e Produção.
 - * O ambiente de HOMOLOGAÇÃO trata-se de um modo de fazer a emissão do documento sem validade fiscal. É muito utilizado por desenvolvedores de software para promover ajustes no sistema, e empresas que pretendem iniciar o processo de emissão de nota. As notas emitidas nesse ambiente não são transmitidas a nenhum destinatário.
 - * O ambiente de PRODUÇÃO refere-se ao ambiente utilizado para empresas que desejam fazer a emissão de NF-e com validade jurídica, as notas emitidas nesse ambiente possuem validade fiscal, e podem ser encaminhadas ao destinatário da operação.
- **Número de série e certificado:** A empresa que desejar emitir nota precisa possuir certificado digital válido, e em vigência. Após realizada a instalação com o técnico de informática, será necessário clicar na "lupa" ao lado do certificado e localizá-lo.
- **Certificado:** (Exclusivo para uso no Control Nuvem Desktop), esta opção é utilizada para efetuar o upload do certificado digital (A1) para dentro da conexão remota.
- **Senha:** (Exclusivo para o sistema Control Nuvem Desktop), esta opção é utilizada para que o cliente informe a senha do certificado (A1) que foi realizado upload.
- **Layout Qr-Code:** Visando correções de problemas, novidades e adequações, continuamente é feita a atualização do layout de emissão de NFe/NFC-e. Os softwares responsáveis pela emissão, devem se adequar a cada novidade lançada, disponibilizando recursos que atendem as novas exigências. É comum alguns clientes não estarem à par da situação, e acabarem deixando para última hora e atualização. Todas as versões disponibilizadas a partir do ano de 2018, dispõem do último layout a nós disponível. Se o operador não estiver utilizando o layout adequado para o estado, será apresentada a mensagem que a versão informada no QR-Code não é mais válida para a data de emissão.
- **Versão do layout:** Versão de emissão de nota em vigência.
- **Série:** Possibilita ao usuário gerar uma mesma numeração de nota e com o mesmo modelo, em série diferente. Utilizada sob solicitação da contabilidade, principalmente por empresas que emitem documentos simultaneamente, para não ocorrer o conflito de numerações iguais.
- **Nº 1ª NFC-e pré venda móvel:**
- **ID Token:** Deverá ser verificado com o SEFAZ, ou com a contabilidade, se trata de um código que vai dizer se o cliente está apto a emissão ou não do sistema.
- **Token:** Deverá ser verificado com o SEFAZ, ou com a contabilidade, se trata de um código que vai dizer se o cliente está apto a emissão ou não do sistema.
- **Método de sincronismo:**
 - * **Síncrono:** Retorno de informação direto. No envio do xml, vai receber direto o protocolo de autorização. Mais rápido que o assíncrono.
 - * **Assíncrono:** No envio há mais de uma comunicação, um para o envio do Lote e outra para a Consulta do Recibo ou Consulta pela Chave de Acesso.
- **Emite NFC-e para regime MEI:** Habilitar a emissão de NFC-e quando o regime da empresa for MEI.
- **Método de envio:** Há duas opções, são elas o normal e o compactado. A diferença de um para o outro é que vai ocupar menos espaço, em contrapartida, haverá a necessidade de um programa para extrair-lo.
- **Emite NFC-e de fatura:** Esta opção, disponibiliza a impressão de NFC-e de fatura no sistema.
- **SSL Lib:** Método de segurança, usado para a ACBR na hora de fazer assinatura dos XMLS pode variar de acordo com o Webservice de cada estado. Pode diferenciar por estado, internet/máquina ou até mesmo o método de instalação do certificado digital. Por padrão, um dos mais utilizados é o libCapicom.
- **Tempo de espera (segundos):** Utilizado em locais que não há uma boa comunicação de rede, o tempo é definido pelo usuário, e o mesmo serve para que caso haja alguma interrupção dentro dos 5 segundos pré definido, o sistema continue tentando realizar o envio da nota.
- **Destacar responsável da emissão na NFC-e:** Quando essa opção for marcada, o usuário responsável pela finalização da venda será exibido cabeçalho do documento.
- **Contingência:**
 - **Habilitar contingência:**
 - * Não: O envio de nota se mantém normal.
 - * Sim: Ao marcar essa opção, todas as notas emitidas pelo sistema, serão emitidas em contingência. Ou seja, caberá ao cliente o envio assim que voltar a comunicação com a SEFAZ.
 - * Automático: Ao marcar essa opção, o sistema irá realizar a emissão do documento eletrônico em contingência quando houver rejeição retornada pelo SEFAZ. Além disso, terá um limite pré-definido de notas emitidas em contingência de forma automática pelo sistema.
 - **Motivo entrada em contingência:** Informar o motivo para estar em contingência, por exemplo *"Sem comunicação com rede e com os serviços da SEFAZ"*.
 - **Nº de notas em contingência:** Limite pré-definido de notas emitidas em contingência de forma automática pelo sistema.
 - **Tempo limite para autorizar contingência (horas):** Vai variar de estado para estado, por padrão leva o tempo de 24 horas para autorizar, porém há estados que solicitam um tempo diferente disso.

- **Modelo da impressão:** Padrão, NFC-e reduzida, NFC-e reduzida (Sem impressão dos itens).
- **Fonte da impressão:** Tamanho da impressão dos itens da NFC-e.
- **Mensagem adicional:** Ao ocorrer o envio da NFC-e, a mensagem definida nessa opção, aparecerá no campo "Dados Adicionais" da nota.

16. NFS-e

Configurações para emissão de nota fiscal de serviço.

Configurações do Sistema

Configurações gerais

☐ Separar lançamento de serviços no xml/PDF?	Permitir lançar desconto nos serviços:	
☐ Permite lançar apenas um serviço no pedido	Permitir lançar acréscimo nos serviços:	
☐ Descontar ISS retido do total da venda?	Destaca retenção de ISS:	
☐ Descontar ISS retido do valor líquido da NFS-e?		

Emissão NFS-e

Emite NFS-e:

Ambiente:

Usuário:

Senha:

Número de série do RPS:

Regime tributário especial:

Tipo de emissão da NFS-e:

? Emite NFS-e conjugada:

Rota 1 - Descontinuada

Software: 🔍 ...

SSL Lib:

Destaca ISS em NFS-e: ☐ Empresa gera sequencial do RPS

Rota 2 - Envio por DLL

☐ Utiliza numeração automática de RPS

☐ Utilizar numeração automática de lote

☐ Utilizar 3 casas decimais (Valor unitário)

☐ Optante pelo Simples Nacional?

Método de envio:

Impressão (DANFSe)

Observação na impressão:

- **Configurações gerais:**

- **Usar arredondamento de casas decimais padrão?:** Essa configuração é responsável pelo segundo dígito do valor calculado para o ISS, ou seja, é diretamente ligada no arredondamento para mais ou para menos do ISS destinado á prefeitura. Para conhecimento, a regra de arredondamento da ABNT prevê as seguintes particularidades:

* Quando o algarismo a ser conservado for seguido de algarismo inferior a 5, o algarismo a ser conservado permanece sem alteração.
Por exemplo: 4,303 arredondamento em duas casas decimais torna-se 4,30.

* Quando o algarismo a ser conservado for seguido de algarismo superior ou igual a 5, seguido de um algoritmo diferente de zero, soma-se uma unidade ao algarismo a ser conservado. Por exemplo: 15,4875 arredondamento em duas casas decimais torna-se 15,49.

* Quando o algarismo a ser conservado for ímpar, seguido de 5 e posteriormente de zeros, soma-se uma unidade ao algarismo a ser conservado. Por exemplo: 25,7750 arredondando em duas casas decimais fica 25,78.

* Quando algarismo a ser conservado for par, seguido de 5 e posteriormente de zeros, o algarismo a ser conservado permanece sem alteração. Por exemplo: 31,7250 arredondando em duas casas decimais fica 31,72.

Quando a configuração estiver **desmarcada**, a função a ser utilizada é:

* Se o número for menor do que 5, o algoritmo a ser conservado permanece sem alteração.

*Se o algoritmo anterior ao da casa decimal que o operador quer arredondar for maior e/ou igual a 5, será aumentado 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento.

- **Separar lançamento de serviços no xml/PDF?:** Com esta configuração marcada, no momento da emissão da NFS-e, caso tenha mais de um produto ou serviço, será gerado no PDF e no XML um registro para cada produto ou serviço.
- **Permite lançar apenas um serviço no pedido:** Para provedores específicos que só permitem apenas um serviço por venda, essa opção deverá estar marcada.
- **Descontar ISS retido do total da venda?:** Se habilitada, permite descontar o ISS retido do total do pedido, uma vez que, para impostos como IPI e ST agregam valor ao total do pedido.
- **Descontar ISS retido do valor líquido da NFS-e?:** Segundo o provedor Thema, quando uma nota de serviço possuir impostos a serem deduzidos, o valor líquido do documento deverá possuir a informação no campo específico do documento. Outros provedores aceitam os valores como enviamos, mas para este provedor, o RPS é enviado e rejeitado. Desta forma, essa configuração permite que o operador escolha se deseja ou não que este destaque seja efetuado no total líquido da nota. Essa configuração foi desenvolvida para que, no txt2 enviado a Tecnospeed, o campo de ValorLiquidoNfse respeitará o seguinte cálculo:

Valor Líquido Nota = valorBruto - ValorPIS - ValorCOFINS - ValorINSS - ValorIR - ValorCSLL - OutrasRetencoes - ValorISSRetido -
valorDescontoIndondicionado - ValorDescontoCondicionado.

- **Permitir lançar desconto nos serviços:** Essa opção deverá ser marcada com a opção "Sim", quando a empresa optar pela possibilidade de dar ou não o desconto no serviço.
- **Permitir lançar acréscimo nos serviços:** Essa opção deverá ser marcada com a opção "Sim", quando a empresa optar pela possibilidade de dar ou não o acréscimo no serviço.
- **Destaca retenção de ISS:** Imposto Sobre Serviço - deverá ser verificado com o escritório contábil, e com a prefeitura do município, para saber se há ou não a retenção do ISS na NFS-e.

- **Emissão NFS-e:**

- **Emite NFS-e:** Ao habilitar Sim, a empresa tornará apta a emissão da nota de serviço pelo provedor que será configurado.
- **Emite NFS-e conjugada:** Ao informar Sim nessa configuração, o sistema se tornará apto para a realização de emissão de notas com produtos e serviços.
- **Ambiente:** Através dessa configuração é possível definir o ambiente ao qual será direcionada a nota. Lembre que o ambiente de HOMOLOGAÇÃO, refere-se a ambiente de teste de emissão de documentos, ou seja, o mesmo não possuirá valor fiscal, inicialmente, o ideal é realizar a emissão de notas em homologação. E após a aplicação estar configurada de acordo com o esperado, modificar para o ambiente PRODUÇÃO, que refere-se á notas com validade fiscal.
- **Usuário:** Usuário de acesso á prefeitura, a maioria dos provedores possuem como usuário o CNPJ da empresa, porém isso não é uma regra, vai depender de cada prefeitura.
- **Senha:** Senha de acesso.
- **Número de série do RPS:** Esta configuração indicará o número de série Recibo Provisório de Serviços (RPS). Algumas prefeituras validam a numeração deste recibo e disponibilizam apenas um percentual ao cliente, portanto, verifique com a prefeitura a faixa de RPS que deve ser utilizada.
- **Regime tributário especial:** Regime da empresa cadastrado dentro da prefeitura, em alguns casos é diferente do regime tributário da emissão de NF-e.
- **Tipo de emissão da NFS-e:** Rota 1 - Descontinuada ou Rota 2 - Envio por DLL.

- **Rota 1 - Descontinuada:**

- **Software:** Será necessário pressionar na lupa do software, e cadastrá-lo, para que o código do mesmo seja inserido nessa opção.
- **SSI Lib:** Método de segurança, usado para a ACBR na hora de fazer a assinatura dos XMLs, pode variar de acordo com o Webservice de cada estado. Pode diferenciar por estado, internet/máquina ou até mesmo o método de instalação do certificado digital. Por padrão, um dos mais utilizados é o libCapicom e o libWindCrypt.
- **Destaca ISS em NFS-e:** Imposto Sobre Serviço - Deverá ser verificado com o escritório contábil, e com a prefeitura do município, para saber se há ou não o destaque do ISS na NFS-e.
- **Empresa gera sequencial do RPS:** Quando marcada como "Sim" o sistema irá utilizar o último RPS que tem protocolo ou o código de verificação. Quando marcada como NÃO o sistema irá pegar o último RPS que tem protocolo ou o código de verificação e que o status seja AUTORIZADO ou CANCELADA.

- **Rota 2 - Envio por DLL:**

- **Utiliza numeração automática de RPS:** Quando marcada esta configuração, irá enviar para a API de integração da TecnoSpeed no campo.
- **Utilizar numeração automática de lote:** Quando marcada, irá enviar para a API de integração da TecnoSpeed no campo "NumeroLoteAutomatico" preenchido como 1. Quando desmarcada, irá enviar para a API de integração da TecnoSpeed no campo "NumeroLoteAutomatico" preenchido como 0.
- **Utilizar 3 casas decimais (Valor unitário):** Quando marcada, irá enviar no arquivo "EnvioNfse.txt", campo "ValorUnitarioServiço" o valor igual ao valor unitário prestado no menu de Venda (F12)/ Avulsa, ou seja, o preenchimento será com 3 casas decimais. Quando DESMARCADA, irá enviar o valor arredondado (como já funciona atualmente), ou seja, o preenchimento será com 2 (duas) casas decimais.
- **Optante pelo Simples Nacional:** Essa configuração irá destacar no arquivo "NFse.txt" da NFS-e o regime da empresa, sem ter relação

- **Observação na impressão:** Observação que constará na impressão da NFS-e.

17. CT-e

Nessa guia é possível realizar as configurações para sincronizar e realizar a emissão de um CT-e.

Configurações do Sistema

Emissão de CT-e

Ambiente:

Número de série certificado:

Certificado:

Senha:

Versão do layout:

Série:

[Ajustar sequência](#)

Orientação de impressão:

Método de sincronismo:

SSL Lib:

Enviar e-mail automaticamente para todos os envolvidos do CT-e?

Configurações gerais

Produto padrão: [...](#)

Motivo cancelamento: [...](#)

Diretório do(s) arquivo(s) XML:

Mensagens

Mensagem padrão:

Sistema de contingência (SVC):

- Emissão de CT-e:

- **Certificado:** (Exclusivo para uso no Control Nuvem Desktop), esta opção é utilizada para efetuar o upload do certificado digital (A1) para dentro da conexão remota.

- **Senha:** (Exclusivo para o sistema Control Nuvem Desktop), esta opção é utilizada para que o cliente informe a senha do certificado (A1) que foi realizado upload.
- **Versão do layout:** Versão de emissão de CT-e em vigência (atualmente a versão é 4.00).
- **Série:** Possibilita ao usuário gerar uma mesma numeração de CT-e e com o mesmo modelo, em "série diferente". Utilizada sob solicitação da contabilidade, principalmente por empresas que emitem documentos simultaneamente, para não ocorrer o conflito de numerações iguais.
- **Orientação de impressão:** A impressão poderá ser feita apenas no modelo paisagem.
- **Método de sincronismo:**

* Síncrono: Retorno de informação direto. No envio do XML, vai receber direto o protocolo de autorização. Mais rápido que o assíncrono.
* Assíncrono: No envio há mais de uma comunicação, uma para o envio do Lote e outra para a Consulta do Recibo ou Consulta pela Chave de Acesso.

- **SSL Lib:** Método de segurança, usado para a ACBR na hora de fazer assinatura dos XMLs pode variar de acordo com o Webservice de cada estado. Pode diferenciar por estado, internet/máquina ou até mesmo o método de instalação do certificado digital. Por padrão, um dos mais utilizados é o libCapicom e o LibWinCrypt.

- **Enviar e-mail automaticamente para todos os envolvidos do CT-e:** É possível escolher entre a opção "Sim" para enviar, ou "Não" para não enviar.

- **Configurações gerais:**

- **Produto padrão:** Código do produto padrão de frete. Definido dentro do cadastro do produto, ao marcar na guia impostos a opção "Serviço de frete (CT-e)".

- **Motivo cancelamento:** Motivo padrão pré definido, criado para tornar o processo de cancelamento mais rápido. O operador não tem a necessidade de digitar o motivo a cada cancelamento, por padrão o sistema apresentará o motivo aqui informado.

- **Diretório do(s) arquivo(s) XML:** Local aonde é armazenado todos os XMLs, gerados pelo software, por padrão, caso não haver nenhum local definido, o sistema vai gerar dentro da pasta do sistema, em um local chamado CT-e. Exemplo de caminho: *C:/Program Files/apa/control/cte*.

- **Mensagens:**

- **Mensagem padrão:** Observação padrão do CT-e. Essa observação será apresentada em todos os CT-e.

- **Sistema de contingência (SVC):** Mensagem definida em caso de contingência.

18. Integrações

Nesta aba, encontram-se configurações referente às integrações do sistema.

Configurações do Sistema

Sistemas

☐ Habilitar uso dos sistemas em Java

PALM

Tipo de exportação:

Servidor:
Porta:

Nome da base:

Usuário:
Senha:

☐ Importar as observações do PALM para as observações impressas no pedido
☐ Exportar clientes sem vendedor associado?

Matriz e Filial(is)

Integrar dados da matriz a cada (minutos):
Tipo custo na transferência:

☐ Importar clientes da matriz
☐ Importar entrada de transferência automático?
☐ Consultar parcelas a receber integrado?
☐ Importar produtos
☐ Consultar parcelas integrada nos cabeçalhos?
☐ Parcelas integradas por CPF/CNPJ?

Terminais Off-line

Utiliza terminais PDV Off-line:

☐ Usa importação dos terminais
Minutos para realizar a importação:
Exportar dados a cada (minutos):

Pix

Ambiente:
Validade PIX (segundos):

OK

Fechar

• **Sistemas:**

- **Habilitar uso dos sistemas em Java:** Essa configuração é necessária para cadastrar os usuários no serviço de segurança, para que seja possível a utilização de várias bases nos sistemas desenvolvidos em java.

• **PALM:**

- **Tipo de exportação:** Conexão direta TCP/IP.

- **Servidor:** 191.252.111.116

- **Porta:** 5432

- **Nome da base:** CNPJ do cliente.

- **Usuário:** CNPJ do cliente.

- **Senha:** CNPJ do cliente.

- **Importa as observações do PALM para as observações impressas no pedido:** Fica á critério do usuário marcar ou não essa opção.

- **Exportar clientes sem vendedor associado?:** Fica á critério do usuário do usuário marcar ou não essa opção.

• **Matriz e Filial(is):**

- **Integrar dados da matriz a cada (minutos):** A cada X minutos estipulados nesse guia, haverá integrações dos dados da matriz.

- **Importar clientes da matriz:** Na importação de dados entre filiais, habilita a importação de clientes.

- **Consulta parcelas a receber integrado?:** Para verificar a consulta de parcelas a receber da base e de suas filiais.

- **Consulta parcelas integrada nos cabeçalhos?:** Para verificar a consulta de parcelas a receber da base e de suas filiais.

- **Parcelas integradas por CPF/CNPJ?:** Para verificar a consulta de parcelas a receber da base e de suas filiais.

- **Tipo custo na transferência:** Qual custo utilizar na transferência.

- **Importar entrada de transferência automático?:** Faz a importação automaticamente das entradas vindas de outra filial.

- **Importar produtos:** Para clientes que trabalham com importação de dados, caso houver a necessidade de importar produtos, essa opção deverá estar marcada.

• **Terminais Off-line:**

- **Utiliza terminais PDV Off-line:** Versão 1 (atual) ou Versão 2 (atual).
- **Usa importação dos terminais:** Opção criada para quem trabalha com importação de filiais.
- **Minutos para realizar a importação:** Poderá ser definido os minutos para realizar a importação.
- **Exportar dados a cada (minutos):** A cada X minutos estipulados, o sistema fará a exportação dos dados com o Standalone. Caso o tempo fique zerado (0 minutos) o sistema entenderá que não haverá exportação automática, mas permitirá manual a qualquer momento.

- **PIX**

- **Ambiente:** Ambiente de emissão do Pix.
- **Validade PIX (segundos):** O tempo máximo permitido pode variar de acordo com cada banco, podendo ocorrer erros de "timeuout" caso o valor seja muito alto. Recomenda-se que o tempo não ultrapasse de 3600 segundos (1 hora).

19. Impressões

Configurações pertinentes as impressões realizadas no sistema.

Configurações do Sistema

Vendas e Orçamentos

☐ Imprimir dados do emitente no pedido?
 ☐ Destacar dados do emitente no pedido?
 ☐ Imprimir razão social no lugar da nome fantasia
 ☐ Imprimir dados do emitente no cabeçalho do pedido
 ☐ Imprimir código de fábrica na venda e reserva
 ☐ Imprimir código de barras no pedido de venda
 ☐ Imprimir saldo devedor? (Modelo_M1/Confissão de dívida)
 ☐ Destacar mensagem de valores economizados na(s) venda(s)

Ordem para impressão dos itens na venda:
 Ordem padrão para nota fiscal:
 Modelo para impressão do pedido:
 Padrão de número de cópias do pedido:
 Entre linhas no recibo:
 Altura da página dos pedidos:
 Altura da página das faturas:

Modelo de nota para impressão:
 Série atual da nota fiscal:

Observação do recibo:
 Mensagem pedido venda:
 Mensagem reserva:
 Mensagem comprovante de recebimento:

Impressão de caixa
 Modelo do fechamento:

- **Vendas e orçamentos:**

- **Imprimir dados do emitente no pedido?:** Faz a impressão dos dados do emissor no pedido.
- **Destacar dados do emitente no pedido?:** Faz o destaque dos dados do emissor no pedido.
- **Imprimir razão social no lugar da nome fantasia:** No lugar do nome fantasia, aparecerá a informação contida no campo razão social.
- **Imprimir dados do emitente no cabeçalho do pedido:** Fazer a impressão dos dados do emitente no cabeçalho do pedido.
- **Imprimir código de fábrica na venda e reserva:** Imprime o código de fábrica na venda ou na reserva.
- **Imprimir código de barras no pedido de venda:** Imprimir o código de barras no pedido de venda.
- **Imprimir saldo devedor? (Modelo_M1/Confissão de dívida):** Utilizado para a impressão do relatório gerencial de confissão de dívidas no PDV Frente de caixa.
- **Modelo de nota para impressão:** Dá a possibilidade de configurar o modelo.
- **Série atual da nota fiscal:** Para caráter informativo adiciona-se nesse campo.
- **Ordem para impressão dos itens na venda:** Quando for gerado relatórios de modelos atuais, essa será a ordenação.
- **Ordem padrão para nota fiscal:** Ao escolher uma das opções que sugere por exemplo por descrição, quando emito a nota, na DANFE os

itens serão ordenados por descrição.

- **Modelo para impressão do pedido:** Nesse campo é possível selecionar diversos modelos de relatórios para realizar a impressão da venda.
 - **Padrão de número de cópias do pedido:** Indica o número de cópias a serem impressas de um pedido.
 - **Entre linhas no recibo:** Espaçamento entre linha do recibo.
 - **Altura da página dos pedidos:** Refere-se a altura da página do pedido.
 - **Altura da página das faturas:** Altura da página do pedido.
 - **Observação do recibo:** Observação padrão do recibo.
 - **Mensagem pedido venda:** Mensagem padrão a ser levada no pedido de venda.
 - **Mensagem reserva:** Mensagem padrão a ser levada na reserva.
 - **Mensagem comprovante de recebimento:** Nesse campo poderá ser informado uma mensagem padrão que irá constar no comprovante de recebimento.
- Modelo do fechamento:** Neste campo, o usuário poderá optar pela opção "Padrão" ou "Padrão (Quite\Desquite bancário).

20. Inventário

Nessa guia serão apresentados os dados referente aos produtos. As informações aqui aplicadas, serão apresentadas na geração dos documentos inventário, SPED, Bloco X e Sintegra.

Configurações do Sistema

Calcular usando

☒ Custo médio
 ☐ Último custo

Tipo de mercadoria

- ☒ 00 - Mercadoria para Revenda
- ☒ 01 - Matéria-Prima
- ☒ 02 - Embalagem
- ☒ 03 - Produto em Processo
- ☒ 04 - Produto Acabado
- ☒ 05 - Subproduto
- ☒ 06 - Produto Intermediário
- ☒ 07 - Material de Uso e Consumo
- ☒ 08 - Ativo Imobilizado
- ☒ 09 - Serviços
- ☒ 10 - Outros insumos
- ☒ 99 - Outras

OK Fechar

- **Calcular usando:**
 - **Custo médio:** Nos documentos citados anteriormente serão apresentados os valores baseados no custo médio.
 - **Último custo:** Nos documentos citados serão apresentados os valores baseados no último custo.
- **Tipo de mercadoria:** O operador poderá selecionar por tipo de mercadoria as informações que o mesmo deseja que saia nos documentos de estoque citados anteriormente. Por padrão o sistema levará todos.

Manual desenvolvido á partir da versão 1.25.5.0

Última atualização: segunda, 15 set 2025, 15:59

◀ Manual completo de definições de horários para acesso ao Sistema

Seguir para...

Manual dos campos de mala direta (contratos) ▶

Arpa Sistemas de Informática Ltda.