

Manuais dos módulos adicionais

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais dos módulos adicionais](#) / [Manuais do Pratto Control](#)
/ [Manual de download e configuração do aplicativo Pratto Mobile](#)


Manual de download e configuração do aplicativo Pratto Mobile

1. Download do aplicativo

O aplicativo encontra-se disponível para download nas lojas da Google e da Apple.

2. Primeiro acesso

Após realizado o download, será necessário acessar ao ícone do Sistema Pratto Control, criado na bandeja principal do aparelho:




3. Configurações iniciais do aplicativo


Após realizar a instalação do aplicativo e abri-lo pela primeira vez o mesmo será apresentado conforme exemplificado na imagem abaixo. Essa tela será exibida sempre que ocorrer a inicialização do aplicativo.



Logo na sequência, sem a necessidade de nenhum clique o usuário será direcionado para a tela de configuração do aparelho.




Essa tela é dividida em três, a primeira parte contendo a **configuração de Ip/domínio do servidor e porta**, a segunda parte contendo a **versão** e especificações do sistema, e a última contendo **os gráficos a serem exibidos na tela inicial**.



Nas configurações será necessário que o usuário configure os campos IP/domínio do Servidor e Porta.

- **IP ou domínio do Servidor:** no campo IP deve ser informado o IP servidor, onde os serviços estão instalados.
- **Porta:** porta de comunicação, utilizada pelo serviço do Sistema Pratto Control, refere-se a porta 40000.


Para confirmar as informações apresentadas, basta o operador pressionar o botão **configurar**.



Informações importantes:

- * Antes de iniciar a configuração é relevante citar que em alguns casos o Firewall bloqueia o acesso a essa porta, sendo necessário fazer a liberação, para isso entre em contato com o seu técnico de rede, e solicite a liberação da porta 40000, 40001 e 40002.
- * O Ip deverá ser fixo.

Na parte de versão, será apresentado todas as especificações de versão do aplicativo, e do aparelho.



Configurações

Configurações

IP ou domínio do Servidor
192.160.50.47

Porta
40000

CANCELAR CONFIGURAR

Versão

Versão do Restaurante: 64.19.0.26
Nome do aparelho: Redmi 6
Número de série: ca519

Visualizar na tela inicial

Mapas de mesas/comandas: ☒

Gráfico de barras: ☐


Gráfico de pizza: ☐

LIMPAR DADOS

Login Configurações

- **Versão do Restaurante:** versão do aplicativo.
- **Nome do aparelho:** nome do aparelho smartphone.
- **Número de série:** número de série do aparelho smartphone.


Todas essas informações são importantes, e visam facilitar a identificação do aparelho no módulo **Ajuda > Controle de Terminais Móveis**. Na parte de visualizar na tela inicial, é possível definir o que o operador vai visualizar na parte inicial do aparelho.




- **Mapa de mesas/comandas:** Aqui serão apresentadas em sequência as mesas e comandas, contendo cada um dos status e seu símbolo.



- **Gráfico de barras:** Através de um gráfico de barras serão apresentados em sequências as quantidades de mesas e comanda utilizadas.




- **Gráfico de pizza:** Através de um gráfico de pizza serão apresentados em percentual as quantidades de mesas e comanda utilizadas.



4. Login

Após pressionar o botão configurar, conforme orientação do passo 3.1, o operador será direcionado para a tela de login do aparelho. Para efetuar o acesso, deverá ser informado o mesmo usuário e senha que o operador utiliza para realizar o acesso ao Sistema Control Desktop. Em seguida, o operador deverá pressionar o botão **entrar**.



Última atualização: terça, 7 dez 2021, 16:42

◀ Manual do controle de terminais móveis

Seguir para...

Manual de download e configuração do aplicativo Pratto Mobile a partir da versão de 2022 ▶

Arpa Sistemas de Informática Ltda.