

Manuais dos módulos adicionais

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais dos módulos adicionais](#) / [Manuais do Pratto Control](#)
/ [Manual dos requisitos de máquina para funcionamento do sistema](#)

Manual dos requisitos de máquina para funcionamento do sistema

Este manual tem o objetivo demonstrar os requisitos mínimos necessários para a instalação e configuração do Sistema Pratto Control, para configuração no terminal e servidor.

1. Requisitos mínimos exigidos pelo Sistema

- ✓ Windows: 7 (*), 8 (*), 8.1, 10, Server 2003 (*), 2008 (*), 2012 ou 2016; (Os sistemas operacionais assinalados com (*) tem restrições de funcionamento para a NF-e, NFC-e, SAT e MF-e. Conforme o que está descrito na NT 2016.002 da Receita Federal, o Protocolo TLS 1.2 é de uso obrigatório para a versão 4.00 de documentos eletrônicos. A versão 4.00, fora a última versão disponível para emissão de documento fiscal disponível)
 - ✓ HD 120 GB SSD (ou superior) conectado a SATA 3;
 - ✓ 08 GB de memória RAM;
 - ✓ Monitor Super VGA com resolução mínima de 1024x768;
 - ✓ Mouse ou dispositivo apontador compatível;
 - ✓ Sistema Operacional atualizado com DOTNET 3.5 ou superior instalado.
 - ✓ Observação: Quanto mais recursos de hardware a disposição, melhor será o desempenho do sistema.
- 😊 Aconselhamos que os clientes utilizem na máquina Ip Fixo. Caso o cliente optar pela utilização de um IP dinâmico recomendamos a utilização de um servidor de nomes na LAN. Nessa situação, o operador deverá entrar em contato com seu técnico de rede e solicitar que o mesmo modifique o nome da máquina para que por DNS ocorra a comunicação de rede. Os servidores DNS (Domain Name System, ou sistema de nomes de domínios), tem como principal objetivo, localizar e traduzir para números IP, os endereços indicados. Deste modo, se por alguma razão o IP do servidor for modificado, como o operador apontou o nome do Sistema Pratto para o novo ip, os aplicativos já operantes permanecerão em funcionamento.

Última atualização: quinta, 7 nov 2024, 08:14

[◀ Manual completo do MDF-e](#)

Seguir para...

[Manual das licenças do Sistema Pratto Control ▶](#)

