

Manuais dos módulos adicionais

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais dos módulos adicionais](#) / [Manuais do Pratto Control](#)
/ [Manual das configurações do Sistema Pratto Control](#)

Manual das configurações do Sistema Pratto Control

Nesse manual veremos todas as configurações disponíveis no Sistema Pratto Control e suas funcionalidades.

1. Acesso

Para ter acesso as configurações, dentro do Sistema Pratto Control, o operador deverá acessar o menu **Utilitário> Configurações**:




2. Configurações

Após aberta as configurações, a tela será dividida em quatro abas: Geral, Mesa, Comanda e Delivery.

2.1 Geral

Primeira aba, retrata configurações que podem ser exibidas em mais de um módulo do Sistema Pratto Control.




- **Tempo para mostrar a mesa/comanda como ociosa:** quando exceder o tempo definido neste campo a mesa/comanda mudam o status e o ícone para ociosas.
- **Valor do couvert musical:** o valor do couvert musical será somado no fechamento da conta, onde o operador pode alterar caso o cliente não queira pagar;
- **Comissão padrão dos atendentes %:** é um percentual sobre o produto, destinado a comissão do operador.
- **Exibir o atendente individualmente nos itens lançados:** Essa configuração irá determinar se o código e nome do atendente responsável pelo lançamento do item deve ser mostrado separadamente para cada item registrado na mesa, comanda e delivery.
- **Consultar família/produtos somente após pressionar ENTER:** ao informar sim nessa opção, só será possível consultar o cadastro de um família ou de um produto durante a venda, se o operador digitar o nome completo do item ou família durante a busca. Caso o operador optar por "Não" ao consultar um produto ou família, conforme o operador for digitando as letras que compõem o nome de uma família ou produto, os mesmos vão sendo apresentados em tela.
- **Exigir senha para excluir item:** quando o operador resolver realizar a exclusão de um item do pedido e essa opção estiver habilitada como "Sim" será obrigatório informar o usuário e senha do operador que está excluindo o item do pedido, para que a informação fique armazenada.
- **Utiliza geração de senha:** se o cliente desejar realizar a utilização de senhas, essa opção deverá estar como "sim".
- **Solicitar quantidade ao lançar item com unidades de medidas inteiras:** Com essa configuração, o sistema solicita que o operador informe a quantidade ao lançar um item vinculado a uma unidade de medida com quantidades inteiras.
- **Quando o pedido estiver pronto, avisar:** Essa opção possibilita o operador decidir no Pratto Mobile, quem terá acesso a notificação de um pedido pronto, somente o responsável pelo pedido, ou todos.
- **Modelo de impressão da conferência:** O usuário poderá escolher o tipo de impressão da conferência na mesa e comanda, podendo ser optado pelo modelo padrão ou pelo modelo com itens agrupados. Apenas os itens sem personalizações individuais, como adicionais, acréscimos ou descontos, serão agrupados.

* Painel de senhas

- **Destacar senha nos documentos:** essa configuração é opcional, o operador pode ou não mostrar dentro dos documentos fiscais a senha do pedido.
- **A Senha será:** sequencial ou pelo número da comanda. A senha sequencial seguirá a partir do número 1 adiante, já pelo número da comanda, para clientes que utilizarem comandas, será considerado o número da comanda, e não o número sequencial.
- **Senha inicial:** qual o número sequencial inicial, por exemplo se definido "1", a senha seguinte será a senha número "2".

2.2 Mesa

Segunda aba das configurações, refere-se as configurações destinadas ao módulo de Mesa.



- **Utiliza controle de mesas?** para empresas que desejam utilizar controle por mesa, essa opção deve estar marcada como **Sim**.
- **Imprimir fórmula da composição:** Quando habilitada, essa configuração fará com que, em operações que envolvem composição ou adicionais, a matéria prima seja destacada na impressão da conferência da conta.
- **Número de mesas:** número de mesas que o sistema possuirá, a informação deverá ser condizente com o controle da empresa.
- **Mostrar reserva com antecedência de:** essa configuração define quanto tempo antes da reserva ser concretizada, será apresentado na tela de mapa de reserva, que a mesma foi reservada.
- **Bloquear novas reservas com intervalo de:** essa configuração, permite definir quanto tempo a mesa ficará reservada. Por exemplo, das 11:00, até as 11:30 horas ela será reservada pra uma empresa, a partir das 11:30, para um casal, 12h outra pessoa. Logo, o intervalo é de 30 minutos. Não será possível realizar reservas antes desse prazo.
- **Tolerância para manter a reserva de:** caso não houver ninguém consumindo na mesa, e exceder o prazo aqui definido, a reserva será cancelada.
- **Fonte da impressão:** tamanho da impressão da fonte da conferência de conta.

2.3 Comanda


Terceira aba das configurações, refere-se as configurações destinadas ao módulo de Comanda.



- **Utiliza controle de Comandas?** Para empresas que desejam utilizar controle por comanda, essa opção deve estar marcada como **Sim**.
- **Fonte da impressão:** tamanho da impressão da fonte da conferência de conta.
- **Solicita localização da comanda:** Habilita a opção para solicitar a localização da comanda.
- **Imprimir fórmula da composição:** Essa configuração irá determinar se a fórmula da composição, deverá ser destacada na conferência de conta.

2.4 Delivery

Última aba das configurações, refere-se as configurações destinadas ao módulo de Delivery.



- **Utiliza controle por delivery?** Para empresas que desejam utilizar controle por delivery, essa opção deve estar marcada como **Sim**.
- **Utiliza mapa no delivery:** Caso essa configuração esteja marcada como "sim" o sistema vai usar os recursos do Google para exibir o local das entregas no mapa.
- **Valor da entrega padrão:** Essa opção serve para definir o valor do frete padrão, independente do local da entrega. Se o estabelecimento optar por faixas de entregas (Módulos adicionais> Restaurante> Cadastro de Faixa de Entrega).O sistema desconsidera esse valor e passa a usar a faixa que o operador escolher.
- **Tempo para envio para a lista de preparos:** Em casos de agendamento de entrega, esta configuração será usada para definir com quanto tempo antes da entrega o item aparecerá na fila de produção no monitor de cozinha.
- **Fonte da impressão:** Configuração utilizada para determinar o tamanho da fonte da impressão dos detalhes da entrega.

* Configuração do IFood:

- **Utiliza integração com iFood:** Essa opção deverá ser marcada somente para empresas que possuem integração com o iFood.
- **Merchant UUID:** Código repassado pela equipe do iFood, uma espécie de código para acesso.
- **Obriga associar adicional sem código:** Essa opção obrigará o operador associar o produto a um código, quando receber o pedido de um produto que no Ifood o mesmo estiver sem código.
- **Habilitar som de notificação:** Esse campo habilita um alerta sonoro toda vez que receber um pedido no IFood.

Última atualização: segunda, 5 mai 2025, 17:03

◀ Manual do relatório de resumo de atendimentos

Seguir para...

Manual dos níveis de acesso individual por usuário do Sistema Pratto Control ▶