

Manuais do PDV-Fiscal

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do PDV-Fiscal](#) / [Manuais das configurações de NFC-e](#)
/ [Configuração e autorização de NFC-es emitidas em Contingência](#)

Configuração e autorização de NFC-es emitidas em Contingência

No manual abaixo veremos como fazer a configuração de emissão de notas em contingência dentro do sistema Control. Configurar a conta bancária para gravar os lançamentos de quitações de parcelas, como gerenciar o envio das Notas Fiscais ao Consumidor (NFC-e) emitidas em contingência no sistema, o parcelamento das vendas, validação de XML, etc.

Para melhor compreender o manual, ele será separado em algumas partes:


- CONTA BANCÁRIA PARA NFC-E EM CONTINGÊNCIA
- HABILITAR CONTINGÊNCIA
- EMISSÃO DE NFC-E EM CONTINGÊNCIA
- GERENCIAR NFC-E EMITIDAS EM CONTINGÊNCIA
- CONTINGÊNCIA NO PDV FISCAL

Conta Bancária para NFC-e em Contingência

Ao enviar uma nota em contingência o sistema grava o valor recebido no caixa do operador de acordo com o faturamento informado na venda. Em situações onde a parcela precisa ser desquitada e quitada novamente em outra data, para que não haja problemas no caixa do operador, será necessário que o cliente cadastre uma conta bancária, para qual serão direcionados os lançamentos dessas novas quitações de parcelas quando a NFC-e foi emitida em contingência.

1. Acesso

Para cadastrar essa nova conta, o operador pode acessar o menu **Manutenção > Financeiro > Contas de Banco ou Caixa**.



Será aberta a seguinte tela:

Contas Bancárias ou Caixa

N°	CONTA	BANCO	NOME

Incluir

Alterar

Excluir

Convênios

Ativar/Desativar

Fechar

Consultar por Nome: ☐ Exibir inativos

Nesta tela, o operador deverá clicar em “Incluir” e adicionar uma nova conta bancária:

Inclusão de Contas Bancárias

Número da Conta.:

Agência.....:

Titular da Conta:

Saldo Limite.....:

☐ É caixa cofre? ☐ Conta de NFC-e em contingência

OK

Fechar

Nessa tela será necessário informar dados de número da Conta, agência, Titular da conta, e marcar a opção "Conta de NFC-e em contingência". O que é relevante citar nessa situação é que os dados informados devem ser fictícios, e só poderá haver uma conta como contingência, pois é somente para controle interno da empresa.

OBS: Para que não ocorra conflito com as contas reais e para que o operador não selecione a conta incorreta, orientamos que o nome fique como NFC-E PARA CONTINGÊNCIA.

Habilitar Contingência

Após configurado a conta de contingência será necessário habilitar a configuração para emitir em contingência. É uma opção FACULTATIVA, sempre que o operador desejar habilitar a contingência deverá realizar essa configuração. Cabe lembrar que se houver algum processo que impeça a comunicação com o servidor do estado, o sistema solicitará a emissão do documento em contingência e caberá ao usuário selecionar a opção de confirmação.

1. Acesso

Para habilitar a contingência, será necessário que o operador acesse o menu **Utilitários > Configurações > Configurações do Sistema:**



Será necessário acessar a guia "NFC-e". Em seguida decidir se a empresa deseja ou não emitir as nota sem contingência. Configurar o motivo para entrada em contingência e o tempo limite de autorização (Que pode variar de estado para estado).

Configurações do Sistema

Emissão NFC-e

☒ Utiliza nota fiscal ao consumidor eletrônica

Ambiente:

Ajustar sequência

Número de série certificado:

Certificado:

Senha:

Layout Qr-Code:

Versão do layout:

Série:

Nº 1ª NFC-e pré venda móvel:

ID Token:

Token:

Método de sincronismo:

Resposta não depende de consulta posterior.

☐ Emite NFC-e para regime MEI

Método de envio:

☐ Emite NFC-e de fatura

SSL Lib:

Tempo de espera:

Mínimo 5 segundos

Contingência

Habilitar contingência:

Sim

?

 Nº de notas em contingência:

Tempo limite para autorizar contingência(horas):

24

Motivo entrada em contingência:

COMUNICAÇÃO INSTÁVEL COM O SERVIDOR DO ESTADO

Impressão (DANFe)

Modelo da impressão:

Fonte da impressão:

☐ Destacar responsável da emissão na NFC-e

Mensagem adicional:

OK

Fechar

- **Habilitar contingência:** O operador poderá decidir entre "Sim" emitir as notas em contingência, até que a opção esteja marcada como "Não".
- **Motivo entrada em contingência:** Motivo da contingência.


- **Tempo limite para autorizar nota:** Prazo que o estado definiu para que a nota seja autorizada.

É relevante citar que se o operador habilitar a contingência com "Sim", só será possível desfazer o processo informando "Não" na opção, e autorizando as notas na sequência. As notas não vão ser autorizadas automaticamente, e cumprirão o prazo para autorização, do que está definido na guia NFC-e das configurações do sistema.

Emissão de NFC-e em Contingência:

O processo de emissão, permanece igual ao processo atual, o operador deverá acessar o módulo do PDV, e finalizar a venda conforme sua necessidade. Caso houver dúvidas de como realizar a venda no PDV, o processo poderá ser consultado através do manual: Manual de uso do PDV-FISCAL.

A impressão da NFC-e em contingência não é igual a um cupom comum, ela será impressa em duas vias, da seguinte maneira:



Após a mesma ser impressa, ela ficará pendente para autorização, e o operador deverá realizar o processo de autorização, conforme descrito no processo abaixo.

Gerenciar NFC-e emitidas em Contingência

Nessa etapa, veremos como Gerenciar as Notas Fiscais ao Consumidor (NFC-e) emitidas em contingência no sistema. Esse módulo do sistema permite que o operador realize o gerenciamento das notas pendentes de autorização, valide os XML das mesmas, verifique o parcelamento das vendas, entre outras operações que serão demonstradas abaixo.

O primeiro passo para autorizar uma nota que foi emitida em contingência é definir "Não" na habilitação de contingência das configurações do sistema. Tendo em vista que se a opção estiver como "Sim" o sistema continuaria tentando realizar a emissão em contingência.

Configurações do Sistema

Emissão NFC-e

☒ Utiliza nota fiscal ao consumidor eletrônica

Ambiente: Ajustar sequência

Número de série certificado: ...

Certificado: ...

Senha:

Layout Qr-Code: Versão do layout:

Série: Nº 1ª NFC-e pré venda móvel:

ID Token:

Token:

Método de sincronismo: Resposta não depende de consulta posterior. ☐ Emite NFC-e para regime MEI

Método de envio: ☐ Emite NFC-e de fatura

SSL Lib: Tempo de espera: Mínimo 5 segundos

Contingência

Habilitar contingência: ? Nº de notas em contingência:

Tempo limite para autorizar contingência(horas):

Motivo entrada em contingência:

Impressão (DANFCE)

Modelo da impressão: Fonte da impressão:


☐ Destacar responsável da emissão na NFC-e

Mensagem adicional:

OK Fechar

1. Acesso

Feito isso, será necessário acessar o Gerenciador de NFC-e emitidas em contingência. Para isso, acesse o menu **Manutenção > Gerenciar Notas Eletrônicas > Gerenciar NFC-e emitidas em contingência**.



O caminho acima exibirá a tela de gerenciamento onde constarão filtros das notas emitidas, que poderão servir de auxílio ao cliente para uma busca mais direcionada as notas:

Gerenciamento de NFC-e emitidas em contingência

Data inicial:	01/01/0001	Data final:	31/12/9999	Abri
Nota inicial:	0	Nota final:	99999999	
Cliente:				Feche
Terminal:	Todos	Tipo:	Todos	

Neste filtro o operador perceberá que o campo de Terminal mostrará um número do HD. Este número é referente ao HD da máquina onde a NFC-e foi emitida. O campo de "Tipo" exibirá apenas três situações: exibir TODAS as notas emitidas em contingência, exibir SOMENTE AS PENDENTES de autorização ou PEDIDOS ABERTOS S/ NOTA que, resumidamente, são as notas rejeitadas por algum motivo específico. Um exemplo seriam as notas rejeitadas por tempo limite para autorização excedido.

Gerenciamento de NFC-e emitidas em contingência

Data inicial:	01/01/0001	Data final:	31/12/9999	Abri
Nota inicial:	0	Nota final:	99999999	
Cliente:				Feche
Terminal:	Todos	Tipo:	Todos	

Todos

Notas pendentes

Pedidos abertos s/ nota

De acordo com o filtro efetuado, o sistema exibirá as NFC-es emitidas em contingência.

Gerenciamento de NFC-e emitidas em contingência

Data inicial:01/01/0001

Data final:31/12/9999

Nota inicial:0

Nota final:99999999

Cliente:

Terminal:Todos

Tipo:Todos

Abri

Fecha

M	Data do pedido	Ordem	Nome	Total do pedido	Nº da nota	Chave da nota	En
	25/06/2022	22	CLIENTE 3	12,52	226	43190623834464000107650590000002269479036783	25
	25/06/2022	20	CLIENTE 3	5,00	225	43190623834464000107650590000002259923030889	25
	25/06/2022	17	CLIENTE 3	4,00	224	43190623834464000107650590000002249374665450	25
	25/06/2022	16	CLIENTE 3	3,00			
	25/06/2022	15	CLIENTE 3	122,00	222	43190623834464000107650590000002229290948634	25
	25/06/2022	14	CLIENTE 3	5,00	221	43190623834464000107650590000002219916514290	25

Validar XML

(Des) Marcar

(Des) Marcar todas

Excluir parcelas

Gerar parcelas

Ver parcelas

Origem

Autorizar

(Esc) Vc

No mesmo propicio o operador deverá fazer a autorização das notas, cabe lembrar que o operador não pode exceder o prazo estipulado nas configurações do sistema. Para autorizar o operador deverá pressionar o botão "Autorizar" e decidir se deseja autorizar todas as notas, somente a selecionada, ou somente as marcadas.

OBS: Uma vez autorizadas pelo Sistema Control as NFC-es não serão impressas automaticamente como normalmente é no PDV Fiscal.

Após as mesmas serem autorizadas, elas ficarão no gerenciador de notas eletrônicas, no menu **Manutenção > Gerenciar Notas Eletrônicas > Gerenciar Notas Eletrônicas NFe.**

Voltando a tela de gerenciamento de NFC-e emitidas em contingência, ainda é possível realizar outras funções, conforme imagem abaixo:

Gerenciamento de NFC-e emitidas em contingência

Data inicial:01/01/0001

Data final:31/12/9999

Nota inicial:0

Nota final:99999999

Cliente:

Terminal:Todos

Tipo:Todos

Abri

Fecha

M	Data do pedido	Ordem	Nome	Total do pedido	Nº da nota	Chave da nota	En

Validar XML

(Des) Marcar

(Des) Marcar todas

Excluir parcelas

Gerar parcelas

Ver parcelas

Origem

Autorizar

(Esc) Vc


moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=9470

7/8

- **Validar XML:** Como na NF-e, o validar XML funciona com o propósito de exibir o XML gerado da nota fiscal e mostrar os dados enviados em cada tag.
- **(Des) Marcar:** Este botão tem função de marcar ou desmarcar a nota selecionada. Ele servirá para situações onde o cliente não desejar autorizar uma a uma cada NFC-e pendente ou excluir as parcelas de cada venda. Este botão, por sua vez, irá marcar todas as notas ou desmarcar todas.
- **Excluir Parcelas:** Essa opção serve para excluir o faturamento da venda. Essa opção é muito usual quando se tratar de vendas que já excederam o prazo de 24 horas. Tendo em vista que não é possível emitir notas com data retroativa. Logo será necessário excluir o faturamento, refazer o faturamento e só então transmitir novamente a nota.
- **Gerar Parcelas:** Essa opção funciona em oposto à exclusão de parcelas. Em situações onde a venda foi rejeitada, ou requerer o refaturamento, clicando nessa opção será refeita as parcelas.
- **Ver parcelas:** Essa opção permite ao operador visualizar as parcelas das vendas emitidas em contingência.
- **Origem:** Ao clicar neste botão o sistema direcionará o operador, caso possua nível de acesso, a tela da venda correspondente a NFC-e. Esse botão autoriza as notas que estão pendentes. Caso a NFC-e esteja com situação normal (prazo de autorização e dados no xml) a NFC-e será autorizada e poderá ser reimpressa pelo menu de Cadastros > Manutenção > Gerenciamento de Notas Fiscais Eletrônicas.

Contingência no PDV-Fiscal

Ao iniciar o sistema do PDV-Fiscal, caso houver notas fiscais emitidas em contingência, o sistema alertará o usuário na abertura do aplicativo.



Caso o operador informar "NÃO", poderá seguir o processo de utilização do frente de caixa. Se o mesmo optar por "SIM", haverá a necessidade do mesmo dar destino para as notas em contingência. Esta tela trará os mesmos filtros do sistema Retaguarda, no entanto, para que não impacte nas vendas dos demais terminais, o filtro "Terminal" estará inativo e exibirá apenas o HD da máquina atual do PDV Fiscal. Os demais passos serão idênticos aos informados no passo GERENCIAMENTO DE NFC-ES EMITIDAS EM CONTINGÊNCIA

PDV - Off-line:

Para situações em que o cliente trabalha com PDV - Off-line, o operador deve verificar as importações e exportações de cada terminal, se estão sendo efetuadas corretamente e se as NFC-es estão constando no sistema de gerenciamento. O PDV - Off-line tem a particularidade de séries diferenciadas, portanto, o ideal é que o controle de autorizações das contingência seja efetuado pelo menu fiscal (F11) de cada terminal, ficando a critério da empresa ou do operador o envio pelo Retaguarda ou pelo PDV Fiscal.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.13.0

Última atualização: quarta, 23 jul 2025, 14:57

◀ Manual para reimpressão de notas em contingência

Seguir para...

Manual de como alterar tamanho da fonte de itens na impressão da NFC-e ▶