

Manuais do PDV-Fiscal

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do PDV-Fiscal](#) / [Manuais das configurações de NFC-e](#) / [Manual de configuração e autorização de NFC-es emitidas em contingência](#)

Manual de configuração e autorização de NFC-es emitidas em contingência

No manual abaixo veremos como realizar a configuração de emissão de notas em contingência, configurar a conta bancária para gravar os lançamentos de quitações de parcelas, como gerenciar o envio das Notas Fiscais ao Consumidor (NFC-e) emitidas em contingência no sistema, o parcelamento das vendas, validação de XML, etc.

1. Cadastro da conta bancária para NFC-e em Contingência

Ao enviar uma nota em contingência o sistema grava o valor recebido no caixa do operador de acordo com o faturamento informado na venda. Em situações onde a parcela precisa ser desquitada e quitada novamente em outra data, para que não haja problemas no caixa do operador, será necessário que o cliente cadastre uma conta bancária, para qual serão direcionados os lançamentos dessas novas quitações de parcelas quando a NFC-e for emitida em contingência. Para realizar o cadastro dessa nova conta, o operador deverá acessar o menu **Manutenção > Financeiro > Contas de Banco ou Caixa**.



Será aberta a seguinte tela. Nesta, o operador deverá clicar em **Incluir** e adicionar uma nova conta bancária:

Contas Bancárias ou Caixa

N° CONTA	BANCO	NOME
----------	-------	------

Incluir

Alterar

Excluir

Convênios

Ativar/Desativar

Fechar

Consultar por Nome: ☐ Exibir inativos

Ao clicar no botão citado acima, será aberta a tela de cadastro da conta. Nesta tela, os campos conta, portador e nome podem ser informados de modo fictício, no entanto, a marcação de **Conta de NFC-e em Contingência** é obrigatória para esse processo. Para que não ocorra conflito com as contas reais e para que o operador não selecione a conta incorreta, orientamos que o nome fique com uma referência à contingência, conforme mostra o exemplo abaixo:

Inclusão de Contas Bancárias

Número da Conta.:

Agência.....:  CONTINGENCIA

Titular da Conta:

Saldo Limite.....:

☐ É caixa cofre? ☒ Conta de NFC-e em contingência

OK

Fechar

Obs.: apenas uma conta cadastrada pode ser marcada como conta de NFC-e em contingência. Caso o cadastro acima não seja realizado, o Sistema ficará notificando o operador no rodapé do Windows de que não há essa conta bancária configurada.

2. Habilitar Contingência

Após configurado a conta de contingência será necessário habilitar a configuração para emitir em contingência. É uma opção facultativa, sempre que o operador desejar habilitar a contingência deverá realizar essa configuração. Cabe lembrar que se houver algum processo que impeça a comunicação com o servidor do estado, o sistema solicitará a emissão do documento em contingência e caberá ao usuário selecionar a opção de confirmação.

Para habilitar a contingência, será necessário que o operador acesse o menu **Utilitários > Configurações > Configurações do Sistema**.



Será necessário acessar a guia **NFC-e** para realizar as configurações da contingência.

Configurações do Sistema

Emissão NFC-e

☒ Utiliza nota fiscal ao consumidor eletrônica

Ambiente: Ajustar sequência

Número de série certificado: ...

Certificado: ...

Senha:

Layout Qr-Code: Versão do layout:

Série: Nº 1ª NFC-e pré venda móvel:

ID Token:

Token:

Método de sincronismo: Resposta não depende de consulta posterior. ☐ Emite NFC-e para regime MEI

Método de envio: ☐ Emite NFC-e de fatura

SSL Lib: Tempo de espera: Mínimo 5 segundos

Contingência

Habilitar contingência: ? Nº de notas em contingência:

Tempo limite para autorizar contingência(horas):

Motivo entrada em contingência:

Impressão (DANFCE)

Modelo da impressão: Fonte da impressão:

☐ Destacar responsável da emissão na NFC-e

Mensagem adicional:

Em seguida decidir se a empresa deseja ou não emitir as nota sem contingência, no campo **Habilitar contingência**.

Contingência

Habilitar contingência:

Não

Não

Sim

Automático

- **Não:** O envio de nota se mantém normal.
- **Sim:** Ao marcar essa opção, todas as notas emitidas pelo sistema, serão emitidas em contingência. Ou seja, caberá ao cliente o envio assim que voltar a comunicação com a SEFAZ.
- **Automático:** Ao marcar essa opção o Sistema terá que realizar a emissão do documento eletrônico em contingência quando houver rejeição retornada pelo SEFAZ. Além disso, terá um limite pré-definido de notas emitidas em contingência de forma automática pelo sistema.

Após isso, se faz necessário também preencher os campos localizados na imagem abaixo

Tempo limite para autorizar contingência(horas):

24

Motivo entrada em contingência:

SEM COMUNICAÇÃO COM O SEFAZ

- **Série:** Série repassada pela contabilidade.
- **Motivo entrada em contingência:** Informar o motivo para estar em contingência, por exemplo *Sem comunicação com rede e com os serviços da SEFAZ.*
- **Tempo limite para habilitar contingência:** Vai variar de estado para a estado, por padrão o sistema leva o tempo de 24 Horas para autorizar, porém há estados que solicitam um tempo diferente disso.

É relevante citar que se o operador habilitar a contingência como "Sim", só será possível desfazer o processo informando "Não" na opção, e autorizando as notas na sequência. As notas não vão ser autorizadas automaticamente, e cumprirão o prazo para autorização que está definido nas configurações do sistema.

3. Emissão de NFC-e em Contingência

O processo de emissão, permanece igual ao processo atual, o operador deverá acessar o módulo do PDV, e finalizar a venda conforme sua necessidade. A impressão da NFC-e em contingência não é igual ao cupom comum, ela será impressa em duas vias. Após a mesma ser impressa, ela ficará pendente para autorização, e o operador deverá realizar o processo de autorização, conforme processo que será descrito abaixo.


4. Gerenciar NFC-e emitida em Contingência

Nessa etapa, veremos como Gerenciar as Notas Fiscais ao Consumidor (NFC-e) emitidas em contingência no sistema. Esse módulo do sistema permite que o operador realize o gerenciamento das notas pendentes de autorização, valide os XML das mesmas, verifique o parcelamento das vendas, entre outras operações que serão demonstradas abaixo. O primeiro passo para autorizar uma nota que foi emitida em contingência é definir nas configurações do sistema como **Não** a habilitação de contingência das configurações do sistema. Tendo em vista que se a opção estiver como **Sim** ou **Automático** o sistema continuaria tentando realizar a emissão em contingência.

Habilitar contingência:

Não

Feito isso, será necessário acessar o Gerenciador de NFC-e emitidas em contingência. Para isso, será preciso acessar o menu **Manutenção > Gerenciar Notas Eletrônicas > Gerenciar NFC-e emitidas em contingência.**



O caminho acima exibirá a tela de gerenciamento onde constarão filtros das notas emitidas, que poderão servir de auxílio ao cliente para uma busca mais direcionada as notas:

Gerenciamento de NFC-e emitidas em contingência

Data inicial:

10/01/2022

Data final:

31/12/9999

Nota inicial:

0

Nota final:

99999999

Cliente:

Terminal:

Todos

Tipo:

Todos

Abri

Feche

Neste filtro o operador perceberá que o campo **Terminal** mostrará um número do HD. Este número é referente ao HD da máquina onde a NFC-e foi emitida.

Todos

Todos

32968FCD

34F73E9A

6677436E

746A1BB5

7EFE8CCF

9C0CFB23

9C268F68

O campo **Tipo** exibirá apenas três situações:

Todos

Todos

Notas pendentes

Pedidos abertos s/ nota

De acordo com o filtro efetuado, o sistema exibirá as NFC-es emitidas em contingência.

Gerenciamento de NFC-e emitidas em contingência

Data inicial:10/01/2022

Data final:31/12/9999

Nota inicial:0

Nota final:99999999

Cliente:

Terminal:Todos

Tipo:Todos

Abri

Feche

M	Data do pedido	Ordem	Nome	Total do pedido	Nº da nota	Chave da nota	En
▶	10/01/2022	8672	AO CONSUMIDOR	10,00	6118	43220123834464000107650440000061189156673501	10
	10/01/2022	8671	AO CONSUMIDOR	10,00	6117	43220123834464000107650440000061179799900821	10

<

Validar XML

(Des) Marcar

(Des) Marcar todas

Excluir parcelas

Gerar parcelas

Ver parcelas

Origem

Autorizar

(Esc) Vc

Nesta mesma tela, o operador deverá fazer a autorização das notas, cabe lembrar que o operador não pode exceder o prazo estipulado nas configurações do sistema. Para autorizar o operador deverá pressionar o botão **Autorizar** e decidir se deseja autorizar todas as notas, somente a selecionada, ou somente as marcadas. Automaticamente o sistema abrirá uma tela onde o operador poderá escolher quais notas deseja realizar a autorização. Basta selecionar o que deseja a pressionar o botão **OK**.

Selecione a opção

Opção:

1 - SELECIONADA

1 - SELECIONADA

2 - MARCADAS

3 - TODAS

(ESC) Fechar

Uma vez autorizadas pelo Sistema Control as NFC-es não serão impressas automaticamente em tela como normalmente é no PDV Fiscal. Após as notas serem autorizadas, elas ficarão no gerenciador de notas eletrônicas (**Manutenção > Gerenciar Notas Eletrônicas > Gerenciar Notas Eletrônicas NFe**). Ainda na tela de gerenciamento de NFC-e emitidas em contingência, ainda é possível realizar outras funções, conforme imagem abaixo:

- **Validar XML:** como na NF-e, o validar XML funciona com o propósito de exibir o XML gerado da nota fiscal e mostrar os dados enviados em cada tag.
- **(Des) Marcar:** este botão tem função de marcar ou desmarcar a nota selecionada. Ele servirá para situações onde o cliente não desejar autorizar uma a uma, cada NFC-e pendente ou excluir as parcelas de cada venda.
- **(Des) Marcar Todas:** este botão, por sua vez, irá marcar todas as notas ou desmarcar todas.
- **Excluir parcelas:** essa opção serve para excluir o faturamento da venda. Essa opção é muito usual quando se tratar de vendas que já excederam o prazo de 24 horas. Tendo em vista que não é possível emitir notas com data retroativa. Logo será necessário excluir o faturamento, refazer o faturamento e só então transmitir novamente a nota.
- **Gerar parcelas:** essa opção funciona em oposto à exclusão de parcelas. Em situações onde a venda foi rejeitada, ou requeira o refaturamento, clicando nessa opção serão refeitas as parcelas.
- **Ver parcelas:** essa opção permite ao operador visualizar as parcelas das vendas emitidas em contingência, para, caso necessário, efetuar a exclusão e novo faturamento. Para as notas rejeitadas com o cliente AO CONSUMIDOR, o botão **Ver Parcelas** não exibirá nenhum faturamento, pois o sistema excluirá as parcelas automaticamente.
- **Origem:** ao clicar neste botão o sistema direcionará o operador, caso possua nível de acesso, a tela da venda correspondente a NFC-e. Lembramos que, caso a NFC-e esteja enviada, a venda aparecerá como fechada e caso a NFC-e esteja rejeitada, a venda aparecerá como

aberta.

- **Autorizar**: esse botão autoriza as notas que estão pendentes. Caso a NFC-e esteja com situação normal (prazo de autorização e dados no XML) a NFC-e será autorizada e poderá ser reimpressa pelo menu de **Cadastros > Manutenção > Gerenciamento de Notas Fiscais Eletrônicas**.

- **ESC (voltar)**: esta opção funciona como atalho para fechar a tela de gerenciamento e voltar a tela de filtro.

5. Contingência no PDV-Fiscal

Ao iniciar o sistema do PDV-Fiscal (Frente de Caixa), caso hajam notas fiscais emitidas em contingência pendentes de autorização, o sistema alertará o usuário na abertura do aplicativo e perguntará se deseja autorizar as notas. Caso o operador optar por sim, o sistema mostrará ao operador a janela de gerenciamento de notas emitidas em contingência.

Caso o operador informar que não, poderá seguir o processo de utilização do frente de caixa. Se o mesmo optar por sim, haverá a necessidade dedar destino para as notas em contingência. Esta tela trará os mesmos filtros do sistema Retaguarda, no entanto, para que não impacte nas vendas dos demais terminais, o filtro **Terminal** estará inativo e exibirá apenas o HD da máquina atual do PDV Fiscal.

6. Standalone

Para situações em que o cliente trabalha com PDV offline (Standalone), o operador deve verificar as importações e exportações de cada terminal, se estão sendo efetuadas corretamente e se as NFC-es estão constando no sistema de gerenciamento. O Standalone tem a particularidade de séries diferenciadas, portanto, o ideal é que o controle de autorizações das contingência seja efetuado pelo menu fiscal (F11) de cada terminal, ficando a critério da empresa ou do operador o envio pelo Retaguarda ou pelo PDV Fiscal.

Manual atualizado á partir da versão 1.24.13.0

Última atualização: quarta, 23 jul 2025, 14:27

◀ Manual das configurações para emissão de NFC-e

Seguir para...

Manual de configuração da contingência automática ▶