

Manuais do PDV-Fiscal


[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Manuais do PDV-Fiscal](#) / [Manuais das configurações de TEF](#) / [Manual das configurações do TEF no PDV](#)

Manual das configurações do TEF no PDV

Neste manual será explicado o passo a passo para configurar o sistema PDV Fiscal para emissão de TEF.

1. Ativação do TEF no PDV

No sistema PDV, o usuário deverá abrir o Menu de opções pressionando a tecla de atalho **Ctrl+F11** e em seguida clicar sobre o botão **Ativar/Desativar TEF**.




Na tela aberta, deve-se selecionar a opção **SIM** e confirmar através do botão **OK**.



2. Configurando o TEF no Retaguarda

Para iniciar a configuração, o primeiro passo será configurar as espécies de cartão de crédito. O operador deverá seguir o caminho do menu **Cadastros > Financeiro > Espécies**.



O sistema irá abrir a tela com as espécies cadastradas.



Como já está cadastrada a espécie Cartão de crédito, será necessário conferir quais campos estão marcados no cadastro. Caso a espécie não estivesse cadastrada seria necessário incluí-la no sistema.

Alteração de Espécies

Código:

9

Descrição:

CARTAO CRÉDITO

Tipo:

3 - Outros

Destino:

CAIXA

Utiliza PDV integração direta

Comprovante TEF (Transferência Eletrônica de Fundos)

Utiliza Gerenciamento de Parcelas por Cartão (POS)

Utiliza pagamento integrado (Smart POS)

Confissão de Dívida

Utiliza Programa Externo

Analisar Limite de crédito?

Adicionar espécie nos dados adicionais da NF-e

OK

Fechar

O operador deve se atentar às seguintes opções:

- **Comprovante TEF (Transferência Eletrônica de Fundos):** Essa opção deve ser marcada quando é utilizado um software de operações com cartão interligado ao PDV, ou seja, os comprovantes serão impressos na impressora fiscal.
- **Utiliza gerenciamento de parcelas por cartão (POS):** A opção de POS deve ser marcada quando a operação for realizada através da maquina da operadora, ou seja, quando não está interligado com o sistema PDV e a ECF.

Uma vez configurada a espécie de cartão, será necessário cadastrar o fornecedor do TEF no sistema. O caminho para realizar essa configuração é através do menu **Ajuda > Controle de terminais de venda**. Dentro do módulo, o usuário deverá selecionar o terminal correto e clicar no botão **Configurar fornecedor TEF**.

Controle e Manutenção de Terminais

Código	Número de Série	Numero HD	Impressora	Porta COM	Balança	Porta Bal	Ativo	TEF
1	BE112010101110044067		ecfEscECF	COM7				NÃO
3	EP081210000000027265		ecfEpson	COM10				NÃO
4	EP121510000000002655		ecfEscECF	COM2				NÃO
5	26B6B96F		ecfNFCe	COM1				SIM

Motivo de Desativação:

Ativa/Desativa Terminal

Incluir balança

Configurar balança

Configurar terminal

Excluir

Fechar

Configurar fornecedor TEF

Incluir certificado A3

Alterar certificado A3

Incluir fechamento de caixa

Alterar fechamento de caixa

Por fim, basta informar o código do fornecedor TEF. O cadastro pode ser feito através do menu **Cadastros > Fornecedores**.

Fornecedor TEF

Fornecedor:

OK

(ESC) Fechar

Manual atualizado á partir da versão 1.24.0.0

Última atualização: quarta, 23 jul 2025, 17:04

moodle.arpasistemas.com.br/moodle/mod/page/view.php?id=7848

3/4

◀ Manual de configuração do sistema MEI

Seguir para...

Manual de venda com o software de integração TEF Pay&Go ▶

Arpa Sistemas de Informática Ltda.