

Treinamento geral

[Página inicial](#) / [Meus cursos](#) / [Treinamento geral](#)

/ [Configuração de Documentos Eletrônicos \(MEI/NF-e/NFC-e/SAT/MF-e Impressora fiscal \(ECF\)\)](#) / [Configuração de NF-e - Nota Fiscal Eletrônica](#)

Configuração de NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

Nesse manual explicaremos o que significa cada particularidade de configuração disponível dentro da aba NF-e das configurações do Sistema, para que o operador consiga realizar a emissão do documento.

1. Acesso

Para ter acesso ao método de configuração, acesse **Utilitários > Configurações > Configurações do Sistema**:



2. NF-e

Configurações do Sistema

Emissão NF-e

☐ Utiliza nota fiscal eletrônica

Ambiente: Ajustar sequência

Número de série certificado:

Certificado:

Senha: Testar certificado no navegador

Versão do layout:

Série:

Diretório do(s) arquivo(s) XML: ...

Método de sincronismo: Resposta não depende de consulta posterior. Casas decimais para o preço:

Método de envio: Casas decimais para a quantidade:

SSL Lib:

Tempo de espera: Mínimo 5 segundos

Impressão (DANFE)

☐ Imprimir código e fantasia do cliente nas observações

☐ Destacar dados do recebedor no canhoto da NFe?

☐ Nota de serviço em formulário

☐ Adiciona vendedor nos dados adicionais?

☐ Emite NF-e para regime MEI?

☐ Imprimir dados de lote/validade na Danfe?

☐ Destacar valor do documento no canhoto NFe?

Orientação de impressão:

Mensagem adicional:

Motivo entrada em contingência:

OK Fechar

- **Utiliza Nota fiscal Eletrônica:** essa opção deve ser marcada quando o operador está apto a fazer emissão de notas. Caso houver o interesse, deverá tratar diretamente com a contabilidade ou com a SECRETARIA DA FAZENDA. Conforme retratado diretamente no site da fazenda (<http://www.nfe.fazenda.gov.br>), As empresas interessadas em emitir NF-e deverão, em resumo possuir os seguintes requisitos:

- Possuir acesso à internet.
- Se não estiver credenciada sumariamente em decorrência da obrigatoriedade, solicitar seu credenciamento como emissoras de NF-e na Secretaria da Fazenda em que possua estabelecimentos. O credenciamento em uma unidade da federação não credencia a empresa perante as demais unidades, ou seja, a empresa deve solicitar credenciamento em todos os estados em que possuir estabelecimentos e nos quais deseja emitir NF-e.
- Possuir certificação digital.
- Utilizar aplicação de emissão própria ou adquirida, que deverá estar configurada com os *webservices* corretos.

- **Ambiente:** Ambiente padrão para NF-e.

Ambiente padrão para NFE:

Homologação
Homologação
Produção

- Utilizado para designar o ambiente de emissão de NF-e, as opções de ambiente são: Homologação e Produção.
- O ambiente de HOMOLOGAÇÃO trata-se de um modo de fazer a emissão do documento sem validade fiscal. É muito utilizado por desenvolvedores de softwares para promover ajustes no sistema, e empresas que pretendem iniciar o processo de emissão de nota. As notas emitidas nesse ambiente não devem ser transmitidas a nenhum destinatário.
- O ambiente de PRODUÇÃO refere-se ao ambiente utilizado para empresas que desejam fazer a emissão de NF-e com validade jurídica, as notas emitidas nesse ambiente, possuem validade fiscal, e pode ser encaminhadas ao destinatário da operação.

- **Número de série certificado:** A empresa que desejar emitir nota precisa possuir certificado digital válido, e em vigência. Após realizada a instalação com o técnico de informática, será necessário clicar na lupa ao lado do certificado e localizá-lo.

- **Certificado:** (Exclusivo para uso no Control Nuvem Desktop), esta opção é utilizada para efetuar o upload do certificado digital (A1) para dentro da conexão remota.

- **Senha:** (Exclusivo para o sistema Control Nuvem Desktop), esta opção é utilizada para que o cliente informe a senha do certificado (A1) que foi realizado upload.

- **Versão do layout:** Versão de emissão de nota em vigência.

- No Sistema Control, a emissão do layout 4.0 passou a funcionar em 2018. Esse layout passou a ser obrigatório a partir de 2 de agosto de 2018. Estados que utilizam notas no layout padrão 3.10 começaram a ter bloqueios na emissão. O que acontece é que atualmente alguns estados ainda estão conseguindo realizar a emissão.
- Nesse campo o usuário poderá informar o layout de emissão de nota. Através do link <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/disponibilidade.aspx>, é possível identificar o layout em vigência do estado. Mas o ideal é sempre verificar com a contabilidade.

- **Série:** Possibilita ao usuário gerar uma mesma numeração de nota e com o mesmo modelo, em "série diferente". Utilizada sob solicitação da contabilidade, principalmente por empresas que emitem documentos simultaneamente, para não ocorrer o conflito de numerações iguais;

- **Diretório dos arquivos xml:** Local aonde é armazenado todos os XMLs gerados pelo software. Por padrão, caso não haver nenhum local definido, o sistema vai gerar dentro da pasta do sistema, em um local chamado nfe. Exemplo de caminho: *C:\Program Files\arpa\control\nfe*

- **Método de sincronismo:**

- **Síncrono:** Retorno de informação direto. No envio do XML, vai receber direto o protocolo de autorização. Mais rápido que o assíncrono.
- **Assíncrono:** No envio há mais de uma comunicação, uma para o envio do Lote e outra para a Consulta do Recibo ou Consulta pela Chave de Acesso.

- **Método de envio:** Há duas opções, são elas o normal e o compactado. A diferença de um para outro é que o compactado vai ocupar menos espaço, em contrapartida, haverá a necessidade de um programa para extraí-lo.

- **SSL Lib:** Método de segurança, usado para a ACBR na hora de fazer assinatura dos XMLs, pode variar de acordo com o Webservice de cada estado. Pode diferenciar por estado, internet/máquina ou até mesmo o método de instalação do certificado digital.

- **Tempo de espera:** Utilizado em locais que não há uma boa comunicação de rede, o tempo é definido pelo usuário, e o mesmo serve para que caso haja alguma interrupção dentro dos 5 segundos pré definido, o sistema continue tentando realizar o envio da nota.

- **Casas decimais para o preço:** Nesse campo você consegue definir a quantidade de casas decimais para o preço do produto;

- **Casas decimais para a quantidade:** Nesse campo você consegue definir a quantidade de casas decimais para a quantidade do produto;

- **Impressão DANFE:**

- **Imprimir código e fantasia do cliente nas observações:** Caso essa opção estiver marcada, no campo de dados adicionais da nota sairá o código do cliente e também o nome fantasia informado em seu cadastro.

- **Destacar dados do recebedor no canhoto da NF-e?:** Se marcada a configuração, será exibido os dados do recebedor no canhoto da NF-e, caso deixar desmarcado, o campo irá sem os dados do recebedor.

- **Nota de serviço em formulário:** Habilita no sistema a impressão de notas em formulário.

- **Adiciona o vendedor nos dados adicionais?:** Possibilita adicionar o vendedor de forma automática nos dados adicionais da nota.

- **Emite NF-e para regime MEI?:** Empresa optante do regime MEI, deve-se habilitar essa configuração para emissão de nota.

- **Imprimir dados de lote/validade na DANFE?** Se habilitada a configuração, a informação de lote e validade sairão juntamente com a descrição do produto na grid da nota.

- **Destacar valor do documento no canhoto NF-e?:** Irá destacar o valor do documento no canhoto da NF-e.

- **Substituir o código interno pelo código de fábrica no XML e no DANFE:** Com essa configuração marcada, irá fazer com que o código de fábrica substitua o código do item tanto na DANFE quanto no XML. Essa configuração aplica-se somente para NF-e (modelo 55), não se aplica para documentos emitidos pelos módulos de Compra e Devolução de Compra.

- **Mensagem adicional:** Ao ocorrer o envio de NF-e, a mensagem definida nessa opção, aparecerá no campo Dados adicionais da nota.

- **Motivo entrada em contingência:** Utilizado quando a SEFAZ habilita a contingência, nesse caso o usuário possui a opção de colocar que a nota foi emitida em contingência, apresentando assim o "motivo" na NF-e.

- **Orientação de impressão:** Paisagem ou retrato:

Modelo Paisagem (Landscape) of a Brazilian Fiscal Receipt (NF-e) form. It includes fields for company information, tax identification, and a large table for item details.

MODELO: Paisagem

Modelo Retrato (Portrait) of a Brazilian Fiscal Receipt (NF-e) form. It includes fields for company information, tax identification, and a large table for item details.

MODELO: Retrato

Manual atualizado á partir da versão 1.23.2.0

Última atualização: quarta, 15 jan 2025, 14:52

◀ Cartas de Correções Eletrônicas

Seguir para...

Configuração Impressora Fiscal (ECF) ▶