


08 — Telas: Login e Publicar em Totem

****Modo:**** Direct Totem · ****Front:**** 2.1.21

****Autor:**** Julio Cesar Eyras (J.C.E.) / Eyras Sistemas e Soluções

****Licença:**** proprietária

08.1 Login — `/login`



Campo / acção · Função

Nome de utilizador * · Login (não é e-mail obrigatório; o ícone é só visual)


Senha * · Palavra-passe; ícone de olho mostra/esconde

****Entrar**** · Autentica e redirecciona para a home Direct (`Publicar em Totem`)

Esqueci minha senha · Recuperação de senha

****Notas:**** campos obrigatórios; validação do browser se vazios. Rodapé ainda mostra «© 2024» (marca antiga — titular canónico é J.C.E. 2026).

08.2 Publicar em Totem — lista (home Direct)



Home do modo Direct. Cada ****card**** = um totem.

Recurso · Função

Buscar totem · Filtra pelo nome

Atualizar · Recarrega estados (online/offline, now playing)

****+ Novo totem**** · Cria totem (UIN / activação)

Card Online · Verde; mídias; now playing; progresso; tags `playing` / tempo real

Card Offline · Cinza; «aguardando heartbeat»

+ Mídia · Atalho para adicionar conteúdo àquele totem

Diagnóstico ao vivo · Telemetria opcional (não bloqueia playback)

Código de activação · UIN (ex. `ALTIMEYER`); ícone copiar

Ícones no card · Editar · reiniciar/remoto · definições · excluir

08.3 Card detalhado (Altimeyer online)



Dado · Significado

Online · Heartbeat / WS activo

N mídias · Inventário neste totem

Horário da tela · Relógio do aparelho + timezone

Reportado há ... · Atraso do último relatório


Ligar/desligar · Agenda de ecrã (aqui: desactivada = sempre ligada)

ID · ficheiro · progresso · Mídia actual

Próxima · Próximo item da fila

Tempo real conectado · Canal WebSocket OK

08.4 Mídias do totem — `Publicar em Totem > N mídias`



[imagem em falta: recorte]

Acção · Função

Voltar · Volta à lista de totens

Editar totem · Diálogo de config Player-AD (rotação, kiosk, Wi-Fi remoto, ...)

Excluir totem · Apaga o totem (pode estar desactivado se houver regras)

Controle remoto · Comandos: restart, screenshot, `configure\_wifi`, force ecrã, ...

+ Adicionar mídia · Escolhe da biblioteca

Enviar nova mídia · Upload directo para este totem

Arrastar · Reordena a playlist do totem

Olho · Pré-visualização

Interruptor · Activa / desactiva ****só neste totem****

Lixo · Remove ****só deste totem**** (não apaga a biblioteca)

Estados visíveis: ****desabilitada neste totem**** vs ****desabilitada na biblioteca****.

08.5 Pré-visualização de mídia



Modal: UUID, imagem 1080×1920, tamanho, «Aprovado por ... em ...», **Fechar**.

08.6 Mídia desactivada no totem



Linha laranja + interruptor laranja = pausada neste ecrã; permanece na lista e na biblioteca.

08.7 Card após alterar inventário activo



Altimeyer

Online

10 ativas · 12 no totem

+ Mídia

Horário da tela: 12/08/2026, 22:09:16 (America/Sao_Paulo) · reportado há 7min 49s
Ligar/desligar: desativado (sempre ligada)
ID 14 · c1a2831a-3aea-4c03-a4c7-1f92e7dbd4de
00:08 / 00:10 · iniciado 22:09:08

Próxima: ID 13 · IMG_1098 · 00:10

image

playing

Tempo real conectado

Estado normal por eventos/WebSocket, independente do diagnóstico.

Diagnóstico ao vivo

Opcional; não interfere no estado de reprodução acima.
Ativação: ALTIMEYER

O card passa a mostrar ****10 ativas · 12 no totem**** (2 desactivadas não entram no playback).

08.8 Lista com os dois tipos de desactivação

Publicar em Totem

Home > Publicar em Totem > 10 ativas · 12 no totem

Mídias — Altimeyer

← Voltar

✎ Editar totem

🗑 Excluir totem

⚙ Controle remoto

+ Adicionar mídia

📤 Enviar nova mídia

Antes para recriar: Use o ícone do olho para visualizar. Excluir remove só deste totem.

⋮  e077du59-2b90-4040-0a79-002390733201 IMAGE 1080x1920 · 356.9 KB · 11/08/2026 desabilitada neste totem 👁 🔌 🗑
⋮  IMG_1100 IMAGE 1080x1920 · 1.01 MB · 11/08/2026 👁 🔌 🗑
⋮  IMG_1104 IMAGE 1080x1920 · 412.9 KB · 11/08/2026 desabilitada na biblioteca 👁 🔌 🗑
⋮  c1a2831a-3aea-4c03-a4c7-1f92e7dbd4de IMAGE 1080x1920 · 419.7 KB · 11/08/2026 👁 🔌 🗑
⋮  IMG_1098 IMAGE 1080x1920 · 2.74 MB · 11/08/2026 👁 🔌 🗑

Breadcrumb: `10 ativas · 12 no totem`. Distinguir:

desabilitada neste totem

desabilitada na biblioteca (global — não deve reproduzir em lado nenhum)

