
ESERCIZIO W3D1 - CONFIGURAZIONE DEI SERVER DHCP, DNS, HTTP

Sotto si vede la configurazione degli indirizzi IP dei due laptop con DHCP


```
C:\>ipconfig
FastEthernet0 Connection: (default port)
  Connection-specific DNS Suffix..:
  Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:A3FF:FE33:7619
  IPv6 Address....:::
IPv4 Address...:: 10.13.37.252
  Subnet Mask..... 255.255.255.0
  Default Gateway....:::
                              10.13.37.1
Bluetooth Connection:
  Connection-specific DNS Suffix..:
  Link-local IPv6 Address....: ::
  IPv6 Address....: ::
  IPv4 Address..... 0.0.0.0
  Subnet Mask..... 0.0.0.0
  Default Gateway....: ::
                              0.0.0.0
```

```
C:\>ipconfig
FastEthernet0 Connection:(default port)
  Connection-specific DNS Suffix..:
  Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:A3FF:FE18:837A
  IPv6 Address....: ::
  IPv4 Address..... 10.13.37.253
  Subnet Mask..... 255.255.255.0
  Default Gateway....:::
                             10.13.37.1
Bluetooth Connection:
  Connection-specific DNS Suffix..:
  Link-local IPv6 Address....: ::
  IPv6 Address....: ::
  IPv4 Address..... 0.0.0.0
  Subnet Mask..... 0.0.0.0
  Default Gateway....: ::
                            0.0.0.0
```

L'immagine sotto fa vedere come ho configurato il server DHCP (configurato anche il suo IP statico con 10.13.37.1 SM 255.255.255.0)




configurazione del server DNS (IP: 10.13.37.2 SM: 255.255.255.0)




II server HTTP ha IP 10.13.37.3 e subnet mask 255.255.255.0

Esempio del DHCP su un laptop:




Ecco come DNS risolve epicode.internal, facendo una prova su un laptop andando su web browser e cercare epicode.internal




ESERCIZIO FACOLTATIVO EXTRA - SERVER FTP

intanto questa è la configurazione su Cisco della struttura:



Configurazione del Server FTP con IP 10.13.37.4 e SM 255.255.255.0



Ecco come ho scaricato un file su un laptop da ftp.internal: mi sono comunicato con il server FTP con il comando ftp e l'IP del server, mi chiede l'username (ftp.internal) e password (nopassword) (configurati nell'imagine precedente), dopodiché con il comando dir visualizzavo l'elenco dei file nel server e con il comando get ho scaricato un file (asa842-k8.bin).

```
Laptop0
                                                                                                                                                            ×
   Physical
                  Config
                               Desktop
                                              Programming
                                                                   Attributes
     ommand Prompt
                                                                                                                                                         Х
     C:\>ftp 10.13.37.4
    Trying to connect...10.13.37.4
Connected to 10.13.37.4
220- Welcome to PT Ftp server
    Username:ftp.internal
    331- Username ok, need password
    Password:
    230- Logged in
    (passive mode On)
    ftp>dir
    Listing /ftp directory from 10.13.37.4:
           : asa842-k8.bin
           : asa923-k8.bin
                                                                                                   30468096
           : c1841-advipservicesk9-mz.124-15.Tl.bin
                                                                                                   33591768
          c1841-ipbase-mz.123-14.T7.bin

c1841-ipbase-mz.124-12.bin

c1841-ipbasek9-mz.124-12.bin

c1900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin

c2600-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
                                                                                                    13832032
                                                                                                   16599160
                                                                                                   33591768
                                                                                                   33591768
           : c2600-i-mz.122-28.bin
                                                                                                   5571584
           : c2600-ipbasek9-mz.124-8.bin
                                                                                                   13169700
           c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
c2800nm-advipservicesk9-mz.151-4.M4.bin
                                                                                                   50938004
                                                                                                   33591768
           : c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin
                                                                                                   5571584
           c2800nm-ipbase-mz.123-14.17.bin

c2800nm-ipbasek9-mz.124-8.bin

c2900-universalk9-mz.SPA.155-3.M4a.bin

c2950-i6q412-mz.121-22.EA4.bin

c2950-i6q412-mz.121-22.EA8.bin

c2960-lanbase-mz.122-25.FX.bin

c2960-lanbase-mz.122-25.SEE1.bin

c2960-lanbasek9-mz.150-2.SEE4.bin
                                                                                                   15522644
                                                                                                   33591768
                                                                                                   3058048
                                                                                                   3117390
                                                                                                   4414921
                                                                                                   4670455
    19
20
           : c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SE1.bin
: c3560-advipservicesk9-mz.122-46.SE.bin
                                                                                                   8662192
                                                                                                   10713279
              c800-universalk9-mz.SPA.152-4.M4.bin
                                                                                                   33591768
              c800-universalk9-mz.SPA.154-3.M6a.bin
           : cat3k_caa-universalk9.16.03.02.SPA.bin
: cgr1000-universalk9-mz.SPA.154-2.CG
: cgr1000-universalk9-mz.SPA.156-3.CG
                                                                                                   505532849
                                                                                                   159487552
                                                                                                    184530138
               ir800-universalk9-bundle.SPA.156-3.M
```

```
27 : ir800-universalk9-mz.SPA.155-3.M
28 : ir800-universalk9-mz.SPA.156-3.M
29 : ir800_yocto-1.7.2.tar
30 : ir800_yocto-1.7.2_python-2.7.3.tar
31 : pt1000-i-mz.122-28.bin
32 : pt3000-i6q412-mz.121-22.EA4.bin
ftp>get asa842-k8.bin

Reading file asa842-k8.bin from 10.13.37.4:
File transfer in progress...
[Transfer complete - 5571584 bytes]

5571584 bytes copied in 12.88 secs (99116 bytes/sec)
```