	Condiciones de entrada				
Condición externa	Clases válidas	Clases inválidas 5 Estado no existente			
Estado	1 Libre 2 Ocupado 3 Fuera de servicio 4 Solicitado				
Barrio	6 Barrio existente	7 Barrio no existente			
Chapa de taxi	8 Número natural entre 0 y 9999	9 Número no natural Número natural mayor a 9999			
Rol usuario logueado	10 Usuario logueado con rol de Administrador de Central	11 Usuario no logrado 12 Usuario logueado sin permiso de AC			

	Condiciones de salida					
Condición externa	Clases válidas	Clases inválidas				
Visualización del mapa	1 Visualiza los taxis libres con icono de color verde 2 Visualiza los taxis ocupados con icono de color rojo 3 Visualiza los taxis fuera de servicio con icono de color negro 4 Visualiza los taxis solicitados con icono de color amarillo 5 Visualiza los taxis de un barrio del barrio ingresado 6 Visualiza el taxi correspondiente a la chapa ingresada	7 Mensaje informando que no existe el estado ingresado 8 Mensaje informando que no existe el barrio ingresado 9 Mensaje informando que el formato de la chapa de taxi es un número natural entre 0 y 9999				
Identificador del pasajero	Nombre y Apellido, Celular	Error				
Hora inicio del viaje	HH:mm de/mm/yyyy menor o igual a la actual	Error				
Costo del viaje						

I D	Nombre	Priorida d	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	Ver mapas de taxis (por estado)	Alta	1 Mapa de argentina cargado en el dispositivo 2 Usuario logueado con rol de Administrador de central (AC) 3 El taxi de chapa 1234 tiene el sistema de posicionamiento activo y está ocupado	1 El AC selecciona lo opcion "Ver mapas de taxis" 2 El AC ingresa el estado = Ocupado 3 El AC selecciona la opcion "Ver"	1 El sistema muestra la pantalla para la busqueda de taxis por estado 3 El sistema visualiza en el mapa los taxis en estado Ocupado en color rojo.
2					
3					
4					
5					