CEIBA ERP · MANUAL DE PROCESOS POR MÓDULO

14. Logística

Guías de remisión remitente y transportista

Versión 1.79.1 · 24/10/2026

4	18	6
procesos	pantallas en el menú	acciones con permiso

Para qué sirve

Emite las guías de remisión electrónicas (remitente y transportista), controla la garita (ingreso y salida de vehículos) y administra la flota: equipos y vehículos, lecturas de odómetro/horómetro, combustible, viajes, préstamos, costo por km u hora y documentos por vencer.

Procesos qué se hace y en qué orden

1 Guía de remisión remitente

1. Cree la guía en **Nueva guía remitente** (o desde la venta o el traslado): motivo, puntos de partida y llegada, vehículo y conductor.
2. Emítala (permiso «emitir»): se envía a SUNAT por Nubefact.

Resultado: Mercadería trasladada con guía válida.

2 Guía de remisión transportista

1. Si la empresa transporta para terceros, emita la guía en **Nueva guía transportista**.

Resultado: Servicio de transporte documentado.

3 Garita

1. Registre el **Ingreso de vehículo**: placa, conductor, guía y orden de compra.
2. Registre la salida. Los montos de la mercadería solo los ve quien tiene «ver_montos».

Resultado: Control de lo que entra y sale de la planta.

4 Flota

1. Registre los **Equipos y vehículos** con sus componentes y documentos (SOAT, revisión técnica, licencias).
2. Registre el **Parte diario de odómetros / horómetros**; se aprueban en **Lecturas por aprobar** (permiso «aprobar_lecturas»).
3. Registre **Combustible (vales y rendimiento)**, **Viajes** y **Préstamos y comodato**.
4. Revise el **Costo por equipo (km u hora)** y los **Documentos por vencer**.

Resultado: Flota controlada con su costo real.

Actividades pantallas del menú del módulo

Pantalla	Qué se hace
GUÍAS DE REMISIÓN	
Guías remitente	Guías emitidas como remitente con su estado SUNAT.
Guías transportista	Guías emitidas como transportista.
Nueva guía remitente	Emitir una guía remitente.
Nueva guía transportista	Emitir una guía transportista.
GARITA	
Registro de garita	Ingresos y salidas registrados.
Ingreso de vehículo	Registrar un ingreso en garita.
FLOTA	
Equipos y vehículos	Maestro de la flota con componentes y documentos.
Parte diario de odómetros / horómetros	Lecturas diarias.
Lecturas por aprobar	Lecturas pendientes de aprobación.
Combustible (vales y rendimiento)	Vales de combustible y rendimiento por equipo.
Viajes	Viajes con ruta, conductor y kilometraje.
Préstamos y comodato	Equipos prestados o recibidos.
Costo por equipo (km u hora)	Costo de operación por km u hora.
Cargar equipos, componentes y lecturas (Excel)	Carga masiva de la flota.
Documentos por vencer (SOAT, revisión, licencias)	Vencimientos de la flota y conductores.
CONFIGURACIÓN	
Vehículos	Vehículos para las guías.
Conductores	Conductores con licencia.
CONTROL	
Log de modificaciones solo administrador	Historial de altas, cambios y anulaciones del módulo: quién, cuándo, qué campo y valor anterior.

Acciones y permisos lo que el administrador habilita a cada usuario

Acción	Qué permite	Tipo
`logistica.emitir`	Emitir guías de remisión	operativa
`logistica.anular`	Anular guías	sensible
`logistica.garita`	Registrar ingresos y salidas en garita	operativa

Acción	Qué permite	Tipo
`logistica.flota`	Registrar equipos, documentos, lecturas, combustible y viajes de la flota	operativa
`logistica.aprobar_lecturas`	Aprobar partes de odómetro / horómetro	sensible
`logistica.ver_montos`	Ver montos de la mercadería en garita (OC, guías)	sensible

Con el módulo asignado el usuario abre sus pantallas; registrar, aprobar o anular depende de las acciones marcadas en su usuario o en su perfil (un usuario nuevo empieza sin acciones). Las acciones **sensibles** conviene darlas solo a responsables y revisarlas en Ajustes › Segregación de funciones. Se asignan en Ajustes › Usuarios o con un perfil en Ajustes › Perfiles de acceso.

Se integra con

- **Ventas e Inventario:** Guías de despachos y traslados.
- **Compras:** Ingresos en garita contra la orden.
- **Obras y Manufactura:** Horómetros y costo de equipos.