CEIBA ERP · MANUAL DE PROCESOS POR MÓDULO

7. Planificación (MRP)

MRP, pronóstico de demanda, programación y capacidad de planta

Versión 1.82.0 · 24/10/2026

2	6	1
procesos	pantallas en el menú	acciones con permiso

Para qué sirve

Planifica la producción y las compras de insumos: pronóstico de demanda, MRP (necesidades y órdenes planificadas), programación detallada de planta, carga y capacidad de puestos y requerimiento de materiales. Se asigna por usuario, separado de Manufactura.

Procesos qué se hace y en qué orden

1 Demanda y MRP

1. Registre o calcule el **Pronóstico de demanda** por producto y periodo.
2. Corra el **MRP** (permiso «planificar»): compara demanda, pedidos, stock y órdenes abiertas con las recetas y propone órdenes de producción y solicitudes de compra con su fecha.
3. Convierta las órdenes planificadas en órdenes de producción y las compras en solicitudes de pedido.

Resultado: Plan de producción y de compras de insumos.

2 Programación y capacidad

1. Ordene la secuencia de las órdenes por puesto y turno en **Programación detallada de planta**.
2. Revise **Carga y capacidad de puestos**: horas requeridas frente a disponibles.
3. Revise el **Requerimiento de materiales**: insumos que faltan para las órdenes abiertas (también sale en Inicio).

Resultado: Plan factible con la capacidad de la planta.

Actividades pantallas del menú del módulo

Pantalla	Qué se hace
MRP: necesidades y órdenes planificadas	Cálculo de necesidades y órdenes sugeridas.
DEMANDA	
Pronóstico de demanda	Demanda esperada por producto y periodo.
PLANTA	
Programación detallada de planta	Secuencia de órdenes por puesto y turno.

Pantalla	Qué se hace
Carga y capacidad de puestos	Horas requeridas vs disponibles por puesto.
Requerimiento de materiales	Insumos que piden las órdenes y lo que falta.
CONTROL	
Log de modificaciones solo administrador	Historial de altas, cambios y anulaciones del módulo: quién, cuándo, qué campo y valor anterior.

Acciones y permisos lo que el administrador habilita a cada usuario

Acción	Qué permite	Tipo
`planificacion.planificar`	Correr el MRP, pronóstico de demanda y programación de planta (genera órdenes y solicitudes)	operativa

Con el módulo asignado el usuario abre sus pantallas; registrar, aprobar o anular depende de las acciones marcadas en su usuario o en su perfil (un usuario nuevo empieza sin acciones). Las acciones **sensibles** conviene darlas solo a responsables y revisarlas en Ajustes › Segregación de funciones. Se asignan en Ajustes › Usuarios o con un perfil en Ajustes › Perfiles de acceso.

Se integra con

- **Manufactura:** Órdenes de producción que salen del MRP.
- **Compras:** Solicitudes de pedido de insumos.
- **Ventas:** Pedidos como demanda.