ADB环境配置

第一步：下载官方 ADB 工具包 (SDK Platform-Tools)

1. 访问 Android 开发者官网的下载页面：SDK Platform-Tools。
2. 页面往下拉，根据你的电脑系统，点击下载对应的版本（Windows、Mac 或 Linux 均有对应链接）。
3. 勾选同意协议后，下载会得到一个 `.zip` 压缩包。

第二步：解压并存放

将下载好的压缩包解压。**强烈建议：存放的路径尽量简短，且不要包含中文或空格。**

- **Windows 电脑：** 建议把解压出来的 `platform-tools` 文件夹直接剪切到 C 盘根目录，为了方便，可以把文件夹重命名为 `adb`。此时你的 ADB 路径就是 `C:\adb`。
- **Mac / Linux 电脑：** 建议解压后放在你的用户主目录下，比如重命名路径为 `~/adb`。

第三步：配置环境变量（关键步骤）

这一步是为了让电脑系统知道去哪里寻找 `adb` 命令，这样你以后打开任何命令行窗口都能直接使用它。

【Windows 系统的配置方法】

1. 按下键盘上的 `Win` 键，直接输入搜索“**环境变量**”，点击打开“**编辑系统环境变量**”。
2. 在弹出的“系统属性”窗口右下角，点击“**环境变量(N)...**”按钮。
3. 在弹出的窗口下半部分（**系统变量**区域），滑动列表找到名为 `Path` 的这一行，双击它。
4. 点击右侧的“**新建**”，将你刚才存放 ADB 的路径（例如 `C:\adb`）填进去。
5. 一路点击“**确定**”关闭所有设置窗口。

【Mac 系统的配置方法】*(现在的 Mac 默认终端通常是 zsh)*

1. 打开“终端 (Terminal)”。
2. 输入 `nano ~/.zshrc` 并回车，进入文本编辑器。
3. 使用方向键把光标移动到文件最末尾，新起一行，粘贴以下代码（如果你的路径不同，请将 `~/adb` 替换为你的实际路径）：`export PATH=$PATH:~/adb`
4. 按 `Ctrl + O` 保存，按下 `回车键` 确认文件名，然后按 `Ctrl + X` 退出编辑器。
5. 在终端输入 `source ~/.zshrc` 并回车，让刚才的配置立即生效。

第四步：验证配置是否成功

1. **非常重要：** 如果你刚才开着命令行窗口（CMD / PowerShell / Terminal），请将它**完全关闭，然后再重新打开一个全新的窗口**。
2. 在里面输入命令并回车： `adb version`
3. 如果屏幕上打印出了类似 `Android Debug Bridge version 1.0.41` 和一串路径信息，恭喜你，ADB 环境配置大功告成！ *(如果提示“'adb' 不是内部或外部命令”，说明环境变量路径填错了或者没保存，请检查第三步。)*

环境配置好之后，你就可以用数据线把 Rokid 眼镜连上电脑，先运行 `adb devices` 确认连接状态，然后就可以开始测试我们前面提到的 `adb shell input` 拍照命令了。