

C1-TP1- CONCEPTS FONDAMENTAUX DES RÉSEAUX

1 ACTIVITÉ 1 : GESTION DES INTERFACES RÉSEAU

1) DÉFINIR LE TERME INTERFACE RÉSEAU

Une interface réseau est un composant matériel ou logiciel qui permet à un appareil (comme un ordinateur, un serveur, ou un smartphone) de se connecter à un réseau informatique, tel qu'un réseau local (LAN) ou l'Internet.

1.1 LISTER LES INTERFACES RÉSEAUX ET OBTENIR DES INFORMATIONS

2) LANCER LES DEUX COMMANDES ET DONNER LE NOM DES INTERFACES RÉSEAUX DISPONIBLES ET LEUR ADRESSE IPv4 ET LEUR MASQUE RÉSEAU RESPECTIF. DONNER SI ELLE EXISTE, LEUR ADRESSE MAC

Interface	Adresse IPv4	Masque réseau	Adresse MAC
eno1	172.17.0.102	255.255.0.0	2c:f0:5d:16:19:88
lo	127.0.0.1	255.0.0.0	00:00:00:00:00:00

3) À QUOI CORRESPOND CHAQUE INTERFACE RÉSEAU LISTÉE ? VOUS VOUS AIDEREZ DU PARAGRAPHE 1.2.

lo : Loopback (locale) : Interface virtuelle utilisée pour la communication interne du système (127.0.0.1)

eno1 : Ethernet (physique) : Interface réseau physique connectée à un réseau via câble Ethernet (RJ45)

4) DONNER LA COMMANDE PERMETTANT D'OBTENIR LES INFORMATIONS DE LA CARTE ÉTHERNET : ENO1.

```
sudo ethtool eno1
```

Canova-Prévot

Léo

BTS 1 CIEL

5) APRÈS AVOIR LANCER LA COMMANDE, RELEVER LES INFORMATIONS SUIVANTES :

.....
A) LA VITESSE DE TRANSMISSION

100Mb/s

.....
B) LE MODE/SENS DE TRANSMISSION

Duplex

.....
C) LE TYPE DE SUPPORT UTILISÉ

Port: Twisted Pair

6) EN DÉDUIRE LE TYPE DU RÉSEAU UTILISÉ.

Ethernet filaire

1.2 PRINCIPE DE NOMMAGE DES INTERFACES RÉSEAUX

7) TESTER CHAQUE COMMANDE SUR L'INTERFACE ENO1 EN EXPLIQUANT LE RÉSULTAT.

```
sudo ifconfig eno1 down
```

Coupe l'interface

```
sudo ifconfig eno1 up
```

Rallume l'interface.

2 ACTIVITÉ 2 : PARAMÉTRAGE EN IP FIXE D'UNE INTERFACE RÉSEAU

2.1 AVANT-PROPOS