
## Texting

โทรศัพท์รุ่นที่มีปุ่มกดจะมีตัวอักษรกำกับปุ่มต่าง ๆ ทำให้เราป้อนข้อความได้ ดังแสดงในรูปทางขวานี้ เมื่อต้องการกดตัวอักษร ก็กดปุ่มที่มีตัวอักษรนั้นกำกับ โดยการกดปุ่มหนึ่งครั้ง ก็จะได้ตัวอักษรตัวแรก ถ้ากดเร็ว ๆ สองครั้ง ก็ได้ตัวที่สอง,... เช่น กด 2 จะได้ a, กด 22 จะได้ b, กด 222 ได้ c แต่ ถ้าต้องการ a สองตัวติดกัน ก็ต้องกด 2 เว้นสักครึ่งวินาที แล้วก็กด 2 อีกครั้ง ถ้าต้องการช่องว่างก็ กดปุ่ม 0 ถ้าต้องการสัญลักษณ์พิเศษ หรือเปลี่ยนตัวใหญ่ตัวเล็ก ก็ใช้ปุ่ม \* กับ # (ขอไม่สนใจในที่นี้)

ให้เขียนโปรแกรมที่รับข้อความแล้วหาลำดับแป้นเลขที่ต้องกด หรือรับลำดับแป้นเลขที่กดแล้วหา ข้อความตั้งต้น



## ข้อมูลนำเข้า

หลายบรรทัด แต่ละบรรทัดเริ่มด้วย **T2K** หรือ **K2T** 

- ถ้าเริ่มด้วย **T2K** จะตามด้วย ข้อความภาษาอังกฤษ
- ถ้าเริ่มด้วย **K2T** จะตามด้วย ลำดับของเลขและช่องว่าง (ช่องว่างแทนการเว้นช่วงการกด)

## ข้อมูลส่งออก

ผลการแปลง ตามที่อินพุตในแต่ละบรรทัด

- ถ้าอินพุตเริ่มด้วย **T2K** จะแสดงผลการแปลงข้อความ ให้เป็นลำดับของเลขที่ต้องกด และมีช่องว่างแทนการเว้นช่วงการกด โดยสนใจเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้ถือว่าตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนตัวพิมพ์เล็ก
- ถ้าอินพุตเริ่มด้วย **K2T** จะแสดงผลการแปลงลำดับเลขและช่องว่าง ให้เป็นข้อความ (แสดงแต่ตัวพิมพ์เล็ก)

ตัวอย่าง	
input (จากแป้นพิมพ์)	output (ทางจอภาพ)
T2K I am busy. K2T 444 0 2 6 0 22 88 7777 999 T2K HBD to U K2T 44 22 3 0 8 666 0 88	>> 444 0 2 6 0 22 88 7777 999 >> i am busy >> 44 22 3 0 8 666 0 88 >> hbd to u