系统入口(同步数据)文档

系统	充入口](同步数据)文档	. 1
	1.	登陆页	. 2
		退出	
		展示页	
		查看页 <u></u>	
		账务页	
		发布页	
		发布提交	
		<u> </u>	
		编辑以	
	9.	编	. 6

约定:

- 1. 模版根路径为:webapp/template
- 2. 数据是指后端预填到模版的数据
- 3. 默认权限为需要登录
- 4. 登录后,所有模版都需要的数据:

user	类型 Object	username	用户名
		usertype	0 为买家 1 为卖家

1. 登陆页

地址	/login	
模版	/login.ftl	
方式	GET	
权限	不用登陆	

2. 退出

地址	/logout	
方式	GET	
权限	不用登陆	
备注	退出后跳转至登录页	

3. 展示页

地址	1						
模版	/index.ftl	/index.ftl					
	产品列表 id title productList image price	产品列表					
		id	产品ID				
数据		productlist	productlist	productlict	title	标题	Object <list></list>
女人订占		image	图片地址	Object			
		价格					
		isBuy	当前用户是否已经购买				

		isSell	是否已经卖出
方式	GET		
权限	不用登陆		
备注			

4. 查看页

地址	/show					
参数	id	产品 ID				
模版	/show.ftl					
		产品信息				
		id 产品 ID				
		title 标题				
	product				summary 摘要	
		detail 全文				
数据		image 图片地址	Object			
20114		price 价格	,			
		buyPrice 购买时价格				
		buyNum 购买数量				
		saleNum 销售数量				
		isBuy 当前用户是否已经购买				
		isSell 是否已经卖出				
方式	GET					
权限	不用登陆					

5. 账务页

地址	/account		
模版	/account.ftl		
数据	buyList	当前用户已购买的产品列表 id 产品 ID title 标题 image 图片 Object <list buynum="" buyprice="" buytime="" th="" total="" 位时间戳)="" 购买数量="" 购买时价格="" 购买时间(13="" 购买的总金额<=""></list>	
方式	GET		
备注			

6. 发布页

地址	/public	
模版	/public.ftl	
方式	GET	
备注		

7. 发布提交

地址	/publicSubmit			
模版	/publicSubmit.ftl			
	title	标题		
	image	图片		
参数	detail	全文		
	price	价格		
	summary	摘要		
		id 产品 ID		
数据		title 标题		
(如果成	果 成 product	summary 摘要 Object		
功)		detail 全文		
73)		image 图片地址		
		price 价格		
方式	POST			
备注	提交成功则有 product 数据,失败则没有			

8. 编辑页

地址	/edit			
参数	id	产品 ID		
模版	/edit.ftl			
数据	product	产品信息	Object	

		id	产品 ID
		title	标题
		summary	y 摘要
		detail	全文
		image	图片地址
		price	价格
方式	GET		

9. 编辑提交

地址	/editSubmit		
模版	/editSubmit.ftl		
提交数据	title	标题	
	id	产品ID	
	image	图片	
	detail	全文	
	price	价格	
	summary	摘要	
数据	product	id 产品 ID	Object
		title 标题	
		summary 摘要	
功)		detail 全文	
		image 图片地址	
		price 价格	

Java 开发工程师(web 方向)

方式	POST
备注	提交成功则有 product 数据,失败则没有