

Digitales Postbuch — Handreichung für die Poststelle

Zum Ausdrucken und Danebenlegen. Zwei Seiten.

Was das ist

Ein Postbuch auf dem Telefon oder Tablet. Sie fotografieren die Anschrift, prüfen die vorgeschlagenen Felder, ergänzen was fehlt, speichern. Die Übersicht am Arbeitsplatzrechner zeigt dieselben Einträge.

Die Texterkennung arbeitet auf dem Gerät. Weder das Bild noch der erkannte Text verlässt es. Es wird nur das übertragen, was Sie bestätigt haben.

Einmal einrichten

iPhone und iPad: Die Adresse in **Safari** öffnen, unten auf das Teilen-Zeichen (Quadrat mit Pfeil), dann „**Zum Home-Bildschirm**“. Danach liegt das Postbuch wie eine App auf dem Bildschirm. Andere Browser bieten das auf dem iPhone nicht an.

Android: Die Adresse in **Chrome** öffnen, im Menü „**App installieren**“.

Eine Sendung erfassen

1. **Eingang oder Ausgang** wählen — das ist die erste Entscheidung und ändert, welche Felder erscheinen.
2. **Umschlag fotografieren.** Die Kamera geht auf, Sie halten die Sendung so, dass das ganze Anschriftenfeld das Bild füllt.

Am Arbeitsplatzrechner: Steht dort eine Kamera — eine Webcam, ein iPhone am Kabel oder eine Kamera über dem Sortiertisch —, geht es auch über „ **Angeschlossene Kamera**“: Sendung hinlegen, „**Aufnehmen**“. Die Hände bleiben bei der Post. Erscheint der Knopf nicht, gibt es an diesem Gerät keine verwendbare Kamera; dann bitte fotografieren. 3.

Bereiche markieren. Oben die Seite wählen — „**Empfänger markieren**“ oder „**Absender markieren**“ —, dann mit dem Finger ein Rechteck über die Anschrift ziehen. Ein einfacher Tipp setzt einen Rahmen in Standardgröße; er lässt sich verschieben und an den farbigen Punkten anpassen. Markieren Sie beides, wenn beides auf der Sendung steht; sonst genügt eine Seite. Dann „**Markiertes erkennen**“.

Großzügig ziehen. Lieber etwas Papier mit im Rahmen als ein angeschnittener Buchstabe: eine halbe Letter ist für die Erkennung schlimmer als gar keine. Ein schmaler Streifen — etwa ein quer am Rand gedruckter Absender — ist ausdrücklich erlaubt.

Damit entscheiden Sie über die Zuordnung, nicht die Maschine. Das ist der Grund für diesen Handgriff: die App muss dann nur noch lesen. Kleine Bereiche liest sie außerdem deutlich schneller und sicherer als ein ganzes Etikett.

Liegt die Sendung quer im Bild, mit  **Drehen** aufrichten — das macht das Markieren leichter, und die Erkennung liest aufrechte Zeilen deutlich besser. Vergessen Sie es, ist es kein Beinbruch: die App probiert die anderen Leserichtungen dann selbst durch, braucht dafür aber ein paar Sekunden länger.

Bei einem sauberen Fensterumschlag geht es auch ohne: „**Ganzes Bild**“ übernimmt den großen Adressblock als Empfänger und eine kleine Zeile darüber als Absender. Steht auf der Sendung ausdrücklich „Empfänger“ oder „Absender“ — wie auf Paketetiketten —, gilt diese Beschriftung. 4. **Eigene Stelle antippen.** Über den Feldern der eigenen Seite stehen die gemerkten Stellen des Hauses. Ein Tipp füllt Name, Organisation, Anschrift und — beim Ausgang — das PSP-Element. 5. **Grüner Hinweis: „Erkanntes übernehmen“.** Steht in einem Feld schon etwas — etwa weil Sie einen gespeicherten Eintrag berichtigen —, überschreibt die Erkennung es **nicht**. Was sie gelesen hat, bietet sie darunter an. Ein Tipp setzt es ein, sonst bleibt Ihre Eingabe stehen. 6. **Gelbe Hinweise beachten.** Erscheint

unter einer Anschrift ein gelber Balken — etwa „*Erkannt: ‚WE‘. Zur Postleitzahl 99423 gehört Weimar.*“ —, dann hat die App den Ort anhand der Postleitzahl nachgeschlagen. Ein Tipp auf „**Weimar übernehmen**“ setzt ihn ein. Steht dort ein Widerspruch, schauen Sie bitte auf den Umschlag: es kann auch die Postleitzahl falsch gelesen sein. Das Nachschlagen geschieht auf dem Gerät; es wird nichts abgefragt. 7. **Vorschläge prüfen.** Falsches überschreiben, Fehlendes ergänzen. Was leer blieb, war nicht lesbar — das ist in Ordnung. Fehlt eine Seite ganz, lässt sie sich mit „**nur diese Seite**“ einzeln nachfotografieren. 8. **Beschreibung und Sendungsart** eintragen. 9. **Beim Ausgang:** Porto und, wenn nicht schon übernommen, das PSP-Element. 10. **Speichern.** Die Maske steht sofort wieder bereit für die nächste Sendung.

Die eigene Stelle einmal merken

Beim ersten Mal steht die Schnellwahl leer. Tragen Sie die Stelle einmal ein — etwa „Erwerbung“ mit Anschrift und PSP-Element — und drücken Sie „**★ als interne Stelle merken**“. Ab dann genügt ein Fingertipp, auf jedem Gerät. Das ist der Weg, auf dem die eigene Seite nie wieder getippt werden muss.

Sieben Dinge, auf die es ankommt

Bei ungeöffneter Post ist „Inhalt unbekannt“ die richtige Angabe. Aus einem verschlossenen Umschlag lässt sich der Inhalt nicht erschließen. Bitte nicht raten, auch nicht wenn der Absender eine Vermutung nahelegt. Ein falscher Eintrag im Postbuch ist schlechter als ein leerer.

Die Erkennung schlägt vor, Sie entscheiden. Sie liest, was sie zu lesen glaubt. Bei Knick, Stempel, schlechtem Licht oder Handschrift liegt sie daneben. Was Sie speichern, ist Ihre Angabe — nicht die der Maschine.

Lieber leer als falsch. War die Erkennung unsicher, füllt sie kein Feld und sagt es: „nichts Sicheres gelesen“. Dann bitte näher heran und den Bereich enger markieren, oder tippen. Das ist Absicht — ein Feld voller Unsinn kostet mehr Zeit als ein leeres.

Porto: leer und 0,00 € sind nicht dasselbe. Leer heißt „nicht bekannt“. 0,00 € heißt „ausdrücklich portofrei“. Die Abrechnung wertet das unterschiedlich, deshalb bitte nicht aus Bequemlichkeit eine Null eintragen.

Das Foto zur Erkennung wird verworfen. Es dient nur dem Auslesen. Am Eintrag bleibt nur, was Sie ausdrücklich unter „Belegfotos“ hinzufügen.

Vertrauliche Post wird nicht fotografiert. Personalsachen, Bewerbungen, ärztliche Unterlagen, Post an den Personalrat: erfassen ja, ablichten nein — auch nicht den Umschlag, wenn er den Absender verrät. Im Zweifel fragen, nicht fotografieren.

Ohne Netz geht es weiter. Die Erfassung funktioniert auch dann. Unten steht, wie viele Vorgänge noch in der Warteschlange liegen. Sobald wieder Verbindung besteht, gehen sie von selbst hinaus.

Vor Feierabend bitte einmal nach unten schauen: steht dort „Warteschlange leer“? Wenn nicht, die App kurz geöffnet lassen, bis sie es tut. Das Gerät ist Erfassungsmittel, nicht Ablage.

Wenn etwas falsch ist

Eintrag antippen, „**Bearbeiten**“, berichtigen, Grund eintragen, speichern.

Es wird nichts gelöscht und nichts überschrieben. Der frühere Stand bleibt in der Änderungshistorie sichtbar, mit Datum und Namen. Das ist Absicht: ein Postbuch ist ein Nachweis, und eine Lücke darin wäre schlimmer als ein berichtigter Eintrag.

Eine Sendung, die gar nicht hätte erfasst werden dürfen — doppelt erwischt, falsch zugeordnet —, wird **storniert**, mit Begründung. Sie bleibt durchgestrichen stehen.

Einen Fehler zu melden ist immer richtig. Niemand wird für eine Berichtigung schief angesehen; das Verfahren ist genau dafür gebaut.

Wenn etwas klemmt

WAS SIE SEHEN	WAS ZU TUN IST
„Keine lokale Texterkennung“	Von Hand erfassen, weitermachen. Bitte melden.
„nichts Sicheres gelesen“	Bereich enger um die Anschrift markieren und erneut erkennen. Hilft das nicht: von Hand erfassen.
Kamera geht nicht auf	App schließen und neu öffnen. Hilft das nicht: melden, von Hand erfassen.
„Eintrag wurde zwischenzeitlich geändert“	Jemand anderes hat denselben Eintrag bearbeitet. Zurück, neu laden, Änderung noch einmal machen.
Warteschlange wird nicht leer	Melden. Die erfassten Sendungen sind nicht verloren, sie liegen auf dem Gerät.
Etwas anderes	Aufschreiben, was auf dem Bildschirm stand, und melden.

Ansprechpartner:

Erreichbar:

Während des Testbetriebs

Solange oben ein gelber Hinweis steht, läuft das Postbuch im Testbetrieb: **keine echten Postdaten erfassen** und keine echten Belegfotos. Die Sendungen für den Test sind gesondert freigegeben.

Bitte führen Sie in dieser Zeit den Erhebungsbogen mit — er ist der Grund, warum der Test überhaupt etwas beweist, und Ihre Anmerkungen darauf entscheiden mit darüber, wie es weitergeht.