一般ユーザー

ログイン画面（一般ユーザー）http://localhost/login

ログイン画面
・ fortifyによるログイン認証機能
・エラーメッセージの表示
1. 未入力の場合
1. お名前を入力してください
2. メールアドレスを入力してください
3. パスワードを入力してください
2. パスワードの入力規則違反の場合
1. パスワードは8文字以上で入力してください
3. 確認用パスワードの入力規則違反の場合
1. パスワードと一致しません

会員登録画面　http://localhost/register

会員登録画面
・ fortifyによる登録認証機能
・名前、メールアドレス、パスワード、確認パスワードの入力必須
・エラーメッセージの表示
1. 未入力の場合
1. お名前を入力してください
2. メールアドレスを入力してください
3. パスワードを入力してください
2. パスワードの入力規則違反の場合
1. パスワードは8文字以上で入力してください
3. 確認用パスワードの入力規則違反の場合
1. パスワードと一致しません

メール認証誘導画面　http://localhost/verify-email

メール送信画面
・ボタンによるMailHogへのページ変移
・再送ボタンによる認証メールの再送信

メール認証画面　http://localhost:8025/

メール認証画面
・ボタンの登録によるメール認証
（データベースにユーザーテーブルを更新しステータス変更）
・認証ボタン押下時にすみやかなページの変移

勤怠登録画面　http://localhost/

勤怠登録画面_出勤前

勤怠登録画面_出勤後

勤怠登録画面_休憩中

勤怠登録画面_退勤後

勤怠登録画面
・ 以下のステータスが表示されていること
勤務外，出勤中，休憩中，退勤済
・出勤機能
1. 勤務外のステータスを持つときに「出勤」というボタンが表示されている
2. 「出勤」は1日に1回だけ押下できる
3. 「出勤」を押下した時に，画面が「出勤中」ステータスのものに変更になる
・休憩機能
1. 「出勤中」のステータスを持つときに「休憩」というボタンが表示されている
2. 「休憩入」ボタンは1日に何回でも押下できる
3. 「休憩入」ボタンを押下した時に，画面が「休憩中」ステータスのものに変更になる
4. 「休憩中」のステータスを持つときに「休憩戻」というボタンが表示されている
5. 「休憩戻」ボタンは1日に何回でも押下できる
a. 勤怠詳細画面で休憩回数分のレコードを作成する
6. 「休憩戻」ボタンを押下した時に，画面が「出勤中」ステータスのものに変更になる
7. 休憩に関する時刻が管理画面で正確に確認できる
・退勤機能
1. 「出勤中」のステータスを持つときに「退勤」というボタンが表示されている
2. 「退勤」ボタンは1日に1回だけ押下できる
3. 「退勤」ボタンを押下した時に，「お疲れ様でした。」とメッセージが表示される
4. 「退勤」ボタンを押下した時に，「退勤済」というステータスに変更される
5. 退勤時刻が管理画面から確認できる

勤怠一覧画面（一般ユーザー）http://localhost/attendance/list?month=yyyy-mm

勤怠一覧画面（一般ユーザー）
・遷移した際に現在の月が表示される
「前月」を押下した時に，表示月の前月の情報が表示される
「翌月」を押下した時に，表示月の翌月の情報が表示される
・「詳細」を押下すると，その日の勤怠詳細画面に遷移する

申請一覧画面（一般ユーザー）
http://localhost/stamp_correction_request/list?status=pending

申請一覧画面（一般ユーザー
・「詳細」を押下することによって，ユーザーの月次勤怠データに遷移する
・申請待ちデータと申請済みデータはタブにより切り替え

勤怠詳細画面（一般ユーザー）http://localhost/attendance/##

勤怠詳細画面_申請待ち

勤怠詳細画面_申請待ち

申請一覧画面（一般ユーザー）
・修正申請機能
「修正」ボタンを押下すると，修正申請が実行される
修正申請が実行されると，その勤怠情報は以下のように扱われる
1. 管理者ユーザーの「修正申請承認画面」に表示される
2. 一般ユーザーの「申請一覧画面」の"承認待ち"内に表示される
・申請詳細確認
1. 各項目の「詳細」を押下すると，勤怠詳細画面に遷移する
2. 「承認待ち」の申請詳細は，修正を行うことができず，「承認待ちのため修正はできません。」とメッセージが表示されている