README.md 2024-11-19

HONDA顧客に対してCRMメール送信プログラム

送信先の設定

送信先はスプレッドシートで管理しています。

HONDA_CRM_対象のシート送信対象

送信対象から削除する場合は、その行を削除、

送信対象を増やす場合は、末尾に行を追加してください。

上記のシートは、編集する際に警告を出すように設定していますが、意図していない編集を防ぐ目的なので、編集していただいて大丈夫です。

アクセスが弾かれる場合は、SFPJのアカウントを利用して確認してみてください。

メール送信

- 1. デスクトップ上にある フォルダHONDA_CRM にアクセス
- 2. フォルダ内にある HONDA_CRM_データセット.bat をダブルクリック ファルダ内のTRAN_DATA配下に当日 付のフォルダが作成されます
- 3. 作成された当日付のフォルダにアクセス
 フォルダの場所 TRAN_DATA/{year_month_date}
 フォルダ内には宛先リストmail_status.csv、メールの件名を設定するsubject.txt、紹介するパー
 ツ名を設定するparts_name.txtが作成されます

ユーザ設定部分

- 4. メールの件名をsubject.txt内に記述する
- 5. 紹介するパーツ名(黒い線で挟まれた部分)をparts_name.txt内に記述する 改行を含める場合は

 くbr>を改行の代わりに含めてください。
- 6. TRAN_DATA/{year_month_date}配下に添付したい画像をファイル名mailで、ファイル形式をpngにして配置。

メール自動送信部分

- 7. HONDA CRM配下に移動
- 8. HONDA CRM メール送信.batをダブルクリック
- 9. 1通目はOutlookのアプリでプレビュー表示されるので、それを確認して問題がなければ、メールのプレビューを閉じる
- 10. そのまま送信を続ける場合は、黒い画面でyを打ち込み、Enterを押してください

注意点

• bat処理 HONDA_CRM_データセット.batとメール自動送信.batの2つは同一日に実行するようにしてください。

実行できなかった場合は、最初からやりなおすようにしてください。

• メールのフォーマットなどを、変更したい場合は、藤原に連絡してください。 すぐしたければ、メール本文はHONDA_CRMメール送信/MASTER_DATA/mail.htmlを変更すればいけま README.md 2024-11-19

す。

• CCを含めずにメールを送信したい場合は、HONDA_CRM/MASTER_DATA/.envないのCC_FLG = 0に変更してください。

• connect_google_servive.jsonはGoogleアカウントSFPJのGoogle Cloud Platformのプロジェクトmarketing-crmから取得することが可能です。

一応隠してます。