

Étape suivante — Gestion du stock & pièces détachées

1. Stock général

La page principale affiche toutes les pièces disponibles :

 STOCK & PIÈCES

[ Rechercher] [Catégorie ▼] [Stock ▼] [+ Ajouter une pièce]

Référence	Désignation	Stock	Minimum	État
FIL-001	Filtre à huile	25	10	 Normal
FRE-002	Plaquette frein	4	10	 Faible
BAT-005	Batterie 12V	8	5	 Normal

2. Fiche pièce

Chaque pièce aura sa propre fiche.

Informations

- Référence
- Désignation
- Catégorie
- Marque
- Modèle / compatibilité
- Unité
- Stock actuel
- Stock minimum
- Emplacement
- Photo
- Description
- Notes

Exemple :

 FIL-001

Filtre à huile

Catégorie : Filtres

Marque : XXXX

Unité : Pièce

Stock actuel : 25
Stock minimum : 10

Emplacement :
Rayon A – Étagère 03

3. Catégories

Je prévoirais des catégories :

-  Filtres
-  Pneus
-  Freinage
-  Électricité
-  Moteur
-  Climatisation
-  Suspension
-  Transmission
-  Éclairage
-  Carrosserie
-  Consommables
-  Autres

Les catégories doivent être **configurables**, pas codées en dur.

4. Entrée en stock

Lorsqu'une pièce arrive :

+ ENTRÉE STOCK

Pièce :
[Filtre à huile ▼]

Quantité :
[20]

Fournisseur :
[Fournisseur ABC ▼]

Date :
[13/08/2026]

Référence document :
[BL-2026-001]

 Bon de livraison

Notes :

Le stock passe automatiquement :

25 → 45

5. Sortie de stock

Très important : une sortie peut être liée directement à une **intervention de maintenance**.

 SORTIE STOCK

Pièce :
Plaquettes frein

Quantité :
2

Motif :
○ Intervention
○ Vente
○ Perte
○ Autre

Intervention :
INT-2026-00125

Véhicule :
BUS-004

Mécanicien :
Ahmed XXXXX

Le système fait :

Stock : 6
↓
Sortie : 2
↓
Stock : 4

6. Connexion avec Maintenance

C'est le point essentiel du module.

Aujourd'hui, dans ton formulaire d'intervention, nous avons :

Pièces utilisées

Avec le module Stock, on améliore cela.

Au lieu de saisir manuellement :

Plaquettes × 2

on sélectionne directement une pièce du stock.

 INTERVENTION

Véhicule : BUS-004

Pièces utilisées :

Plaquettes frein

Stock avant : 6

Quantité utilisée : 2

Stock après : 4

Et automatiquement :

 STOCK



 Sortie



 Intervention



 BUS-004



 Ahmed

Ça donne une **traçabilité complète**.

7. Alertes stock

Le système doit surveiller le stock minimum.

Exemple :

 ALERTES STOCK

 Plaquettes frein

Stock : 4

Minimum : 10

 Filtre carburant

Stock : 2

Minimum : 5

 Batterie

Stock : 6

Minimum : 7

8. Mouvements de stock

Chaque mouvement doit être conservé.

 HISTORIQUE — FIL-001

13/08/2026

 +20

Fournisseur ABC

12/08/2026

 -2

Intervention INT-125

BUS-004

05/08/2026

 -1

Intervention INT-118

BUS-002

01/08/2026

 +10

Fournisseur XYZ

Il ne faut jamais simplement modifier stock = 25 sans historique.

Le stock actuel doit être calculable à partir des mouvements.

9. Fournisseur

Comme nous avons déjà le module **Fournisseurs**, une pièce peut être liée à plusieurs fournisseurs.

Exemple :

 Filtre à huile FIL-001

Fournisseurs :

ABC Parts

Prix : ...

XYZ Auto

Prix : ...

SARL XXX

Prix : ...

On pourra plus tard utiliser ces informations pour comparer les fournisseurs.

10. Emplacement

Pour une vraie gestion de magasin, je recommande :

Entrepôt :
Magasin principal

Zone :
A

Rayon :
03

Étagère :
02

Emplacement :
A-03-02

Cela permet au magasinier de trouver physiquement la pièce.

11. Dashboard stock

 STOCK

TOTAL RÉFÉRENCES
428

 STOCK NORMAL
385

 STOCK FAIBLE
28

 RUPTURE
15

Et :

 Entrées ce mois : 125

 Sorties ce mois : 183

12. Inventaire

Je rajouterais une fonction **Inventaire**.

Elle permet de comparer :

Stock théorique

avec :

Stock réellement présent dans le magasin.

Exemple :



INVENTAIRE

Filtre à huile

Stock système : 25

Stock réel : 24

Écart : -1

L'écart doit être justifié :

Motif :

- Perte
- Casse
- Erreur de saisie
- Autre

13. Documents liés aux pièces

Pour une entrée :

- Bon de livraison
- Facture fournisseur
- Bon de réception

Pour une sortie :

- Bon de sortie
- Document interne




Structure complète



STOCK & PIÈCES



—  Stock



Et surtout, les relations :



★ Je recommande de construire cette étape en 3 niveaux

Phase 1 — Base

- Pièces
- Catégories
- Stock
- Emplacements

Phase 2 — Mouvements

- Entrées
- Sorties
- Historique
- Inventaire

Phase 3 — Intégration

- Maintenance
- Interventions
- Fournisseurs
- Alertes