[PS-1] <u>Como cliente, eu quero conseguir filtrar os produtos, a fim de agilizar minhas compras Criado: 12/nov/22 Atualizado(a): 17/nov/22</u>

Status: Em andamento
Projeto: Project SwagLabs

Componentes: Nenhum **Versões afetadas:** Nenhum **Versões corrigidas:** Nenhum

Tipo:HistóriaPrioridade:MediumRelator:Karina YamashitaResponsável:Não atribuído

Resolução: Não resolvido(s) Votos:
Categorias: Nenhum

Estimativa de trabalho restante:

Tempo gasto: Desconhecido **Estimativa** Desconhecido

original:

Rank: 0|hzzzzz: Sprint: quadro Sprint 1

Descrição

Cenário 1: Cliente seleciona o filtro 'name (A to Z)'

Desconhecido

Dado que estou na tela de produtos

E clico no botão filtros

Quando seleciono o filtro 'name (A to Z)'

Então os produtos são mostrados na tela em ordem alfabética crescente de acordo com seu nome cadastrado

Cenário 2: Cliente seleciona o filtro 'name (Z to A)'

Dado que estou na tela de produtos

E clico no botão filtros

Quando seleciono o filtro 'name (Z to A)'

Então os produtos são mostrados na tela em ordem alfabética decrescente de acordo com seu nome cadastrado

Cenário 3: Cliente seleciona o filtro 'price (low to high)'

Dado que estou na tela de produtos

E clico no botão filtros

Quando seleciono o filtro 'price (low to high)'

Então os produtos são mostrados na tela em ordem crescente de acordo com seu valor cadastrado

Cenário 4: Cliente seleciona o filtro 'price (high to low)'

Dado que estou na tela de produtos

E clico no botão filtros

Quando seleciono o filtro 'price (high to low)'

Então os produtos são mostrados na tela em ordem decrescente de acordo com seu valor cadastrado

Cenário 5: Cliente seleciona o filtro maior desconto

Dado que estou na tela de produtos,

E clico no botão filtros

Quando seleciono o filtro maior desconto,

Então os produtos são mostrados de acordo com o valor do desconto, do maior para o menor desconto.

Cenário 6: Cliente seleciona o filtro maior desconto e não há desconto nos produtos

Dado que estou na tela de produtos,

E clico no botão filtros

Quando seleciono o filtro maior desconto,

então é mostrado uma mensagem 'No momento não temos produtos com desconto' e os produtos são mostrados na ordenação default

Cenário 7: Não há produtos disponíveis

Dado que estou na tela de produtos

E não há produtos na loja

Quando seleciono qualquer filtro

Então será mostrada a mensagem ' No momento não há produtos disponíveis'

Gerado em Thu Nov 17 23:04:50 UTC 2022 por Karina Yamashita usando JIRA 1001.0.0-SNAPSHOT#100210-sha1:9b34d7cc56ccedf37042f403595483f2079121f4.