


Olá pessoas! Sejam bem vindas! Na aula 6 iremos configurar uma rota estática.


Para entender como ele funciona teremos uma base teórica, lembrando que esse é curso para despertar interesse e não se trata de um curso completo, bora lá!



Rota Default

Uma rota padrão (Default Route), também conhecida como “gateway de último recurso”, é a rota de rede utilizada por um roteador quando não há nenhuma outra rota conhecida existente para o endereço de destino de um pacote IP. Todos os pacotes para destinos desconhecidos pela tabela do roteador são enviados para o endereço de rota padrão. Esta rota geralmente direciona para outro roteador, que trata o pacote da mesma forma: Se a rota é conhecida, o pacote será direcionado para a rota conhecida. Se não, o pacote é direcionado para o “default route” desse roteador que geralmente direciona a outro roteador. E assim sucessivamente.

Fonte https://pt.wikipedia.org/wiki/Rota_padrão



Configurações realizadas na aula 6

```
AC2(config)#int f0/3
AC2(config-if)#switchport access vlan 200
AC2(config-if)#end
AC2#wr
```

Adicionar as portas F0/3 dos switches AC2 e AC3 nas respectivas VLANs

```
AC3(config)#int f0/3
AC3(config-if)#switchport access vlan 300
AC3(config-if)#end
AC3#wr
```

```
CORE1(config)#int vlan 200
CORE1(config-if)#ip helper-address 10.0.0.20
CORE1(config-if)#int vlan 300
CORE1(config-if)#ip helper-address 10.0.0.20
CORE1(config-if)#
```

Salvar a configuração

Configurar o DHCP relay para que os computadores nas VLANs 200 e 300 consigam pegar IP de forma dinâmica

```
Router(config)#hostname ISP-BATATA
ISP-BATATA(config)#interf g6/0
ISP-BATATA(config-if)#ip address 10.99.99.1 255.255.255.0
ISP-BATATA(config-if)#no shutdown
```

Configurar o IP na interface VLAN 500 que servirá de VLAN para conexão com os dispositivos do ISP

```
CORE1(config)#int vlan 500
CORE1(config-if)#ip address 10.99.99.10 255.255.255.0
CORE1(config-if)#no shutdown
CORE1(config-if)#exit
CORE1(config)#int g1/0/9
CORE1(config-if)#switchport mode access
CORE1(config-if)#switchport access vlan 500
CORE1(config-if)#exit
CORE1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.99.99.1
```

Adicionando a rota default, execute o comando IP ROUTE seguido de 0.0.0.0 que significa qualquer rede e depois outro 0.0.0.0 que significa qualquer máscara, por último temos o IP do próximo salto, ou seja, o IP para onde devemos enviar o tráfego.





Quem sou eu? (Gustavo Kalau uai...)

Pai do Arthur, apaixonado por infraestrutura de TI, formado em Sistemas de Informação pela PUC MG, especialista em gestão de Infraestrutura de TI utilizando Software Livre e especialista em Redes de Computadores também pela PUC MG, atua há mais de 10 anos com redes de computadores e possui as seguintes certificações: CCIE R&S #60243, CCNAv3 R&S, CCNP R&S, CCDA, ITILv3F, MTA NF, JNCIA, AWS Associate: SysOps, Architect e Developer, LPIC-1 e LinuxEssentials e morando em Belo Horizonte.

Idealizador do treinamento CCNA/CCNP RiscoZero

A ideia do treinamento é passar o conteúdo da forma mais didática e diferente possível, fugindo do método de ensino chato.

Além disso ao comprar o modo Risco Zero, o candidato tem uma segurança maior, pois se for reprovado, eu devolvo o dinheiro investido (descontado impostos e tarifas de operadora), o que dá ao aluno a chance de fazer a prova novamente, normalmente sem custo

Obrigado por acessar esse conteúdo e me ajude a espalhar conhecimento, compartilhe com seus amigos!

