QRC 0002

Mac 键盘快捷键

您可以按组合键来实现通常需要鼠标、触控板或其他输入设备才能完成的操作。

几 昆虫 制作

关于		1Finder	.2
煎切.	接贝、粘贴和其他常用	1启动	3
		1参考	
文稿	7_13167(10		.0

关于



要使用键盘快捷键,请按住一个或多个修饰键,同时按快捷键的最后一个键。例如,要使用快捷键 Command-C(拷贝),请按住 Command 键并按 C 键,然后同时松开这两个键。Mac 菜单和键盘通常使用某些按键的符号,其中包括以下修饰键:

H	command 键	→I	tab 键
^	control 键	del	delete 键
7	option / alt 键	esc	esc 键
Û	shift 键	mc	Mission Control
住	caps lock,大小写锁定开关	$\uparrow\downarrow\longleftrightarrow$	方向键
fn	功能键	_	介质推出键
П	空格键	υ	电源键
↵	return / enter 键		

如果您使用的是 Windows PC 专用键盘,请用 Alt 键代替 Option 键,用 Windows 标志键代替 Command 键。有些 Mac 键盘在顶行中设有特殊按键,快捷键中也会用到它们;这些按键上有 音量图标、显示屏亮度图标和其他功能图标。按下图标键可执行相应功能,将其与 Fn 键组合可用作 F1、F2、F3 或其他标准功能键。

要了解更多快捷键,请查看您所用应用的菜单。每个应用都有自己的快捷键,在一个应用中有 用的快捷键可能不能用于另一个应用。

剪切、拷贝、粘贴和其他常用

剪切 所选项并拷贝到剪贴板。	₩X
将所选项 拷贝 到剪贴板。这同样适用于 Finder 中的文件。	ЖC
将剪贴板的内容 粘贴 到当前文稿或应用中。这同样适用于 Finder 中	¥۷

的文件。	
撤销前一个命令。随后您可以按 Command-Shift-Z 来 重做 ,从而反向执行撤销命令。在某些应用中,您可以撤销和重做多个命令。	₩Z
全选 各项。	₩A
查找文稿中的项目或打开"查找"窗口。	¥F
再次查找 :查找之前所找到项目出现的下一个位置。要查找出现的上一个位置,请按 Command-Shift-G。	₩G
隐藏最前面的应用的窗口。要查看最前面的应用但隐藏所有其他应用,请按 Command-Option-H。	ЖH
将最前面的窗口 最小化 至 Dock。要最小化最前面的应用的所有窗口,请按 Command-Option-M。	ЖМ
新建 :打开一个新文稿或新窗口。	₩N
打开 所选项,或打开一个对话框以选择要打开的文件。	半0
打印当前文稿。	∺P
存储当前文稿。	₩S
关闭 最前面的窗口。要关闭应用的所有窗口,请按 Command- Option-W。	₩W
退出 应用。	₩Q
强制退出 :选择要强制退出的应用。或者,按住 Command-Shift- Option-Esc 3 秒钟来仅强制最前面的应用退出。	∖∑ <mark>esc</mark>
Spotlight: 显示或隐藏 Spotlight 搜索栏。要从 Finder 窗口执行 Spotlight 搜索,请按 Command-Option-空格键。如果您使用多 个输入源以便用不同的语言键入内容,这些快捷键会更改输入源而 非显示 Spotlight。	Жи
快速查看 :使用快速查看来预览所选项。	Ц
切换应用 :在打开的应用中切换到下一个最近使用的应用。	H→ı
切换窗口: 切换到最前端应用中下一个最近使用的窗口。	ĵ ∺ ~
屏幕快照 :拍摄整个屏幕的屏幕快照。 <u>了解更多屏幕快照快捷键</u> 。	☆∺3
偏好设置: 打开最前面的应用的偏好设置。	Ж,
附,其它屏幕快照键	
将屏幕图片拷贝到剪贴板	^介出3
将所选区域的图片存储为文件	☆ ₩ 4
将所选区域的图片拷贝到剪贴板	^ 介策4

睡眠、注销和关机

轻按以开机。开机后,轻按以唤醒或进入睡眠模式。	ტ
当 Mac 处于唤醒状态时,显示一个对话框,询问您是要睡眠、重新	按住 じ 1.5 秒
启动还是关机。如果您不想等待 1.5 秒钟,请按下 Control-电源按	或 ^ じ

钮或 Control-介质推出键 。*	或 ^ ≜
强制 Mac 关机	按住也5秒
强制 Mac 重新启动 *	^∺ዕ
将显示器置于睡眠状态。	^介 也 或^介♠
退出所有应用,然后重新启动 Mac。如果任何打开的文稿有未存储 的更改,系统将询问您要不要存储这些更改。*	^∺≜
退出所有应用,然后关闭 Mac。如果任何打开的文稿有未存储的更 改,系统将询问您要不要存储这些更改。*	心 ∺ンへ ≜ 光ンへ返
注销您的 macOS 用户帐户。系统将提示您确认。	介光Q
立即注销您的 macOS 用户帐户,且系统不提示您确认。 *不适用于带有 Multi-Touch Bar 的键盘。	ያደን û

文稿	
以粗体显示所选文本,或者打开或关闭粗体显示功能。	₩B
以斜体显示所选文本,或者打开或关闭斜体显示功能。	#I
对所选文本加下划线,或者打开或关闭加下划线功能。	₩U
显示或隐藏"字体"窗口。	ЖТ
从"打开"对话框或"存储"对话框中选择"桌面"文件夹。	₩D
显示或隐藏所选字词的定义。	^\D
显示"拼写和语法"窗口。	介出:
查找文稿中拼写错误的字词。	Ж;
删除插入点左边的字词。	∖ <mark>del</mark>
删除插入点左边的字符。也可以使用 Delete 键。	^H 或 <mark>del</mark>
删除插入点右边的字符。也可以使用 Fn-Delete。 在没有向前删除键的键盘上向前删除。	^D 或 fn <mark>del</mark>
删除插入点与行或段落末尾处之间的文本。	^K
在包含"删除"或"不存储"按钮的对话框中选择"删除"或"不存储"。	ื <mark>del</mark>
向上翻页: 向上滚动一页。	fn↑
向下翻页: 向下滚动一页。	fn↓
开头:滚动到文稿开头。	fn←
结尾: 滚动到文稿末尾。	fn→
将插入点移至文稿开头。	Ħ↑
将插入点移至文稿末尾。	∺↓
将插入点移至当前行的行首。	H←

2017年7月 发布

将插入点移至当前行的行尾。	∺→
将插入点移至上一字词的词首。	7←
将插入点移至下一字词的词尾。	$\not \subset \to$
选中插入点与文稿开头之间的文本。	ĵ # ↑
选中插入点与文稿末尾之间的文本。	¢∺↓
选中插入点与当前行行首之间的文本。	ĵ∺←
选中插入点与当前行行尾之间的文本。	ĵ∺→
将文本选择范围扩展到上一行相同水平位置的最近字符处。	û ↑
将文本选择范围扩展到下一行相同水平位置的最近字符处。	û↓
将文本选择范围向左扩展一个字符。	û←
将文本选择范围向右扩展一个字符。	ŷ→
将文本选择范围扩展到当前段落的段首,再按一次则扩展到下一段 落的段首。	\` û ↑
将文本选择范围扩展到当前段落的段尾,再按一次则扩展到下一段 落的段尾。	\\ ↑
将文本选择范围扩展到当前字词的词首,再按一次则扩展到后一字 词的词首。	∵⊕←
将文本选择范围扩展到当前字词的词尾,再按一次则扩展到后一字 词的词尾。	∵⊕→
移至行或段落的开头。	^A
移至行或段落的末尾。	^E
向前移动一个字符。	^F
向后移动一个字符。	^B
将光标或所选内容置于可见区域中央。	^L
上移一行。	^P
下移一行。	^N
在插入点后插入一行。	^0
将插入点后面的字符与插入点前面的字符交换。	^T
左对齐。	黑{
右对齐。	出}
居中对齐。	判
前往搜索栏。	∖Z#F
显示或隐藏应用中的工具栏。	T#T
拷贝样式:将所选项的格式设置拷贝到剪贴板。	7.#C
粘贴样式:将拷贝的样式应用到所选项。	ν⊯ν
粘贴并匹配样式:将周围内容的样式应用到粘贴在这个内容中的项	V¥ûΣ

目。	
显示或隐藏检查器窗口。	一に出て
页面设置:显示用于选择文稿设置的窗口。	ΰ∺P
显示"存储为"对话框或复制当前文稿。	☆黑S
缩小所选项。	ĵ∺-
放大所选项。	☆光+ 或 光=
打开"帮助"菜单。	☆光?

Finder	
Edition 1 II	
复制所选文件。	₩D
推出所选磁盘或宗卷。	₩E
在 Finder 窗口中开始 Spotlight 搜索。	ΉF
显示所选文件的"显示简介"窗口。	XI.
打开"电脑"窗口。	介黑C
打开"桌面"文件夹。	ΰ₩D
打开"我的所有文件"窗口。	ΰЖF
打开"前往文件夹"窗口。	ΰ⊯G
打开当前 macOS 用户帐户的个人文件夹。	ΰ∺H
打开 iCloud Drive。	☆第Ⅰ
打开"网络"窗口。	ΰ駡K
打开"下载"文件夹。	√₩L
打开"文稿"文件夹。	ΰ₩0
打开"AirDrop"窗口。	☆黑R
将所选的 Finder 项目添加到 Dock(OS X Mountain Lion 或更低版 本)	ĵ∺T
将所选的 Finder 项目添加到 Dock(OS X Mavericks 或更高版本)	^介置T
打开"实用工具"文件夹。	U無①
显示或隐藏 Dock。即使您未在 Finder 中,这个快捷键通常也有效。	ZHD
将所选项添加到边栏(OS X Mavericks 或更高版本)。	^#T
隐藏或显示 Finder 窗口中的路径栏。	Z∺P
隐藏或显示 Finder 窗口中的边栏。	\z#s
隐藏或显示 Finder 窗口中的状态栏。	^/
显示"显示"选项。	ΉJ

打开"连接服务器"窗口。	∺K
为所选项制作替身。	₩L
打开一个新的 Finder 窗口。	₩N
新建文件夹。	介狀N
新建智能文件夹。	ZЖΝ
显示所选替身的原始文件。	∺R
在当前 Finder 窗口中有单个标签页开着的状态下显示或隐藏标签页 栏。	ЖТ
显示或隐藏 Finder 标签页。	τΉτ
在当前 Finder 窗口中有单个标签页开着的状态下显示或隐藏工具 栏。	THT
移动:将剪贴板中的文件从原始位置移动到当前位置。	\#\
显示所选文件的快速查看幻灯片显示。	77#¥
使用"快速查看"预览所选文件。	₩Y
以图标方式显示 Finder 窗口中的项目。	#1
以列表方式显示 Finder 窗口中的项目。	
以分栏方式显示 Finder 窗口中的项目。	₩3
以 Cover Flow 方式显示 Finder 窗口中的项目。	₩4
前往上一文件夹。	 #[
前往下一文件夹。	#]
打开包含当前文件夹的文件夹。	¥↑
在新窗口中打开包含当前文件夹的文件夹。	∺^↑
打开所选项。	∺↓
显示桌面。即使您未在 Finder 中,这个快捷键也有效。	∺ <mark>mc</mark>
开启或关闭目标显示器模式。	出 调高亮度
当 Mac 连接到多个显示器时打开或关闭显示器镜像功能。	出 调低亮度
打开所选文件夹。这个快捷键仅在列表视图中有效。	→(为列表时)
关闭所选文件夹。这个快捷键仅在列表视图中有效。	←(为列表时)
在单独的窗口中打开文件夹,并关闭当前窗口。	て连按
在单独的标签页或窗口中打开文件夹。	洋连按
将所选项移到废纸篓。	ื <mark>del</mark>
清倒废纸篓。	☆光 <mark>del</mark>
清倒废纸篓而不显示确认对话框。	∵û牂 <mark>del</mark>
打开"显示器"偏好设置。这个快捷键可与任一亮度键搭配使用。	て 调高亮度
打开"Mission Control"偏好设置。	∕∠ <mark>mc</mark>

参考集 卡片 | http://refs.cn/cards 第 2 页,共 3 页

打开"声音"偏好设置。这个快捷键可与任一音量键搭配使用。	て调高音量
将拖移的项目移到其他宗卷或位置。拖移项目时指针会随之变化。	半拖移
拷贝拖移的项目。拖移项目时指针会随之变化。	て拖移
为拖移的项目制作替身。拖移项目时指针会随之变化。	て出拖移
打开所选文件夹内的所有文件夹。这个快捷键仅在列表视图中有 效。	
查看包含当前文件夹的文件夹。	半点按窗口标题

启动

启动过程中,按住一个或多个键盘按键可以使用一些 Mac 功能和工具。 若要使用这些组合键中的任何一个,请在按下电源按钮以开启 Mac 后或在 Mac 开始重新启动后, 立即按住相应按键。请一直按住,直至电脑出现对应的行为。 如果您的 Mac 使用了固件密码,则在启动完成前,您可能需要输入固件密码。 以安全模式启动。 Û 启动进入启动管理器, 您可以从中选取其他启动磁盘(若可用)。 \sim 从可用的 CD、DVD 或 USB 闪存驱动器启动(可将 Mac 对应的有效 操作系统装入这些介质)。或者,您也可以通过上述操作来使用启 动管理器。 从内建的 Apple Hardware Test 或 Apple Diagnostics 实用工具启 D 动,具体取决于您的 Mac 机型。或者,您也可以使用 Option-D 通 过互联网从该实用工具启动。 从兼容的 NetBoot 服务器(若可用)启动。要使用 NetBoot 服务器 Ν 上默认的引导映像,则请按住 Option-N。 ∵∺PR 重置 NVRAM 或 PRAM。 从内建的 macOS 恢复系统启动。或者,您也可以使用 Option-₩R Command-R 或 Shift-Option-Command-R 以通过互联网从 macOS 恢复功能启动。macOS 恢复功能可以安装不同版本的 macOS,具体取决于您在电脑启动时使用的组合键。 以单用户模式启动。 ₩S 以目标磁盘模式启动。 在 Mac 正常会从非 macOS 启动磁盘(例如 Windows 分区)启动 的情况下,让电脑从 macOS 启动磁盘启动。或者,您也可以通过 上述操作来使用启动管理器。 以详细模式启动。 ₩V 推出可移动介质,如光盘。 ▲、F12、鼠标键

这些组合键适用于基于 Intel 的 Mac 电脑。在 Mac 启动后,可以使用其他 Mac 键盘快捷键。

或触控板按钮





扩展阅读

- # macOS 支持 https://support.apple.com/zh-cn/macos
- # Mac 辅助功能快捷键 https://support.apple.com/zh-cn/HT204434

推荐图书

#ISBN: 9787121289477《以简驭繁——Mac OS 高效工作 100 招》 2016-07;

版权所有 © 2017 参考集 refs.cn。保留所有权利。 没有参考集的授权,你不得以任何形式发布或出售本文档。

意见反馈 / 赞助机会 cards@refs.cn

