

1. Установите iptables

```
sudo apt-get install iptables
```

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ssh test_server
Last login: Mon Dec 29 22:56:17 2025 from 95.104.168.140
[student@S-vm-232 ~]$ sudo apt-get install iptables
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Последняя версия iptables уже установлена.
0 будет обновлено, 0 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и 109 не будет обновлено.
[student@S-vm-232 ~]$ █
[kirill_altvm@AltVM ~]$ sudo apt-get install iptables
Чтение списков пакетов... Завершено
Построение дерева зависимостей... Завершено
Последняя версия iptables уже установлена.
0 будет обновлено, 0 новых установлено, 0 пакетов будет удалено и 0 не будет обновлено.
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ssh test_server
Last login: Tue Dec 30 06:34:22 2025 from 95.104.168.140
[student@S-vm-232 ~]$
```

2. Проверьте осталась ли возможность подключения по ssh к вашему серверу

да

```
[kirill_altvm@AltVM ~]$ ssh test_server
Last login: Tue Dec 30 06:33:21 2025 from 95.104.168.140
[student@S-vm-232 ~]$ █
```

3. Почему может пропасть такая возможность?

После установки или применения правил в `iptables` доступ по SSH может пропасть, если:

- Политика по умолчанию (default policy) для цепочки `INPUT` установлена в `DROP` или `REJECT`.
- Отсутствует явное разрешающее правило для SSH порта (обычно TCP/22).
- Активен другой фаервол (например, `firewalld` или `ufw`), который блокирует подключение

4. Откройте нужный порт на сервере чтобы восстановить подключение

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
```

5. Это будет udp или tcp порт?

SSH использует исключительно TCP-порт (обычно 22). UDP для SSH не применяется.

Сохраняем

6. Сохраняются ли записанные вами правила после перезагрузки?

Нет, так как правила `iptables` хранятся в оперативной памяти и сбрасываются после перезагрузки сервера.

7. Как их сохранить?

```
sudo iptables-save | sudo tee /etc/sysconfig/iptables # сохраняем в файл конфигурации
```