atualizar_correntes_GLOBAL.bat

Baixa as correntes mais recentes do Copernicus e atualiza o mapa.
Script do Windows (.bat)

Visão geral

Roda o *fetch_ocean.py* com a fonte Copernicus Marine para gerar um novo *ocean-data.js* com as correntes globais do dia mais recente. Requer ter feito login gratuito no Copernicus uma vez.

Blocos de código explicados

Bloco 1 — Baixa os dados

atualizar_correntes_GLOBAL.bat · Script do Windows (.bat)

```
where python >nul 2>nul && (set "PY=python") || (set "PY=py")

%PY% fetch_ocean.py --source copernicus %*
set "ERR=%ERRORLEVEL%"
if not "%ERR%"=="0" goto :fim
```

O que este bloco faz

- Escolhe o Python e executa **fetch_ocean.py --source copernicus**, que baixa o dia mais recente e gera o *ocean-data.js*.
- Guarda o código de saída em **ERR**. Se for diferente de 0 (houve erro), pula para o final sem mexer em mais nada.

Bloco 2 — Prefere os dados globais aos regionais

atualizar_correntes_GLOBAL.bat · Script do Windows (.bat)

```
rem deixa o mapa usar o arquivo global (guarda o regional, se houver)
if exist dados-marinhos.js if not exist dados-marinhos_regional.js ren dados-marinhos.js dados-marinhos_regional.js
if exist dados-marinhos.js if exist dados-marinhos_regional.js del dados-marinhos.js
```

O que este bloco faz

O mapa dá prioridade ao *dados-marinhos.js* (dados regionais) quando ele existe. Para o mapa usar os dados globais recém-baixados, o script **renomeia** o arquivo regional para *dados-marinhos_regional.js* (guardando uma cópia) — ou o apaga, se a cópia já existir. O *usar_dados_REGIONAL.bat* desfaz isso.

Bloco 3 — Mensagens finais

atualizar_correntes_GLOBAL.bat · Script do Windows (.bat)

```
echo  Pronto^!  Abra/recarregue o index.html no navegador (Ctrl+F5).

:fim
echo.
if not "%ERR%"=="0" echo  Deu erro (codigo %ERR%). Veja as mensagens acima.
echo.
pause
```

O que este bloco faz

- Em caso de sucesso, lembra de recarregar a página com **Ctrl+F5** (para o navegador não usar o arquivo antigo em cache).
- **:fim** é o rótulo para onde o script pula em caso de erro; mostra o código do erro e espera uma tecla.

Depois de atualizar

- Rode também **python gerar_cardumes.py** para atualizar a previsão de cardumes com as correntes novas.