


SmolCalc v1.0.0

Uživatelský Manuál

Tým ITA5 + Sebi



Obrázek 1: SmolCalc kalkulačka

Obsah

1	Systémové požadavky	3
2	Instalace	3
2.1	Odinstalace	8
2.2	Manuální instalace	8
2.3	Manuální odinstalace	8
3	SmolCalc kalkulčka	9
3.1	Výpis tlačítek	9
3.2	Zadávání výrazů	10
3.3	Záporné čísla	10
3.4	Řetězení operací	10

1 Systémové požadavky


Požadavek	Verze/Hodnota	Poznámka
Operační systém	Windows 10/11	Pouze architektura x64
Diskové uložení	1228KB	Pouze SmolCalc
Prostředí .NET	.NET Desktop Runtime 8.0	Příbaleno v instalačních souborech

Tabulka 1: Systémové požadavky

2 Instalace


Pro jednoduchou instalaci SmolCalc na Vaše zařízení jsou přibaleny instalační soubory.

Nejprve získáte distribuční archiv s instalačními soubory (končí s .zip). Před spuštěním instalačních souborů je třeba archiv rozbalit. Ve většině systémů Windows je možno soubor rozbalit příkazem „Extrahovat vše“ v kontextové nabídce po kliknutí pravého tlačítka myši na archiv (obrázek 2). Pokud taková nebo podobná nabídka neexistuje, je potřeba nainstalovat pomocný program pro práci s archivy (například 7zip či WinRAR).




Obrázek 2: Extrahování archivu 1

Při extrahování archivu je možné změnit cílovou složku, do které se soubory archivu extrahují (Obrázek 3). Ze základu je tato složka ve stejném adresáři jako zdrojový archiv.




Obrázek 3: Extrahování archivu 2

Instalační soubory „SmolCalcInstaller.msi“ (instalátor pro SmolCalc kalkulačku) a „StddevInstaller.msi“ (instalátor pro kalkulačku směrodatné odchylky) je možné spustit dvojklikem na jejich název (obrázek číslo 4).




Obrázek 4: Spuštění instalátoru


Po spuštění instalačního souboru se objeví okno průvodce instalací (Obrázek 5). Zde je možno změnit cílové umístění instalace a jestli SmolCalc instalovat pro všechny uživatele na tomto počítači (Obrázek 6). V posledním kroku je třeba instalaci potvrdit. Prosím vyčkejte, než se instalace dokončí, a poté je možno instalátor ukončit a zavřít (Obrázek 7 a 8).




Obrázek 5: Instalátor 1



Obrázek 6: Instalátor 2



Obrázek 7: Instalátor 3



Obrázek 8: Instalátor 4

2.1 Odinstalace

SmolCalc je možno odinstalovat několika způsoby:

1. zástupce „Uninstall SmolCalc“,
2. pomocí instalátoru – Při opětovném spuštění instalátoru je možno SmolCalc opravit nebo odinstalovat,
3. spuštěním skriptu „uninstall.bat“ umístěný v instalační složce SmolCalc,
4. „přidat nebo odstranit programy“ v nastavení (Windows 11).

2.2 Manuální instalace

Následující návod popisuje kroky prováděné instalačními soubory SmolCalc, které je možné manuálně provést a nainstalovat SmolCalc ručně.

1. Na zvolené cestě je vytvořena složka pro SmolCalc (ze základu v „%ProgramFiles%\SmolCalc“),
2. do složky SmolCalc se přkopírují soubory aplikace,
3. je vytvořen se zástupce programu „SmolCalc.exe“, přiřadí se ikona „SmolCalc.ico“ a umístí se na plochu,
4. je vytvořen se zástupce programu i do složky Start Menu („%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs“),
5. pokud již počítač nemá .NET Desktop Runtime 8.0 nainstaluje jej.

2.3 Manuální odinstalace


Pro manuální odinstalaci SmolCalc zpětně aplikujte kroky ze sekce 2.2 (přičemž dělejte opak např.: místo vytvoření zástupe, zástupce odstraňte). Není ale doporučeno odinstalovat .NET Desktop Runtime, mohou na něm záviset jiné aplikace.

3 SmolCalc kalkulčka

3.1 Výpis tlačítek

Text tlačítka	Popis	N-árnost	Klávesová zkratka	Poznámka
0 až 9	Hodnota	0	0 až 9	
.	Desetinná čárka	x	. (tečka)	
Clr	Clear, smaže vše	x	c	
Del	Delete, smaže poslední znak	x	Backspace	
+	Suma	2	+	
−	Rozdíl	2 / (1)	-	
/	Podíl	2	/	
*	Součin	2	*	
=	Vyhodnocení	x	=	
!	Faktoriál	1	!	Limit $n \in \mathbb{N} \wedge n \in \langle 1; 20 \rangle$
x^n	N-tá mocnina	2	^	Limit $n \in \mathbb{N}$
$\sqrt[n]{}$	N-tá odmocnina	2	r	Limit $n \in \mathbb{N}$
$\ln$	Přirozený logaritmus	1	l	Limit $x \in \mathbb{R}^+$

Tabulka 2: Tlačítka kalkulačky SmolCalc



Obrázek 9: Základní ovládání SmolCalc

3.2 Zadávání výrazů

SmolCalc umí počítat po jednotlivých operacích. Způsob zadávání čísel a vyhodnocení funkcí pomocí nich závisí na N-árnosti funkce (kolik operandů funkce má, viz. tabulka 2). Postupy podle N-árnosti:

- N-árnost 2 (binární, např.: součet):
 1. zadejte první číslo (např.: 5),
 2. zvolte funkci (např.: +),
 3. zadejte druhé číslo (např.: 7),
 4. vyhodnoťte výraz pomocí =.
- N-árnost 1 (unární, např.: faktoriál):
 1. zadejte první číslo (např.: 3),
 2. zvolte funkci (např.: !),
 3. výraz se vyhodnotí automaticky.

3.3 Záporné čísla

Záporná čísla se zadávají pomocí funkce „-“. Chování této funkce je však proměnlivé a při zadávání záporných čísel je třeba nejprve zadat „-“ a až poté číslice. Pokud bude „-“ zadáno až po alespoň prvním znaku čísla, je tím chápáno jako operace odčítání (binární funkce).

3.4 Řetězení operací

SmolCalc umí rychle opakovat operace pomocí „řetězení“. Místo vyhodnocení výrazu je možné pokračovat ve výpočtu zvolením jiné operace. Při řetězení se samotný výraz vyhodnotí a dosadí za první operand. Pokud je funkce binární za druhý operand se dosadí hodnota z minulé operace.