

	Fonctionnalité	Action	Résultat attendu	Résultat observé
1	Une page d'accueil montrant (de manière dynamique) tous les articles disponibles à la vente.	Ouvrir la page d'accueil du site web dans un navigateur.	Affichage de l'ensemble des produits avec l'image, le nom et le début de la description pour chacun d'eux.	OK
2	Redirection vers la page du produit.	Cliquer sur un produit. Répéter pour plusieurs produits différents.	Redirection vers la page produit correspondante.	OK
3	Une page "produit" qui affiche (de manière dynamique) les détails du produit sur lequel l'utilisateur a cliqué depuis la page d'accueil.	Ouvrir la page "produit" depuis la page d'accueil en cliquant sur n'importe quel produit.	Affichage des détails du produit sur lequel l'utilisateur a cliqué depuis la page d'accueil. Présence d'un menu déroulant permettant à l'utilisateur de choisir une couleur, ainsi qu'un input pour saisir la quantité.	OK
4	Depuis la page "produit", l'utilisateur peut ajouter le produit à son panier.	Après avoir sélectionné une couleur et un nombre d'articles entre 1 et 100, cliquer sur le bouton "Ajouter au panier".	Vérifier le local storage (F12). Le panier s'enregistre avec la clé "cartStorage". Chaque produit ajouté au panier est enregistré avec son id, sa quantité et sa couleur (id: "", quantity: "", color: "").	OK
5	Une page "panier" qui contient en première partie : Un résumé des produits dans le panier, le prix total et la possibilité de modifier la quantité d'un produit sélectionné ou bien de supprimer celui-ci.	Ajouter des produits dans le panier. (Page produit => Ajouter au panier). Ouvrir ensuite la page "panier".	Affichage, en première partie de la page, d'un résumé des produits dans le panier et le prix total. Chaque produit possède un input permettant de modifier la quantité et un bouton "Supprimer".	OK
6	Une page "panier" qui contient en deuxième partie : Un formulaire permettant de passer une commande	Se rendre sur la page "panier". Vérifier la présence d'un formulaire de commande en bas de page.	Affichage d'un formulaire avec les inputs suivants : Prénom, Nom, Adresse, Ville, Email. Un bouton "Commander !" est présent sous le formulaire.	OK
7	Si un produit est ajouté dans le panier à plusieurs reprises, avec la même couleur, celui-ci ne doit apparaître qu'une seule fois, mais avec le nombre d'articles ajusté.	Ajouter un produit identique avec la même couleur plusieurs fois (page produit). Se rendre sur la page panier	Sur la page "panier", vérifier que le produit qui a été ajouté plusieurs fois (même id et même couleur) n'apparaît qu'une seule fois mais avec le nombre d'articles ajusté.	OK
8	Si un produit est ajouté dans le panier à plusieurs reprises, mais avec des couleurs différentes, il doit apparaître en deux lignes distinctes avec la couleur et la quantité correspondantes indiquées à chaque fois.	Ajouter un produit identique mais avec une couleur différente (page produit). Se rendre sur la page panier	Sur la page "panier", vérifier que les produits qui ont été ajoutés avec une couleur différente (même id, couleur différente) apparaissent sur des lignes différentes.	OK
9	Sur la page "panier", la quantité affichée change lorsqu'on la change dans l'input correspondant. Le prix total est recalculé. La quantité change également dans le local Storage.	Modifier la quantité dans l'input d'un produit.	1 - La quantité affichée est modifiée. 2 - Le prix total est recalculé. 3 - Vérifier le local Storage (F12). La quantité du produit est également modifiée dans "cartStorage".	OK
10	Sur la page "panier", le bouton "Supprimer" permet d'effacer l'article du panier. Le prix total est recalculé. Le produit est également supprimé dans le local Storage.	Supprimer un article en cliquant sur "Supprimer".	1 - L'article disparaît de la page. 2 - Le prix total est recalculé. 3 - Vérifier le local Storage (F12). L'article correspondant est supprimé dans "cartStorage".	OK
11	Sur la page "panier", cliquer sur le bouton "Commander !" après avoir renseigné correctement le formulaire dirige l'utilisateur vers la page "confirmation".	Le panier contient au moins un produit. Entrer correctement les informations demandées dans le formulaire. Cliquer sur le bouton "Commander !".	1 - Redirection vers la page "confirmation". Affichage d'un message indiquant le numéro de la commande. 2 - Vérifier le local Storage (F12). Le panier "cartStorage" est supprimé.	OK
12	Sur la page "panier", cliquer sur le bouton "Commander !" après avoir renseigné incorrectement le formulaire affiche un message d'erreur.	Le panier contient au moins un produit. Entrer correctement les informations demandées dans le formulaire, sauf pour le prénom (par exemple des chiffres). Cliquer sur le bouton "Commander !". Recommencer pour le nom, l'adresse, la ville et l'email (par exemple pas d'@).	Un message d'erreur avertit l'utilisateur que le champ renseigné n'est pas valide. Un message différent pour chaque erreur détectée.	OK