8 IP adresy IPv4

Účel a funkce IP adres

- IP adresa (Internetová protokolová adresa) = číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti
- IP adresa může být zapsána v desítkové soustavě nebo ve dvojkové soustavě
- každý počítač má svoje jedinečné číslo a slouží jako identifikátor mezi ostatními počítači a veškerými zařízeními na internetu
- toto číslo je automaticky generováno počítačem a musí být pro přehlednost jednoznačné
- v současnosti se nejvíce používá generování podle protokolu IPv4 a to v podobě například: 192.168.1.1, toto protokolové číslo je zapsané ve 32-bitovém čísle [4 decimální čísla (oktety = 4 osmice bitů) -> 0 255], což znamená, že máme přibližně 4 miliardy možností, ale protože spousta adres je zabrána pro jiné účely, není jich doopravdy tolik
- jelikož IP adres verze 4 je pouze omezené množství, nové počítače mají IP adresu verze 6, která nabízí více variant, je zapsaná ve 128-bitovém čísle a má tedy 4x více kombinací než 32-bitové číslo
- IP adresa se dělí na 3 hlavní části: 1) číslo sítě 2) číslo podsítě 3) číslo síťového rozhraní
- tyto hlavní části umožňují co nejpřesnější lokalizaci počítače v síti kdekoliv na světě,
 můžeme si to představit jako poštovní adresu, akorát pro počítače
- podle tohoto čísla lze určit na které síti se uživatel s počítačem nachází a potom už ho můžeme snadno vystopovat
- jelikož jsou tyto čísla pro obyčejné uživatele příliš složitá, existuje systém DNS
 (Domain Name System = systém jmenování domén), který umožňuje používat jména počítačů, která jsou dobře zapamatovatelná a automaticky je potom převede na číselnou IP adresu pro identifikaci

Třídy adres

Tří da	Začátek (bin)	1. bajt	Standardní maska	Bitů sítě	Bitů PC	Sítí	Stanic v každé síti
Α	0	0–127	255.0.0.0	8	24	126	16 777 216
В	10	128- 191	255.255.0.0	16	16	16384	65536
С	110	192- 223	255.255.255.0	24	8	2 097 152	256
D	1110	224- 239			multica	st	
E	1111	240- 255	vyhrazeno jako rezerva (výzkumné a experimentální účely)				

třída	první byte	minimální adresa	maximální adresa
Α	0 – až 127	0.0.0.0	127.255.255.255
В	128 až 191	128.0.0.0	191.255.255.255
С	192 až 233	192.0.0.0	233.255.255.255
D	224 až 239	224.0.0.	239.255.255.255
E	240 až 255	240.0.0.0 <- (zkrácená podoba) ->	255.255.255

původně sloužila v IPv4 k určení podsítě první osmice bitů (první číslo v zápisu IP adresy), když se to ukázalo jako nedostatečné, byly zavedeny tzv. třídy IP adres (A, B, C, D a E), kde bylo rozdělení na podsítě určeno tzv. maskou sítě a ta byla určena prvními několika bity samotné IP adresy, tento způsob se však po čase ukázal také jako nedostatečný, protože poskytoval relativně hodně velkých podsítí (třída A) a málo malých podsítí (třída C)

Třída A

- rozsah 0 127
- první 1 bit je adresa sítě, další 3 jsou adresy PC

Třída B

- rozsah 128 191
- první 2 bity jsou adresa sítě, další 2 bity jsou adresy PC

Třída C

- rozsah 192 233
- první 3 bity jsou adresa sítě, další 1 bit je adresa PC

Třída D

- slouží pro skupinovou adresaci (multicast)

Třída E

slouží pro experimentální účely

Rezervované IP adresy

- nelze využívat všechny IP adresy, protože nějaké mají speciální určení
- nejnižší adresa v síti (s nulovou adresou stanice) slouží v IPv4 jako označení celé podsítě
- nejvyšší adresa v síti (adresa stanice obsahuje samé binární jedničky) slouží jako adresa pro všesměrové vysílání (broadcast), takové adresy tedy nelze použít pro normální účely
- adresy 127.x.x.x (tzv. localhost, nejčastěji se používá adresa 127.0.0.1) jsou rezervovány pro tzv. loopback, logickou smyčku umožňující posílat pakety sám sobě

třída	rozsah	minimální adresa	maximální adresa	maska rozsahu [10]	maska rozsahu [prefix]
Α	10	10.0.0.0	10.255.255.255	255.0.0.0	/8
В	172.16 až 32	172.16.0.0	172.31.255.255	255.240.0.0	/12
С	192.168	192.168.0.0	192.168.255.255	255.255.0.0	/16
D	nic	-	-	-	-
Е	nic	_	_	_	_

- toto jsou rozsahy IP adres pro použití v domácí, firemní či podnikové síti jakéhokoliv typu, tyto rozsahy se na Internetu nikdy nemohou objevit
- vyhrazené adresy z třídy A jsou pro velké a rozlehlé sítě, adresy ze sítě B jsou pro menší, ale i tak rozlehlé sítě, adresy ze sítě C jsou pro domácí využití

Veřejné a soukromé IP adresy

Veřejné

- veřejná IP adresa je viditelná v síti Internet
- je-li IP adresa PC viditelná, je možno se k takovémuto PC odkudkoli z internetu připojit a komunikace s ním je velmi rychlá, a tudíž pohodlná
- k nevýhodám veřejné IP adresy patří menší anonymita, se kterou je spojeno riziko útoků na počítač dané adresy, je proto nezbytné, aby takového PC bylo zabezpečeno antivirovou ochranou a firewallem

Neveřejné

- neveřejná IP adresa je z hlediska bezpečnosti vhodnější, neboť je takovýto počítač v internetu neviditelný
- ve většině případů je takovéto PC skryto za proxyserverem, který přiděluje adresu pouze vnitřní sítě, je tedy možno sdílet data pouze v intranetu neboli interní síti
- naprostá většina poskytovatelů internetového připojení svým klientům poskytuje právě tento typ adresy

Subnetting

- proces rozdělení IP sítí do menších podsítí nazývaných "podsítě"
- používá se zejména v oddělených oblastech, ve kterých je potřeba lépe využít přidělený adresní prostor
- typicky toto řešení využívají firmy, které mají několik menších oddělených sítí s relativně malým počtem uzlů v každé síti, tato firma pak místo více adres třídy C (pro každou lokální síť jedna) vystačí s jedinou adresou třídy C, kde prvních několik bitů z lokální části adresy použije pro adresaci podsítě

a duaga gită	advaca madaită	a duaga surdu.
adresa sítě	adresa podsítě	adresa uzlu

př. adresu 192.44.118.192 třídy C firma použije pro vytvoření 4 lokálních foremních podsítí takto:

Původní IP adresa:

síťová část adresy	lokální část adresy
--------------------	---------------------

Pro adresaci podsítí budou použity první 2 bity lokální části adresy, mohou vzniknout 4 podsítě s různými adresami:

adresa sítě	00	adresa uzlu
adresa sítě	01	adresa uzlu
adresa sítě	10	adresa uzlu
adresa sítě	11	adresa uzlu

- rozdělení jedné síťové adresy na několik adres se děje posunutím hranice mezi oběma logickými složkami adresy směrem k nižším bitům (doprava)
- posunutí je definováno maskou sítě (podsítě)
- důležitý je fakt, že toto rozdělení na několik podsítí je záležitost lokální, nikoli globální, navenek se tedy všechny adresy podsítí jeví stále jako jediná síťová adresa
- z tohoto důvodu je nutné, aby sítě, které subnetting využívají měly jediný společný vstupní bod

Supernetting

- princip supernettingu je opačný než u subnettingu
- původně samostatné síťové adresy spojuje do jedné společné adresy
- pro použití supernettingu nejsou vhodné libovolné adresy, musí jít o adresy "sousední", to jsou adresy, které se shodují v určitém počtu vyšších bitů své síťové části a vyčerpávají všechny bitové kombinace v příslušném počtu nižších bitů své síťové části
- supernetting se používá pro zjednodušení směrovacích tabulek
- informace o "splynutí" více adres v jednu musí mít na rozdíl od subnettingu globální charakter, aby ji pro směrování bylo možné použít

VLSM (Variable Length Subnet Masking)

- aby nedocházelo k blokování IP adres u menších sítí, byl zaveden koncept IP adresace s možností měnit délku HOST ID (nebo SUBNET ID) podle velikosti uvažované IP subsítě
- aby mohl VLSM systém správně fungovat, bylo nutné upravit směrovací protokoly v
 IP sítích tak, aby si směrovače vyměňovaly mezi sebou nejen IP adresy sítí, ale i jejich přidružené síťové masky
- výsledkem použití VLSM systému je to, že menším subsítím je přiřazena delší IP maska a tím i kratší pole HOST ID, tak aby co nejlépe korespondovalo s požadavky dané sítě
- VLSM adresace tedy významně přispívá k efektivnějšímu využití přiděleného adresového prostoru s minimální blokací IP adres
- na druhou stranu VLSM je náročnější na pochopení a v některých případech může komplikovat správu sítě
- VLSM má smysl používat jen v těch případech, kdy je třeba efektivně využít IP adresový prostor, typicky toto hlavně platí pro veřejné IP adresy, které musíme šetřit

Visualizing Subnets Using The Box Method The box method is a simple way to visualize the breakdown of subnets and addresses into smaller sizes. By shading or coloring in the boxes you can easily break up your subnets without overlapping your addresses. You adjust each subnet to the correct size needed.

Start with a square. The whole square is a single subnet comprised of 256 addresses.	0		
/24 255.255.255.0 256 Hosts 1 Subnet			255
Split the box in half and you get two subnets with 128 addresses.	0	128	
/25 255.255.255.128 128 Hosts 2 Subnets	127		255
Divide the box into quarters and you get four subnets with 64 addresses.	0	128	
/26	63	192	191
255.255.255.192 64 Hosts 4 Subnets	127		255

Split each individual square and you get eight subnets with 32 addresses.	0	32	128	160
/27	31 64	96	159	191
255.255.255.224 32 Hosts 8 Subnets	95	127	7 223	255
Split the boxes in half again and you get sixteen subnets with sixteen addresses.	0 15	32 48	128 7 143	160 175
/28 255.255.255.240	31 64	96	159	191 224
16 Hosts 16 Subnets	79 80 95	112	207 208 223	239 240 255
The next split gives you thirty two subnets with eight addresses.	6 B	32 80	120 136	160 160
· ·	7 15	39 43 48 56	135 143 144 152	167 175 176 164
/29 255.255.255.248	7 15 16 24 23 31 64 72 71 79	39 41 48 56 55 63 56 504	135 143 344 852 1 151 150 192 200	967 175 176 164 183 191 234 232
	7 15 16 24 23 31 64 72 71 79 90 86	56 60 56 704 110 721	1 135 143 144 152 1 151 159 192 200 1 159 207 239 216	857 175 176 184 183 191 224 232 321 259 340 348 347 255
255.255.255.248 8 Hosts	7 15 24 23 31 54 72 71 79 50 8 3 11 4 72 7 15 16 24 27 10 19 27 10 19 27 10 19 27	30 41 48 56 55 60 50 504 500 111 112 520 119 121 32 40 35 44 36 44 46 56	135 431 154 152 151 154 152 154 154 152 154	957 175 184 183 191 183 191 224 252 521 256 340 348 347 255 160 968 962 171 164 172 967 176 348 170 188
255.255.255.248 8 Hosts 32 Subnets The last split gives sixty four subnets	7 15 16 24 23 31 24 72 71 79 20 66 67 95 68 24 79 27 30 28 23 31 64 72 70 75 66 74 79 27 20 28 67 75 68 76 71 79 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	39 41 48 56 55 60 50 504 500 111 112 520 119 723 52 60 44 50 44 50 64 50 75 50	155 140 152 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150	957 175 176 554 183 197 224 33 321 236 340 340 347 255 186 177 187 179 183 180 186 207 237 224 235 227 234 236 236 246 240 255 240 255

ZDROJE:

https://docplayer.cz/26775120-Adresace-ipv4-vlsm-cidr-priklady-a-principy.html

https://wiki.knihovna.cz/index.php/IP adresa#Protokol IPv4

http://dousa.blogujem.eu/2014/04/zakladni-zarikadla-v-ipv4-siti-ip-adresy/

https://www.earchiv.cz/anovinky/ai1646.php3

https://www.anetliberec.cz/clanky/detail-verejna-vs-neverejna-ip-adresa-54/

https://cs.wikipedia.org/wiki/IP adresa

https://moodle.sspbrno.cz/pluginfile.php/6391/mod_resource/content/1/ip_adresy1.pdf