DOKUMEN PANDUAN RESMI

Panduan Admin Pengaturan Website Desa

Petunjuk lengkap dan bergambar untuk mengelola seluruh konten website desa melalui Panel Admin — dari login hingga menyimpan setiap perubahan.

Versi Dokumen
1.0 · 20 Agustus 2026

Alamat Panel
http://localhost:3000/admin

Pengguna Sasaran
Administrator / Operator Desa

Format
Manual book · A4

TENTANG DOKUMEN

Tujuan & Cara Membaca

Dokumen ini khusus membahas **pengaturan website** melalui Panel Admin. Setiap menu dijelaskan dengan tangkapan layar dan penanda 1 panah merah agar mudah diikuti oleh operator desa, termasuk yang mengisi website dari awal (kosong).

Yang dibahas

- Login dan navigasi Panel Admin.
- Pengaturan Umum, Hero, Berita.
- Layanan, Perangkat, APBDes, Statistik.
- Profil, PPID, Produk Hukum, Galeri.

Prinsip penting

- Semua konten dapat dikustomisasi.
- Daftar bisa **ditambah** & **dihapus**.
- Selalu klik **Simpan** di tiap menu.
- Periksa hasil di website publik.

Konvensi Penanda

Penanda	Arti
Bingkai / panah merah	Tombol atau kolom penting yang perlu diperhatikan pada langkah tersebut.
1 nomor merah	Urutan tindakan sesuai penjelasan di bawah gambar.
Teks hijau `seperti ini`	Nama menu, alamat halaman (route), atau kata kunci sistem.
Kotak kuning	Catatan penting sebelum menyimpan data.

Keamanan. Akun `admin / admin123` hanya untuk pengembangan. Sebelum website dipublikasikan, ganti kata sandi dan `AUTH_SECRET`, gunakan HTTPS, dan jangan bagikan akun kepada pihak tak berwenang.

DAFTAR ISI

Isi Panduan

1. Tujuan & cara membaca 2
2. Daftar isi 3
3. Login admin 4
4. Dasbor & navigasi 5
5. Pengaturan Umum 6
6. Tautan & tombol tambah 7
7. Hero beranda 8
8. Berita 9
9. Layanan 10
10. APBDes (Rupiah) 11
11. Statistik & peta 12
12. Profil desa 13
13. PPID 14
14. Produk Hukum 15
15. Galeri 16
16. Tambah/hapus & unggah 17
17. Keluar & keamanan 18
18. Pemecahan masalah 19


Alur Kerja yang Disarankan

1. Masuk ke Panel Admin melalui halaman login.
2. Lengkapi **Pengaturan Umum** lebih dulu (nama desa, kontak, tautan).
3. Isi konten per menu: Hero, Berita, Layanan, Perangkat, dan seterusnya.
4. Klik tombol **Simpan** pada setiap menu setelah selesai.
5. Buka **Lihat Website** untuk memastikan tampilan sudah benar.
6. Keluar (logout) setelah selesai, terutama di komputer bersama.

LANGKAH 1

Login ke Panel Admin

Buka alamat `http://localhost:3000/admin/login` pada peramban, lalu ikuti urutan berikut sesuai penanda pada gambar.



Gambar 1. Halaman login dengan urutan pengisian.


1. Isi **Username** dengan `admin`.
2. Isi **Kata Sandi** dengan `admin123`.
3. Klik tombol **Masuk**. Bila benar, halaman berpindah ke Dasbor.

> **Jika login gagal:** periksa huruf besar/kecil, pastikan tidak ada spasi tambahan, dan tunggu beberapa menit apabila terlalu banyak percobaan gagal (sistem membatasi percobaan demi keamanan).

LANGKAH 2

Dasbor & Navigasi

Dasbor adalah pusat pengelolaan. Menu di sisi kiri membuka setiap pengaturan; tombol di kanan atas untuk membuka situs atau keluar.



Gambar 2. Dasbor: menu pengaturan, tombol Lihat Website, dan Keluar.

Menu samping

Berisi seluruh pengaturan: Berita, Hero, Layanan, Perangkat, APBDes, Statistik, Profil, PPID, Produk Hukum, Galeri, dan Pengaturan Umum.

Bagian atas


Lihat Website membuka halaman publik di tab baru untuk memeriksa hasil. **Keluar** mengakhiri sesi admin dengan aman.

> **Urutan awal:** mulai dari **Pengaturan Umum**. Nama desa yang diisi di sana otomatis dipakai pada judul Hero, Navbar, Footer, dan metadata seluruh halaman.

MENU PENGATURAN

Pengaturan Umum

Menu **Pengaturan Umum** (`/admin/pengaturan`) mengendalikan identitas dan informasi dasar yang tampil di seluruh website.



Gambar 3. Identitas desa pada Pengaturan Umum.

Identitas & kontak

- Nama Desa, Nama Resmi, Tagline
- Wilayah, Slogan, URL Situs
- Email, telepon, dan alamat

Informasi lain


- Media sosial (Facebook, Instagram, YouTube)
- Jam pelayanan & istirahat
- Teks Tentang Kami & fakta singkat

Hati-hati: perubahan Nama Desa, URL, alamat, dan kontak memengaruhi banyak halaman sekaligus (metadata, sitemap, footer, kanal pengaduan). Pastikan penulisan sudah benar sebelum menyimpan.

MENU PENGATURAN

Tautan Layanan & Tombol Tambah

Pada bagian **Tautan Layanan Eksternal**, Anda dapat menambah tautan baru (SKM, SPAK, dll.) tanpa batas dan menghapusnya kembali.



Gambar 4. Tautan pengaduan, tombol Tambah Tautan, dan Hapus.


1. Isi **Tautan Pengaduan** untuk tombol “Aduan Masyarakat”.
2. Klik **Tambah Tautan** untuk menambah baris Nama + URL baru.
3. Klik **Hapus** pada baris untuk menghilangkannya.
4. Gunakan URL lengkap diawali `https://`. Baris dengan URL kosong diabaikan.
5. Gulir ke bawah lalu klik **Simpan Pengaturan** hingga muncul pesan berhasil.

> **Tampil di mana?** Tautan layanan muncul pada bar atas Navbar dan tombol pada bagian Hero beranda.


MENU KONTEN

Hero Beranda

Hero adalah area besar paling atas beranda. Menu `/admin/hero` mengatur teks sambutan dan gambar carousel.



Gambar 5. Teks Hero: label, subjudul, dan deskripsi.



Gambar 6. Slide gambar: unggah foto dan teks alternatif.

Teks Hero

Isi label kecil, subjudul, dan deskripsi. **Judul besar mengikuti Nama Desa** dari Pengaturan Umum.

Slide gambar


Maksimal 6 slide. Unggah foto atau isi path gambar, lalu isi teks alternatif. Baris tanpa gambar diabaikan.

> Klik **Simpan Hero**, lalu buka beranda untuk memeriksa hasil carousel.


MENU KONTEN

Berita & Pengumuman

Menu Berita (`/admin/berita`) untuk membuat, mengubah, dan menghapus berita.



Gambar 7. Daftar berita dan tombol Tambah Berita.



Gambar 8. Isi berita (Markdown) dan tombol Terbitkan.

Kolom wajib

- Judul & Tanggal
- Ringkasan
- Isi Berita (Markdown)

Format Markdown


- `## Sub Judul`
- `**tebal**`, `_miring_`
- `- daftar`, `> kutipan`

> **Sebelum menghapus berita:** tindakan tidak dapat dibatalkan dari panel. Salin teks/gambar yang masih diperlukan lebih dulu.

MENU KONTEN

Layanan Unggulan

Menu Layanan (`/admin/layanan`) mengatur kartu layanan pada beranda. Kartu dapat ditambah dan dihapus bebas.



Gambar 9. Kartu layanan dengan tombol Hapus dan Tambah Layanan.


1. Isi **Judul**, Deskripsi, dan Tautan tiap kartu.
2. Klik **Tambah Layanan** untuk kartu baru.
3. Klik **Hapus** untuk menghilangkan kartu (minimal satu kartu tersisa).
4. Gunakan route internal seperti `/layanan#sop` atau URL lengkap.
5. Klik **Simpan Layanan**.

> **Catatan:** ikon kartu dipertahankan otomatis oleh sistem sehingga tidak perlu diisi.

MENU KONTEN

Perangkat Desa

Menu Perangkat (`/admin/perangkat`) mengatur susunan aparatur desa beserta foto dan penanda Kepala Desa.



Gambar 10. Data perangkat dan checklist Kepala Desa (pilih satu).


1. Isi **Jabatan** dan Nama (kosongkan nama bila belum ada pejabat).
2. Unggah foto potret yang rapi (opsional).
3. Centang **Kepala Desa** hanya pada satu perangkat.
4. Gunakan **Tambah Perangkat** / **Hapus** untuk mengatur daftar.
5. Klik **Simpan Perangkat**.

> **Satu Kepala Desa saja:** setelah satu perangkat ditandai sebagai Kepala Desa, checklist pada perangkat lain otomatis dinonaktifkan. Hapus dulu centang tersebut untuk memindahkannya.


MENU KONTEN

APBDes — Input Rupiah

Menu APBDes (`/admin/apbdes`) menampilkan ringkasan anggaran secara transparan. Semua kolom nominal **otomatis diformat ke Rupiah**.



Gambar 11. Ringkasan anggaran dengan format Rupiah otomatis.



Gambar 12. Rincian sumber pendapatan + tombol Tambah Sumber.


1. Cukup ketik **angka** — sistem menambahkan “Rp” dan titik ribuan otomatis (mis. `1.759.314.000`).
2. Isi Tahun Anggaran, Total Pendapatan, dan Total Belanja.
3. Tambah/hapus rincian sumber (PAD, ADD, DD, BHP, BANPROV).
4. Klik **Simpan APBDes**.

> **Otomatis:** defisit/surplus dan persentase grafik dihitung sistem. Tetap cocokkan angka dengan dokumen APBDes resmi.

MENU KONTEN

Statistik & Peta

Menu Statistik (`/admin/statistik`) mengatur data kependudukan dan lokasi peta yang tampil di beranda serta halaman Demografi.



Gambar 13. Data kependudukan dan kueri peta.


1. Isi Total Penduduk, Laki-laki, dan Perempuan.
2. Pastikan **Laki-laki + Perempuan = Total Penduduk**.
3. Isi Kueri Peta (nama & alamat kantor desa) untuk embed Google Maps.
4. Klik **Simpan Statistik**, lalu periksa halaman Demografi.

> **Konsistensi angka:** bila jumlah laki-laki dan perempuan tidak sama dengan total, grafik komposisi akan tampak keliru.

MENU KONTEN

Profil Desa

Menu Profil (`/admin/profil`) mengatur Visi & Misi, Nilai Pelayanan, serta Tugas Pokok & Fungsi.



Gambar 14. Visi & Misi pada menu Profil.

Visi & Misi

Isi visi dalam paragraf singkat. Pada Misi, tulis **satu poin per baris**.

Nilai & Tupoksi


Gunakan **Tambah Nilai** / **Tambah Jabatan** untuk menambah. Rincian tugas ditulis satu per baris.

> Klik **Simpan Profil**, lalu periksa submenu Profil di website (Visi-Misi, Struktur, Tupoksi).

MENU KONTEN

PPID

Menu PPID (`/admin/ppid`) mengelola informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.



Gambar 15. Profil PPID dan bagian-bagian informasinya.

Bagian utama

- Profil PPID
- Struktur PPID
- Tugas & Fungsi

Bagian lanjutan


- Dasar Hukum (satu per baris)
- Klasifikasi Informasi Publik
- Tambah/hapus struktur & kategori

> Klik **Simpan PPID** setelah selesai, lalu periksa halaman PPID publik.

MENU KONTEN

Produk Hukum

Menu Produk Hukum (`/admin/produk-hukum`) menampilkan daftar peraturan/keputusan beserta tautan dokumennya.



Gambar 16. Daftar produk hukum + tombol Tambah Dokumen.


1. Isi Jenis (mis. Peraturan Desa), Nomor, dan Tahun.
2. Isi kolom **Tentang** (wajib; baris tanpa kolom ini diabaikan).
3. Isi Tautan Dokumen bila berkas sudah tersedia (boleh dikosongkan).
4. Gunakan **Tambah Dokumen** / **Hapus**, lalu klik **Simpan Produk Hukum**.

> **Periksa tautan:** pastikan dokumen dapat diakses publik, bukan tautan privat yang meminta login.

MENU KONTEN

Galeri

Menu Galeri (`/admin/galeri`) mengatur foto kegiatan pada halaman Galeri publik.



Gambar 17. Form foto galeri: unggah dan tombol Tambah Foto.

1. Klik **Unggah Foto** atau isi path gambar.
2. Isi Judul, Kategori, dan Teks Alternatif yang deskriptif.
3. Gunakan **Tambah Foto** / **Hapus** untuk mengatur daftar.
4. Klik **Simpan Galeri**.

> **Contoh teks alternatif:** “Warga mengikuti musyawarah desa di balai desa”, bukan sekadar “foto kegiatan”.

FITUR UMUM

Tambah/Hapus Baris & Unggah Gambar

Sebagian besar menu memakai pola yang sama sehingga mudah dipelajari sekali untuk semua.

Tombol Tambah

Menambah satu baris/kartu kosong di bawah daftar. Dapat diklik berulang kali.

Tombol Hapus

Menghapus baris/kartu terkait. Pada daftar tertentu, minimal satu baris harus tersisa.

Mengunggah Gambar

Ketentuan	Keterangan
Format	JPG/JPEG, PNG, WEBP, atau GIF.
Ukuran maksimum	5 MB per berkas. File kosong/format palsu ditolak.
Langkah	Klik **Unggah Foto** → pilih file → tunggu pratinjau → isi teks alternatif → Simpan.

Hak publikasi: pastikan foto tidak memuat data pribadi sensitif atau dokumen rahasia, dan telah memperoleh izin publikasi yang sesuai.

KEAMANAN

Keluar & Pemeliharaan

Keluar dengan Aman

1. Pastikan seluruh perubahan sudah **disimpan**.
2. Klik **Lihat Website** untuk memeriksa hasil bila perlu.
3. Klik **Keluar** dan pastikan halaman login muncul kembali.
4. Di komputer bersama, tutup seluruh tab peramban.

Hindari

- Menyimpan kata sandi di komputer umum.
- Membagikan akun ke grup publik.
- Meninggalkan panel terbuka tanpa pengawasan.

Lakukan berkala

- Perbarui berita, kontak, jam layanan.
- Uji tautan pengaduan/dokumen.
- Cadangkan database & folder unggahan.

Untuk produksi: administrator server wajib mengganti `ADMIN_PASSWORD` dan `AUTH_SECRET`, mengaktifkan HTTPS, serta membatasi akses lingkungan dan database.

BANTUAN

Pemecahan Masalah

Masalah	Pemeriksaan / Solusi
Panel tidak terbuka	Pastikan server berjalan dan alamat `http://localhost:3000/admin` benar.
Login ditolak	Periksa kredensial & huruf besar/kecil. Setelah banyak percobaan, tunggu beberapa menit.
Perubahan tidak terlihat	Pastikan tombol **Simpan** diklik dan pesan berhasil muncul; muat ulang halaman publik dengan **Ctrl** + **F5**.
Gambar gagal diunggah	Gunakan JPG/PNG/WEBP/GIF valid, ukuran ≤ 5 MB, lalu coba lagi.
Baris tidak muncul	Periksa kolom kunci (Judul/Jabatan/Kode/Tentang/gambar) tidak boleh kosong sesuai menu.
Nominal keliru	Cukup ketik angka; sistem memformat Rupiah otomatis. Jangan ketik “Rp” atau titik manual.
Kepala Desa terkunci	Checklist dinonaktifkan karena sudah ada Kepala Desa. Hapus centang pada perangkat tersebut lebih dulu.

Checklist Sebelum Selesai

- ✓ Identitas & kontak benar
- ✓ Jam pelayanan terbaru
- ✓ Angka APBDes tervalidasi
- ✓ Data penduduk konsisten
- ✓ Foto & teks alternatif tersedia
- ✓ Tautan dokumen berfungsi
- ✓ Hasil diperiksa di website
- ✓ Sesi admin sudah keluar

> Bila masalah berlanjut, catat nama menu, waktu kejadian, tindakan terakhir, dan pesan kesalahan untuk disampaikan kepada pengelola teknis.