Daftar Kode ASCII

Huruf/Angka	Desimal	Binery	Hexa
a	97	B0110 0001	0x61
b	98	B0110 0010	0x62
c	99	B0110 0011	0x63
d	100	B0110 0100	0x64
e	101	B0110 0101	0x65
f	102	B0110 0110	0x66
g	103	B0110 0111	0x67
h	104	B0110 1000	0x68
i	105	B0110 1001	0x69
j	106	B0110 1010	0x6A
k	107	B0110 1011	0x6B
l	108	B0110 1100	0x6C
m	109	B0110 1101	0x6D
n	110	B0110 1110	0x6E
o	111	B0110 1111	0x6F
p	112	B0111 0000	0x70
q	113	B0111 0001	0x71
r	114	B0111 0010	0x72
s	115	B0111 0011	0x73
t	116	B0111 0100	0x74
u	117	B0111 0101	0x75
v	118	B0111 0110	0x76
w	119	B0111 0111	0x77
x	120	B0111 1000	0x78
y	121	B0111 1001	0x79
z	122	B0111 1010	0x7A
A	65	B0100 0001	0x41
B	66	B0100 0010	0x42
C	67	B0100 0011	0x43
D	68	B0100 0100	0x44
E	69	B0100 0101	0x45
F	70	B0100 0110	0x46
G	71	B0100 0111	0x47
H	72	B0100 1000	0x48
I	73	B0100 1001	0x49
J	74	B0100 1010	0x4A
K	75	B0100 1011	0x4B
L	76	B0100 1100	0x4C
M	77	B0100 1101	0x4D
N	78	B0100 1110	0x4E
O	79	B0100 1111	0x4F
P	80	B0101 0000	0x50
Q	81	B0101 0001	0x51
R	82	B0101 0010	0x52
S	83	B0101 0011	0x53
T	84	B0101 0100	0x54
U	85	B0101 0101	0x55

V	86	B0101 0110	0x56
W	87	B0101 0111	0x57
X	88	B0101 1000	0x58
Y	89	B0101 1001	0x59
Z	90	B0101 1010	0x5A
0	48	B0011 0000	0x30
1	49	B0011 0001	0x31
2	50	B0011 0010	0x32
3	51	B0011 0011	0x33
4	52	B0011 0100	0x34
5	53	B0011 0101	0x35
6	54	B0011 0110	0x36
7	55	B0011 0111	0x37
8	56	B0011 1000	0x38
9	57	B0011 1001	0x39