Nama : Defa Raffy Zanuar R


NIM: L200180068

Kelas: B

MODUL 6

Kegiatan praktikum


- 1. Topologi 1
- a. Membuat topologi pda packet tracer dengan menggunkan switch Catalyst 2950





Tugas 1A

- Pada bagian Network Devices, klik bagian Switches, dan letakkan 3 buah Switch tipe 2950-24 bentuk seperti gambar.
- Klik ikon End Devices, klik ikon PC dengan keterangan Generic Computer, letakkan 3 di dekat switch masing-masing satu.
- Untuk menghubungkan pilih pada bagian Connections, klik ikon petir, lalu sambungkan dari switch satu ke yang lain, lalu hubungkan PC dengan switch yang berada di dekatnya.
- b. Memberi nama pada masing-masing switch dengan SW1, SW2, dan SW3


tugas 2A









- b. Konfigurasi masing-masing IP dengan alamat IP yang tertera di modul
- ➤ Leo




Aries





Virgo



- c. Pada mode user atau mode privileged, melihat status STP pada masing-masing switch Tugas 4A
- SW1







Tugas 4B

SW1

no	variabel	niliai
1	Root ID	32769
2	Priority	32769
3	MAC.adrress	0040.0B74.0AB0
4	Bridge ID	32769
5	Cost(0/1;0/2;0/3)	19
6	Hello time	2sec
7	MaxAge	20sec
8	Forward delay	15sec

no	variabel	niliai
1	Root ID	32769
2	Priority	32769
3	MAC.adrress	00E0.BO27.1E12
4	Bridge ID	32769
5	Cost(0/1;0/2;0/3)	19
6	Hello time	2sec
7	MaxAge	20sec
8	Forward delay	15sec

no	variabel	Niliai
1	Root ID	32769
2	Priority	32769
3	MAC.adrress	0010.11E2.0AB0
4	Bridge ID	32769
5	Cost(0/1;0/2;0/3)	19
6	Hello time	2sec
7	MaxAge	20sec
8	Forward delay	15sec

Tugas 4C

Root bridge : SW3 ²Designated bridge : SW2

• Root port : SW1 (Fa0/2), SW2 (Fa0/2)


• Designated port: SW1 (Fa0/3), SW2 (Fa0/1, Fa0/3), SW3 (Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3)

Tugas 4D

• Forwarding: o SW1: Fa0/2, Fa0/3 o SW2: Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3 o SW3: Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3


• Blocking: SW1 (Fa0/1)

e. Melakukan ping dari PC Leo ke PC Virgo



Tugas 5A


- Klik pada PC Leo
- Pilih tab desktop
- Pilih command prompt
- Ketikkan ping 172.21.1.3
- f. Menyimpan konfigurasi jaringan dengan nama lab2.nwc



Tugas 6A


- Pilih file
- Pilih save
- Pilih direktori untuk tempat menyimpan
- Isikan nama dengan lab2 (ekstensi akan sesuai dengan aplikasi yang digunakan)


2. Topologi 2 Mengubah topologi menjadi berikut :




Tugas 9A

• Sw1







no	variabel	niliai
1	Root ID	32769
2	Priority	32769
3	MAC.adrress	0040.0B74.5B18
4	Bridge ID	32769
5	Cost(0/1;0/2;0/3)	19
6	Hello time	2sec
7	MaxAge	20sec
8	Forward delay	15sec

no	variabel	niliai
1	Root ID	32769
2	Priority	32769
3	MAC.adrress	00E0.B027.1E12
4	Bridge ID	32769
5	Cost(0/1;0/2;0/3)	19
6	Hello time	2sec
7	MaxAge	20sec
8	Forward delay	15sec

no	variabel	niliai
1	Root ID	32769
2	Priority	32769
3	MAC.adrress	0010.11E2.0AB8
4	Bridge ID	32769
5	Cost(0/1;0/2;0/3)	19
6	Hello time	2sec
7	MaxAge	20sec
8	Forward delay	15sec

• Root bridge: SW3

• Designated bridge: SW2

• Root port: SW1 (Fa0/2), SW2 (Fa0/2) ① Designated port: SW1 (Fa0/3), SW2 (Fa0/3), SW3 (Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3)

• Forwarding:

o SW1 : Fa0/2, Fa0/3o SW2 : Fa0/2, Fa0/3

o SW3: Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3

• Blocking: Tidak ada port yang ter-block