Praktikum Sistem Operasi Modul 1 Pengenalan Sistem Pengembangan OS dengan PC Simulator 'Bochs'



Romi Ramadhan L200190241

 \mathbf{G}

INFORMATIKA
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020

Langkah Kerja

Menuju ke direktori kerja

- a. Jalankan program command prompt
- b. Masuk ke direktori kerja 'C:\OS', dengan perintah 'cd os' <ENTER>
- c. Masukkan perintah dir, untuk melihat isi direktori di dalam folder tersebut. Akan muncul seperti di tampilkan pada gambar

```
П
Command Prompt
dicrosoft Windows [Version 10.0.18362.1082]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.
:\Users\USER>cd c:/os
:\05>dir
Volume in drive C is SYSTEM
Volume Serial Number is 5A71-ADDE
Directory of c:\OS
22/09/2020 12.56
                          <DIR>
              12.56
12.55
12.56
22/09/2020
22/09/2020
                          <DTR>
                         <DIR>
                                > Dev-Cpp
1.096.291 i386.pdf
                  2/09/2020 12.56
7/12/2008 00.07
2/09/2020
  /12/2008
:\05>
```

d. Jalankan file setpath, untuk menjalankannya ketik 'setpath' tekan <ENTER>

File 'setpath.bat' digunakan untuk mengatur lingkungan kerja ('path') selama anda melakukan praktikum, anda harus menjalankan program ini sebelum memulai setiap sesi praktikum anda, untuk menjalankannya ketik 'setpath' tekan <ENTER>. Perhatikan teks yang muncul di layar, seperti ditampilkan pada gambar 1.1.

Untuk melihat script yang terdapat di dalam file 'setpath.bat' dapat digunakan perintah 'type setpath.bat', cobalah. 'PATH' dapat bersisi banyak daftar lokasi, di antara item lokasi di batasi dengan karakter ';' (titik koma). Variabel 'PATH' ini akan digunakan oleh windows untuk mencari lokasi file yang dipanggil oleh 'user'. Urutan pencarian dimulai dari daftar lokasi yang paling awal.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.1082]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 ::\Users\USER>cd c:/os
 :\OS>dir
Volume in drive C is SYSTEM
Volume Serial Number is 5A71-ADDE
Directory of c:\OS
22/09/2020 12.56
22/09/2020 12.56
22/09/2020 12.55
22/09/2020 12.56
17/12/2008 00.08
22/09/2020 12.56
                                                        Bochs-2.3.5
                                <DIR>
                              1.096.291 i386.pdf

<DIR> LAB
846.920 pcasm-book.pdf
86 Setpath.bat
716.512 winima81.exe
17/12/2008 00.07
17/12/2008 01.44
 3/12/2008 14.12
                      4 File(s) 2.659.809 bytes
5 Dir(s) 10.785.673.216 bytes free
:\OS>setpath
 ::\OS>Path=C:\OS\Dev-Cpp\bin;C:\OS\Bochs-2.3.5;c:\OS\Perl;C:\Windows;C:\Windows\System32
```

Pertama kali yang dilakukan Windows adalah mencari file program di dalam direktori kerja saat itu, jika di sana tidak ditemukan file yang dimaksud, selanjutnya Windows akan meneruskan pencarian file di lokasi yang terdaftar pada variabel 'PATH' dimulai dari lokasi 'C:\OS\Dev-Cpp\bin' jika file belum ditemukan pencarian dilanjutkan ke lokasi 'C:\Windows', pencarian terus dilakukan sampai ke lokasi terakhir 'C:\Windows\system32'.

Melihat isi direktori kerja

Untuk masuk direktori kerja untuk modul ini pertama adalah

- a. Jalankan command prompt
- b. Masuk ke direktori kerja pada 'C:\OS\LAB\LAB1'.
- c. Cobalah untuk membuka file tersebut dengan perintah berikut, dari 'COMMAND PROMPT', ketikkan 'Notepad boot.asm' dan tekan <ENTER>.

```
III boot asm - Notenad
                                                                                        П
                                                                                              ×
File Edit Format View Help
,


; LAB-1 : boot-strap loader - real mode

; untuk memindahkan file OS dari floppy disk format DOS FAT12
 ; atur mode kerja 16 bit (real-mode)
[BITS 16]
; Menentukan lokasi awal dari program
[ORG 0x0000]
; Keterangan format floppy disk format FAT12
     OEM ID
                           db "OUASI-OS"
     BytesPerSector
                            dw 0x0200
db 0x01
      SectorsPerCluster
     ReservedSectors
                            dw 0x0001
                            db 0x02
dw 0x00E0
      TotalFATs
      MaxRootEntries
                         aw 0...
dw 0x0B40
     TotalSectorsSmall
                                                            100% Windows (CRLF)
```

d. Selain kedua file source code ada sebuah file 'image floppy' dengan nama file 'floppya.img' file ini yang akan digunakan untuk menyimpan hasil kompilasi kedua source code, kemudian digunakan sebagai 'boot disk' pada PC-simulator 'Bochs'. Sebagai kompiler digunakan program 'nasm.exe' yang terletak dalam subdirektori 'C:\OS\Dev-Cpp\bin' dan pada direktori tersebut juga ada program 'dd.exe' untuk memindahkan byte data dari satu file ke file yang lain, program 'make.exe' untuk mempercepat proses kompilasi. Pada saat ini kita akan menggunakan ketiga program tersebut yang dikemas dalam script 'Makefile' sehingga proses kompilasi menjadi lebih cepat, cukup dengan memanggil 'make'. Script 'makefile' berupa file dengan format teks yang dapat anda sunting dengan menggunakan program aplikasi teks-editor.

Sekilas tentang Makefile

Sekarang bukalah file 'Makefile', dari 'Command Prompt' untuk mengetahui script makefile dengan cara: bukalah direktori kerja anda 'C:\OS\LAB\LAB1' selanjutnya ketik 'Notepad M' tekan tombol 'TAB' sehingga muncul 'Notepad Makefile' dan tekan <ENTER>. Jika langkah anda benar akan ditampilkan windows 'Notepad' dengan file 'Makefile' yang siap disunting seperti ditampilkan pada gambar.



File 'Makefile' akan di baca secara otomatis saat program 'make' dijalankan, menu dipilih saat menjalankan program make misalnya 'make fp.disk' berarti kita akan melakukan kompilasi hadap source code program 'boot.asm', sebagai outputnya file 'boot.bin' dan isinya disalin ke dalam bootsector file image floppy 'floppya.img'.

Sekarang bukalah 'Command Prompt' dan buka direktori kerja 'LAB1' selanjutnya ketik 'make fp.disk', jika tidak ada kesalahan akan ditampilkan informasi seperti pada gambar .

```
Command Prompt
c:\OS\LAB\LAB1>make fp.disk
nasm boot.asm -o boot.bin -f bin
dd if=boot.bin of=floppya.img
rawwrite dd for windows version 0.5.
Written by John Newbigin <jn@it.swin.edu.au>
This program is covered by the GPL. See copying.txt for details
1+0 records in
1+0 records out
:\OS\LAB\LAB1>dir
Volume in drive C is SYSTEM
Volume Serial Number is 5A71-ADDE
Directory of c:\OS\LAB\LAB1
22/09/2020 12.56
                        <DIR>
22/09/2020 12.56
                        <DIR>
10/09/2019
15/12/2008
             16.19
                                 10.235 bochsout.txt
                                  1.628 bochsrc.bxrc
             16.17
14/12/2008
             12.02
                                 14.365 boot.asm
25/09/2020
                                     512 boot.bin
             16.52
16/09/2015
             07.51
                                     512 boots.bin
15/12/2008
25/09/2020
             00.47
                                     78 dosfp.bat
                             1.474.560 floppya.img
7.966 kernel.asm
             16.52
14/12/2008
             11.45
15/12/2008
             16.21
                                    227 Makefile
15/12/2008
                                     44 s.bat
             12.20
                10 File(s)
                                  1.510.127 bytes
                 2 Dir(s) 10.768.834.560 bytes free
 :\OS\LAB\LAB1>
```

Periksa hasil kompilasi dengan memasukan perintah 'dir', sekarang pada direktori kerja terdapat tambahan file baru, yaitu 'boot.bin' dan isinya sudah disalin kedalam bootsector 'floppya.img'.

Mengenal 'BOOT DISK'

Sekarang kita coba membuat file image floppy baru dengan menggunakan program aplikasi 'bximage.exe', lakukan urutan perintah berikut.

a. Hapuslah file 'floppya.img' jika sudah ada pada direktori kerja anda, dari 'Command Prompt' (lakukan dari direktori kerja) ketik 'del floppya.img /P' lanjutkan dengan tekan 'Y' dan <ENTER>. Pastikan bahwa file sudah benar- benar terhapus dengan perintah 'dir'. Selanjutnya panggil 'bximage' sehingga ditampilkan window seperti pada gambar.

```
П
                                                                           X
Command Prompt - bximage
          16.52
25/09/2020
                            512 boot.bin
16/09/2015 07.51
                            512 boots.bin
15/12/2008 00.47
                            78 dosfp.bat
                      1.474.560 floppya.img
25/09/2020 16.52
14/12/2008 11.45
                         7.966 kernel.asm
                           227 Makefile
15/12/2008 16.21
15/12/2008 12.20
                            44 s.bat
            10 File(s) 1.510.127 bytes
             2 Dir(s) 10.768.834.560 bytes free
c:\OS\LAB\LAB1>del floppya.img /p
c:\OS\LAB\LAB1\floppya.img, Delete (Y/N)? y
c:\OS\LAB\LAB1>bximage
                           bximage
              Disk Image Creation Tool for Bochs
      $Id: bximage.c,v 1.32 2006/06/16 07:29:33 vruppert Exp $
   ------
Do you want to create a floppy disk image or a hard disk image?
Please type hd or fd. [hd]
```

b. Ada dua pilihan file image yaitu [hd] untuk membuat harddisk image atau [fd] untuk membuat floppy image. Kita akan membuat floppy image (karena ukuran filenya lebih kecil), selanjutnya ketikan 'fd' dan tekan <ENTER> sehingga muncul tahapan berikutnya seperti pada gambar.

```
Command Prompt - bximage
                                                                            П
                                                                                 ×
25/09/2020
           16.52
                         1.474.560 floppya.img
14/12/2008
           11.45
                            7.966 kernel.asm
15/12/2008
           16.21
                              227 Makefile
                              44 s.bat
15/12/2008 12.20
                           1.510.127 bytes
             10 File(s)
              2 Dir(s) 10.768.834.560 bytes free
c:\OS\LAB\LAB1>del floppya.img /p
c:\OS\LAB\LAB1\floppya.img, Delete (Y/N)? y
c:\OS\LAB\LAB1>bximage
                              bximage
       Disk Image Creation Tool for Bochs
$Id: bximage.c,v 1.32 2006/06/16 07:29:33 vruppert Exp $
._____
Do you want to create a floppy disk image or a hard disk image?
Please type hd or fd. [hd] fd
Choose the size of floppy disk image to create, in megabytes.
Please type 0.16, 0.18, 0.32, 0.36, 0.72, 1.2, 1.44, 1.68, 1.72, or 2.88.
 [1.44]
```

c. Ada beberapa tipe (kapasitas) yang ditawarkan, pilih tipe yang paling banyak digunakan saat ini yaitu tipe floppy dengan kapasitas '1.44MB'.

```
Command Prompt - bximage
                                                                                     c:\OS\LAB\LAB1>bximage
                                 bximage
        Disk Image Creation Tool for Bochs
$Id: bximage.c,v 1.32 2006/06/16 07:29:33 vruppert Exp $
Do you want to create a floppy disk image or a hard disk image?
Please type hd or fd. [hd] fd
Choose the size of floppy disk image to create, in megabytes.
Please type 0.16, 0.18, 0.32, 0.36, 0.72, 1.2, 1.44, 1.68, 1.72, or 2.88.
[1.44] 1.44
 will create a floppy image with
 cy1=80
 heads=2
  sectors per track=18
  total sectors=2880
  total bytes=1474560
What should I name the image?
a.img] _
```

d. Terakhir anda diminta untuk memberikan nama file, ketikan 'floppya.img' dan <ENTER>, untuk saat ini jangan memberikan nama yang lain karena seting konfigurasi pada 'Bochs' sudah diatur menggunakan nama tersebut, jadi pastikan bahwa nama file imagenya adalah 'floppya.img', pastikan keberadaan file image tersebut dengan perintah 'dir'.


```
×
 Command Prompt
What should I name the image?
[a.img] floppya.img
Writing: [] Done.
I wrote 1474560 bytes to floppya.img.
The following line should appear in your bochsrc:
 floppya: image="floppya.img", status=inserted
(The line is stored in your windows clipboard, use CTRL-V to paste)
Press any key to continue
c:\OS\LAB\LAB1>dir
 Volume in drive C is SYSTEM
Volume Serial Number is 5A71-ADDE
Directory of c:\OS\LAB\LAB1
25/09/2020 19.30
25/09/2020
           19.30
                     <DIR>
10/09/2019
           16.19
                             10.235 bochsout.txt
15/12/2008
           16.17
                             1.628 bochsrc.bxrc
           12.02
                             14.365 boot.asm
14/12/2008
25/09/2020
16/09/2015
            16.52
                                512 boot.bin
                                512 boots.bin
           07.51
                                78 dosfp.bat
15/12/2008
           00.47
                         1.474.560 floppya.img
25/09/2020
            19.30
14/12/2008
           11.45
                          7.966 kernel.asm
15/12/2008
                              227 Makefile
           16.21
15/12/2008 12.20
                                44 s.bat
                                                               Activate Windows
                             1.510.127 bytes
             10 File(s)
                                                               Go to Settings to activate Wi
```

File image floppy 'floppya.img' yang dibuat dengan langkah di atas belum dapat digunakan, karena belum di 'FORMAT', seperti pada floppy sebenarnya jika belum di format floppy tidak dapat di baca. Langkah —langkah Untuk memformat 'floppya.img' adalah:

a. Jalankan PC-Simulator dari 'Command Prompt' dengan perintah 'DosFp',

```
Bochs for Windows - Console
                                                                                    ×
                                     512 boots.bin
15/12/2008 00.47
                                     78 dosfp.bat
                             1.474.560 floppya.img
7.966 kernel.asm
25/09/2020
             19.30
14/12/2008
             11.45
15/12/2008
                                    227 Makefile
             16.21
15/12/2008
            12.20
                                     44 s.bat
                                1.510.127 bytes
                10 File(s)
                 2 Dir(s) 10.749.313.024 bytes free
c:\OS\LAB\LAB1>DosFp
c:\OS\LAB\LAB1>cd "..\..\Bochs-2.3.5\dos"
c:\OS\Bochs-2.3.5\dos>..\bochs -q -f bochsrc2.txt
00000000000i[APIC?] local apic in initializing
                          Bochs x86 Emulator 2.3.5
             Build from CVS snapshot, on September 16, 2007
                    ] reading configuration from bochsrc2.txt
] installing win32 module as the Bochs GUI
] using log file bochsout.txt
00000000000i[
```

b. Pada konfigurasi PC-Simulator file 'floppya.img' terpasang pada 'drive B:'. Selanjutnya dari prompt 'A:>' ketikan 'Format B:' <ENTER> [2x], seperti ditampilkan pada gambar.



c. Tutup kembali PC-Simulator dengan klik pada tombol power, di bagian menu atas-kanan. Sekarang 'floppya.img' sudah terformat dan dapat digunakan untuk menyimpan data, namun belum dapat digunakan untuk 'booting', karena pada 'bootsector' belum diisi program 'bootloader'.

Tugas

- 1. Apa yang dimaksud dengan kode 'ASCII', buatlah tabel kode ASCII lengkap cukup kode ASCII yang standar tidak perlu extended, tuliskan kode ASCII dalam format angka desimal, binary dan hexadesimal serta karakter dan simbol yang dikodekan.
- 2. Carilah daftar perintah bahasa assembly untuk mesin intel keluarga x86 lengkap (dari buku referensi atau internet). Daftar perintah ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk memahami program 'boot.asm' dan 'kernel.asm'.

Jawaban

1. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) merupakan suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti Hex dan Unicode tetapi ASCII lebih bersifat universal.

ASCII TABLE

Decimal	Hexadecimal	Binary	0ctal	Char	Decimal	Hexadecimal	Binary	0ctal	Char	Decimal	Hexadecimal	Binary	0ctal	Char
0	0	0	0	[NULL]	48	30	110000	60	0	96	60	1100000	140	`
1	1	1	1	[START OF HEADING]	49	31	110001	61	1	97	61	1100001	141	a
2	2	10	2	[START OF TEXT]	50	32	110010	62	2	98	62	1100010	142	b
3	3	11	3	[END OF TEXT]	51	33	110011		3	99	63	1100011		C
4	4	100	4	[END OF TRANSMISSION]	52	34	110100	64	4	100	64	1100100	144	d
5	5	101	5	[ENQUIRY]	53	35	110101		5	101	65	1100101		е
6	6	110	6	[ACKNOWLEDGE]	54	36	110110		6	102	66	1100110		f
7	7	111	7	[BELL]	55	37	110111		7	103	67	1100111		g
8	8	1000	10	[BACKSPACE]	56	38	111000		8	104	68	1101000		h
9	9	1001	11	[HORIZONTAL TAB]	57	39	111001		9	105	69	1101001		i
10	A	1010	12	[LINE FEED]	58	3A	111010			106	6A	1101010		i
11	В	1011	13	[VERTICAL TAB]	59	3B	111011		;	107	6B	1101011		k
12	Č	1100	14	[FORM FEED]	60	3C	111100		<	108	6C	1101100		ï
13	D	1101	15	[CARRIAGE RETURN]	61	3D	111101		=	109	6D	1101101		m
14	E	1110	16	[SHIFT OUT]	62	3E	111110		>	110	6E	1101110		n
15	Ē	1111	17	[SHIFT IN]	63	3F	111111		?	111	6F	1101111		0
16	10	10000	20	[DATA LINK ESCAPE]	64	40	1000000		@	112	70	1110000		р
17	11	10001	21	[DEVICE CONTROL 1]	65	41	1000001		Ā	113	71	1110001		q
18	12	10010	22	[DEVICE CONTROL 2]	66	42	1000010		В	114	72	1110010		r
19	13	10011	23	[DEVICE CONTROL 3]	67	43	1000011		C	115	73	1110011		s
20	14	10100	24	[DEVICE CONTROL 4]	68	44	1000100		D	116	74	1110100		t
21	15	10101	25	[NEGATIVE ACKNOWLEDGE]		45	1000101		E	117	75	1110101		u
22	16	10110	26	[SYNCHRONOUS IDLE]	70	46	1000110		F	118	76	1110110		v
23	17	10111	27	[ENG OF TRANS. BLOCK]	71	47	1000111		G .	119	77	1110111		w
24	18	11000	30	[CANCEL]	72	48	1001000		н	120	78	1111000		x
25	19	11000	31	[END OF MEDIUM]	73	49	1001001		ï .	121	79	1111000		ŷ
26	1A	11010	32	[SUBSTITUTE]	74	4A	1001001		j	122	7A	1111010		z
27	1B	11011	33	[ESCAPE]	75	4B	1001011		K	123	7B	1111011		{
28	1C	11100	34	[FILE SEPARATOR]	76	4C	1001100		Ĺ	124	7C	1111100		i i
29	1D	11101	35	[GROUP SEPARATOR]	77	4D	1001101		м	125	7D	1111101		}
30	1E		36	[RECORD SEPARATOR]	78	4E	1001110		N	126	7E	1111110		~
31	1F	11111		[UNIT SEPARATOR]	79	4F	1001111		0	127	7E	1111111		[DEL]
32	20	100000		[SPACE]	80	50	1010000		P	127	**		1//	[DLL]
33	21	100001		!	81	51	1010001		Q					
34	22	100001			82	52	1010001		R					
35	23	100010		#	83	53	1010011		S					
36	24	100100		* \$	84	54	1010101		T					
37	25	100100		%	85	55	1010100		ΰ					
38	26	100101		&	86	56	1010101		v					
39	27	100110		ı	87	57	1010111		w					
40	28	101000		(88	58	1011111		X					
41	29	101000		1	89	59	1011000		Ŷ					
42	2A	101001		*	90	5A	1011001		ż					
43	2B	101010		+	91	5B	1011010		Ĺ					
44	2C	101011		т	92	5C	10111011		\					
44	2D	101100		1	93	5D	1011100		1					
45 46	2E	1011101		-	93	5E	10111101		, 1					
46	2F	101111		,	95	5F	1011111							
47	21	TOTTIL	37	I .	90	21	TOTITIE	13/	_	ı				

- 2. Daftar perintah bahasa assembly untuk mesin intel keluarga x86 terbagi menjadi 3, yaitu:
 - a. Komentar. Komentar diawali dengan tanda titik koma (;). ; ini adalah komentar
 - b. Label Label diakhiri dengan tanda titik dua (:). Contoh: main: ,loop: ,process:
 - c. Assembler directives. Directives adalah perintah yang ditujukan kepada assembler ketika sedang menerjemahkan program kita ke bahasa mesin. Directive dimulai dengan tanda titik.
 - .model: memberitahu assembler berapa memori yang akan dipakai oleh program kita. Ada model tiny, model small, model compact, model medium, model large, dan model huge.
 - data : memberitahu assembler bahwa bagian di bawah ini adalah data program.

.code : memberitahu assembler bahwa bagian di bawah ini adalah instruksi program.

.stack : memberitahu assembler bahwa program kita memiliki stack. Program EXE harus punya stack.

Semua directive yang dikenal assembler adalah: .186 .286 .286c .286p .287 .386 .386c .386p .387 .486 .486p .8086 .8087 .alpha .break .code .const .continue .cref .data .data? .dosseg .else .elseif .endif .endw .err .err1 .err2 .errb .errdef .errdif .errdifi .erre .erridn .erridni .errnb .errndef .errnz .exit .fardata .fardata? .if .lall .lfcond .list .listall .listif .listmacro .listmacroall .model .no87 .nocref .nolist .nolistif .nolistmacro .radix .repeat .sall .seq .sfcond .stack .startup .tfcond .type .until .untilcxz .while .xall .xcref .xlist. Definisi data 111 1101 175 125 7D } 111 1110 176 126 7E ~

DB: define bytes. Membentuk data byte demi byte. Data bisa data numerik maupun teks. catatan: untuk membentuk data string, pada akhir string harus diakhiri tanda dolar (\$). sintaks: {label} DB {data} contoh: teks1 db "Hello world \$"

DW: define words. Membentuk data word demi word (1 word = 2 byte). sintaks: {label} DW {data} contoh: kucing dw?,?,?; mendefinisikan tiga slot 16-bit yang isinya don't care (disimbolkan dengan tanda tanya)

DD: define double words. Membentuk data doubleword demi doubleword (4 byte). sintaks: {label} DD {data}

EQU: equals. Membentuk konstanta. sintaks: {label} EQU {data} contoh: sepuluh EQU 10 Ada assembly yang melibatkan bilangan pecahan (floating point), bilangan bulat (integer), DF (define far words), DQ (define quad words), dan DT (define ten bytes).

Perpindahan data MOV: move. Memindahkan suatu nilai dari register ke memori, memori ke register, atau register ke register. sintaks: MOV {tujuan}, {sumber} contoh: mov AX, 4C00h; mengisi register AX dengan 4C00(hex). mov BX, AX; menyalin isi AX ke BX. mov CL, [BX]; mengisi register CL dengan data di memori yang alamatnya ditunjuk BX. mov CL, [BX] + 2; mengisi CL dengan data di memori yang alamatnya ditunjuk BX lalu geser maju 2 byte. mov [BX], AX; menyimpan nilai AX pada tempat di memori yang ditunjuk BX. mov [BX] – 1, 00101110b; menyimpan 00101110(bin) pada alamat yang ditunjuk BX lalu geser mundur 1 byte.

LEA: load effective address. Mengisi suatu register dengan alamat offset sebuah data. sintaks: LEA {register}, {sumber} contoh: lea DX, teks1 XCHG: exchange. Menukar dua buah register langsung. sintaks: XCHG {register 1}, {register 2} Kedua register harus punya ukuran yang sama. Bila sama-sama 8 bit (misalnya AH dengan BL) atau sama-sama 16 bit (misalnya CX dan DX), maka pertukaran bisa dilakukan.

Sebenarnya masih banyak perintah perpindahan data, misalnya IN, OUT, LODS, LODSB, LODSW, MOVS, MOVSB, MOVSW, LDS, LES, LAHF, SAHF, dan XLAT.

Operasi logika AND: melakukan bitwise and. sintaks: AND {register}, {angka} AND {register 1}, {register 2} hasil disimpan di register 1. contoh: mov AL, 00001011b mov AH, 11001000b and AL, AH; sekarang AL berisi 00001000(bin), sedangkan AH tidak berubah. OR: melakukan bitwise or. sintaks: OR {register}, {angka} OR {register 1}, {register 2} hasil disimpan di register 1. NOT: melakukan bitwise not (one's complement) sintaks: NOT {register} hasil disimpan di register itu sendiri. XOR: melakukan bitwise eksklusif or. sintaks: XOR {register}, {angka} XOR {register 1}, {register 2} hasil disimpan di register 1. Tips: sebuah register yang di-XOR-kan dengan dirinya sendiri akan menjadi berisi nol.

SHL: shift left. Menggeser bit ke kiri. Bit paling kanan diisi nol. sintaks: SHL {register}, {banyaknya}

SHR: shift right. Menggeser bit ke kanan. Bit paling kiri diisi nol. sintaks: SHR {register}, {banyaknya}

ROL: rotate left. Memutar bit ke kiri. Bit paling kiri jadi paling kanan kali ini. sintaks: ROL {register}, {banyaknya} Bila banyaknya rotasi tidak disebutkan, maka nilai yang ada di CL akan digunakan sebagai banyaknya rotasi.

ROR: rotate right. Memutar bit ke kanan. Bit paling kanan jadi paling kiri. sintaks: ROR {register}, {banyaknya} Bila banyaknya rotasi tidak disebutkan, maka nilai yang ada di CL akan digunakan sebagai banyaknya rotasi. Ada lagi: RCL dan RCR.

Operasi matematika ADD: add. Menjumlahkan dua buah register. sintaks: ADD {tujuan}, {sumber} operasi yang terjadi: tujuan = tujuan + sumber. carry (bila ada) disimpan di CF. ADC: add with carry. Menjumlahkan dua register dan carry flag (CF). sintaks: ADC {tujuan}, {sumber} operasi yang terjadi: tujuan = tujuan + sumber + CF. carry (bila ada lagi) disimpan lagi di CF. INC: increment. Menjumlah isi sebuah register dengan 1. Bedanya dengan ADD, perintah INC hanya memakan 1 byte memori sedangkan ADD pakai 3 byte. sintaks: INC {register} SUB : substract. Mengurangkan dua buah register. sintaks: SUB {tujuan}. {sumber} operasi yang terjadi: tujuan = tujuan – sumber. borrow (bila terjadi) menyebabkan CF bernilai 1. SBB: substract with borrow. Mengurangkan dua register dan carry flag (CF). sintaks: SBB {tujuan}, {sumber} operasi yang terjadi: tujuan = tujuan - sumber -CF. borrow (bila terjadi lagi) menyebabkan CF dan SF (sign flag) bernilai 1. DEC: decrement. Mengurang isi sebuah register dengan 1. Jika SUB memakai 3 byte memori, DEC hanya memakai 1 byte. sintaks: DEC {register} MUL : multiply. Mengalikan register dengan

AX atau AH. sintaks: MUL {sumber} Bila register sumber adalah 8 bit, maka isi register itu dikali dengan isi AL, kemudian disimpan di AX. Bila register sumber adalah 16 bit, maka isi register itu dikali dengan isi AX, kemudian hasilnya disimpan di DX:AX. Maksudnya, DX berisi high order byte-nya, AX berisi low order byte-nya. IMUL: signed multiply. Sama dengan MUL, hanya saja IMUL menganggap bit-bit yang ada di register sumber sudah dalam bentuk two's complement. sintaks: IMUL {sumber} DIV : divide. Membagi AX atau DX:AX dengan sebuah register. sintaks: DIV {sumber} Bila register sumber adalah 8 bit (misalnya: BL), maka operasi yang terjadi: -AX dibagi BL, -hasil bagi disimpan di AL, -sisa bagi disimpan di AH. Bila register sumber adalah 16 bit (misalnya: CX), maka operasi yang terjadi: -DX:AX dibagi CX, -hasil bagi disimpan di AX, -sisa bagi disimpan di DX. IDIV: signed divide. Sama dengan DIV, hanya saja IDIV menganggap bit-bit yang ada di register sumber sudah dalam bentuk two's complement. sintaks: IDIV {sumber} NEG: negate. Membuat isi register menjadi negatif (two's complement). Bila mau one's complement, gunakan perintah NOT. sintaks: NEG {register} hasil disimpan di register itu sendiri.

Pengulangan LOOP: loop. Mengulang sebuah proses. Pertama register CX dikurangi satu. Bila CX sama dengan nol, maka looping berhenti. Bila tidak nol, maka lompat ke label tujuan. sintaks: LOOP {label tujuan} Tips: isi CX dengan nol untuk mendapat jumlah pengulangan terbanyak. Karena nol dikurang satu sama dengan -1, atau dalam notasi two's complement menjadi FFFF(hex) yang sama dengan 65535(dec). LOOPE : loop while equal. Melakukan pengulangan selama $CX \neq 0$ dan ZF = 1. CX tetap dikurangi 1 sebelum diperiksa. sintaks: LOOP {label tujuan} LOOPZ: loop while zero. Identik dengan LOOPE. LOOPNE: loop while not equal. Melakukan pengulangan selama $CX \neq 0$ dan ZF = 0. CX tetap dikurangi 1 sebelum diperiksa. sintaks: LOOPNE {label tujuan} LOOPNZ: loop while not zero. Identik dengan LOOPNE. REP : repeat. Mengulang perintah sebanyak CX kali. sintaks: REP {perintah assembly} contoh: mov CX, 05 rep inc BX ;register BX ditambah 1 sebanyak 5x. REPE: repeat while equal. Mengulang perintah sebanyak CX kali, tetapi pengulangan segera dihentikan bila didapati ZF = 1. sintaks: REPE {perintah assembly} REPZ : repeat while zero. Identik dengan REPE. REPNE: repeat while not equal. Mengulang perintah sebanyak CX kali, tetapi pengulangan segera dihentikan bila didapati ZF = 0. sintaks: REPNE {perintah assembly} REPNZ : repeat while not zero. Identik dengan REPNE.

Operasi pada register flag CLC : clear carry flag. Menjadikan CF = 0. Sintaks: CLC ;(saja). STC : set carry flag. Menjadikan CF = 1. Sintaks: STC ;(saja). CMC : complement carry flag. Melakukan operasi NOT

pada CF. Yang tadinya 0 menjadi 1, dan sebaliknya. CLD : clear direction flag. Menjadikan DF = 0. Sintaks: CLD ;(saja). STD : set direction flag. Menjadikan DF = 1. CLI : clear interrupt flag. Menjadikan IF = 0, sehingga interrupt ke CPU akan di-disable. Biasanya perintah CLI diberikan sebelum menjalankan sebuah proses penting yang riskan gagal bila diganggu. STI : set interrupt flag. Menjadikan IF = 1.

Perintah lainnya ORG: origin. Mengatur awal dari program (bagian static data). Analoginya seperti mengatur dimana letak titik (0, 0) pada koordinat Cartesius. sintaks: ORG {alamat awal} Pada program COM (program yang berekstensi .com), harus ditulis "ORG 100h" untuk mengatur alamat mulai dari progam pada 0100(hex), karena dari alamat 0000(hex) sampai 00FF(hex) sudah dipesan oleh sistem operasi (DOS). INT: interrupt. Menginterupsi prosesor. Prosesor akan: 1. Membackup data registernya saat itu, 2. Menghentikan apa yang sedang dikerjakannya, 3. Melompat ke bagian interrupt-handler (entah dimana kita tidak tahu, sudah ditentukan BIOS dan DOS), 4. Melakukan interupsi, 5. Mengembalikan data registernya, 6. Meneruskan pekerjaan yang tadi ditunda. sintaks: INT {nomor interupsi}

IRET: interrupt-handler return. Kita bisa membuat interrupt-handler sendiri dengan berbagai cara. Perintah IRET adalah perintah yang menandakan bahwa interrupt-handler kita selesai, dan prosesor boleh melanjutkan pekerjaan yang tadi tertunda.

CALL : call procedure. Memanggil sebuah prosedur. sintaks: CALL {label nama prosedur}

RET: return. Tanda selesai prosedur. Setiap prosedur harus memiliki RET di ujungnya. sintaks: RET;(saja)

HLT: halt. Membuat prosesor menjadi tidak aktif. Prosesor harus mendapat interupsi dari luar atau di-reset supaya aktif kembali. Jadi, jangan gunakan perintah HLT untuk mengakhiri program!! Sintaks: HLT; (saja).

NOP: no operation. Perintah ini memakan 1 byte di memori tetapi tidak menyuruh prosesor melakukan apaapa selama 3 clock prosesor.