

从源码安装服务器

安徽理工大学 RoboCup 实验室

2026 年 8 月 10 日

本入门指南的源码在<https://github.com/LR2933/robocup-3d-getting-started>
欢迎 star 和 pr。

目录

1	拉取源代码	2
2	创建虚拟环境	2
3	安装依赖	2
4	安装服务器	2
5	启动服务器	2
6	创建别名	3

之前的教程里安装 `rcssservermj` 服务器用的都是 `pipx` 安装的，这种安装方式简单快速，但是安装的一般都不是最新的版本，所以在这里我们要从源码安装。

1 拉取源代码

使用以下命令拉取源代码

```
1 git clone https://gitlab.com/robocup-sim/rcssservermj.git
```

然后当前目录下就会出现一个 `rcssservermj`，使用以下命令切换目录到 `rcssservermj` 下

```
1 cd rcssservermj
```

2 创建虚拟环境

使用以下命令创建虚拟环境，并且指定 `python` 版本是 3.12

```
1 uv venv --python 3.12
```

3 安装依赖

使用以下命令在当前虚拟环境里安装依赖

```
1 uv pip install -r requirements.txt
```

4 安装服务器

使用以下命令在当前环境里安装服务器

```
1 uv pip install -e .
```

5 启动服务器

使用以下命令启动服务器

```
1 uv run rcssservermj
```

但是这个命令只能在 `rcssservermj` 目录下才可以用，如果不嫌麻烦可以每次都到这个文件里启动

如果嫌麻烦的话可以用下面的方法创建一个别名

6 创建别名

打开位于家目录下的`.bashrc`(`~/.bashrc`)，把下面的命令复制进去（注意`--directory`后面的是 `rcssservermj` 的位置，以你的实际位置为准。如果你是在家目录下 `git clone` 的，那么就可以直接复制下面的命令）

```
1 alias rcss="uv --directory ~/rcssservermj/ run rcssservermj"
```

使用以下命令重新加载`.bashrc`

```
1 source ~/.bashrc
```

然后你就可以在任何地方使用 `rcss` 启动服务器了

如果你觉得敲 `rcss` 还是太麻烦了,你甚至可以把 `alias rcss="uv --directory /rcssservermj/run rcssservermj"` 里的 `rcss` 改成 `r`

这样你就可以在任何地方敲个 `r` 启动服务器了