



.Installation :



Pour commencer l'installation de TrueNAS SCALE, sur le premier écran vous devez sélectionner « **Install/Upgrade** ».





Sur l'écran suivant, vous devez choisir le disque dur d'installation du système. Si vous disposez de plusieurs disques, vous pouvez créer un raid ZFS.



Ensuite, vous devez choisir votre méthode d'authentification ainsi que créer votre mot de passe. Pour ma part je m'identifie en « **root** » sachant que mon TrueNAS SCALE n'est pas exposé. A vous de définir votre utilisation.



Pour finir l'installation de TrueNAS SCALE, vous devez choisir, soit de booter en « **EFI** » ou en « **BIOS** ». Cela dépend de votre matériel et de votre système.




Enfin, après avoir rebooté vous trouverez votre adresse IP sur votre écran. Rendez vous à l'adresse « <http://ip-de-votre-serveur> », pour ma part « <http://192.168.1.109> ».

Console setup

The web user interface is at:
<http://192.168.1.109:80>
<https://192.168.1.109:443>

- 1) Configure network interfaces
- 2) Configure network settings
- 3) Configure static routes
- 4) Change local administrator password
- 5) Reset configuration to defaults
- 6) Open TrueNAS CLI Shell
- 7) Open Linux Shell
- 8) Reboot
- 9) Shutdown


Enter an option from 1-9:




Installation et paramétrage de TrueNAS SCALE :

2. Paramétrage :


Pour débuter, aller dans « **System Settings** » puis dans « **General** » et enfin dans « **Localization** » pour régler la langue ainsi que les paramètres de date et d'heure. Valider puis attendre que la page se recharge.




Ensuite, pour ma part, je force la redirection vers https. Rendez vous dans « **Paramètres système** », « **Général** » puis « **IU** » et cocher la case « **Interface Web HTTP -> Redirection HTTPS** ».



Pour que notre installation de TrueNAS SCALE fonctionne correctement, il faut vérifier qu'il dispose d'un serveur DNS. Pour cela aller dans « **Réseau** » puis dans « **configuration globale** ».



Il vous reste une dernière étape pour finir le paramétrage de TrueNAS SCALE. Vous devez créer un volume, aller dans « **Stockage** » puis cliquer sur « **Créer un volume** ». Vous devez lui donner un nom puis sélectionner les disques et enfin valider.



L'installation et le paramétrage de base TrueNAS SCALE est terminé. Vous pouvez affiner votre configuration en lui donnant une adresse IP fixe, créer des partages Windows, Linux, mais aussi créer des machines virtuelles...