

compte rendu

Adressage IPv4 fixe



J'ai lancé sconfig, puis j'ai sélectionné ma carte réseau. Ensuite, j'ai choisi de mettre une adresse IP statique en appuyant sur S, et j'ai saisi l'adresse IP que je voulais : 192.168.20.2. Après ça, je suis revenu au menu principal et j'ai appuyé sur 1 pour définir la passerelle par défaut : 192.168.20.1. Pour le DNS, je l'ai laissé à 8.8.8.8.


Nom de l'hôte changé



je suis revenue dans le menu sconfig j'ai appuie sur 2 et il demande si je veux changer le nom de l'ordinateur j'ai remplie et je l'ai changer par SRV

Installer sans interface graphique

Service DHCP installé avec commande powershell



Cette commande permet d'installer le serveur DHCP ainsi que tous les outils nécessaires pour le configurer. Elle permet donc également d'attribuer automatiquement des adresses IP aux

postes clients, notamment pour le sous-réseau CURLING.

```
PS C:\Users\vboxuser> Start-Service DHCPServer
PS C:\Users\vboxuser> Get-Service DHCPServer

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  DHCPServer         Serveur DHCP
```

La commande Start-Service DHCPServer permet de démarrer le service DHCP, et la commande Get-Service DHCPServer permet de vérifier son état. Ici, le DHCP fonctionne correctement car son statut est Running

Etendue DHCP installée avec powershell

```
PS C:\Users\vboxuser> Add-DhcpServerv4Scope

applet de commande Add-DhcpServerv4Scope à la position 1 du pipeline de la commande
Fournissez des valeurs pour les paramètres suivants :
StartRange: 192.168.20.10
EndRange: 192.168.20.100
Name: CURLING
SubnetMask: 255.255.255.128
```


La commande Add-DhcpServerv4Scope permet de créer un étendue DHCP, en plus claire une plage d'adresses IP que le serveur peut distribuer automatiquement aux clients. nous avons voulu définir le scope de 192.168.20.10 à 192.168.20.100, mais la commande a attribué automatiquement la fin de la plage à 192.168.20.120.

```
PS C:\Users\vboxuser> Get-DhcpServerv4Scope


ScopeId         SubnetMask      Name            State    StartRange      EndRange        LeaseDuration
-------         ----------      ----            -----    ----------      --------        -------------
192.168.20.0    255.255.255.0   CURLING         Active   192.168.20.10   192.168.20.120  8.00:00:00
```

La commande Get-DhcpServerv4Scope permet de vérifier que le scope DHCP pour le réseau CURLING est correctement configuré et fonctionne. Elle affiche les informations de l'étendue.


DHCP fonctionnel



La commande Get-service DHCPServer nous montre que le dhcp fonctionne avec un status Running



Au début, l'ordinateur ne communique pas avec le serveur et ne peut pas le ping.
Après avoir saisi la commande permettant d'autoriser l'ICMP entrant dans le pare-feu, l'ordinateur parvient à ping le serveur et la communication est établie.




ap 2.2

etendu dhcp par vlan géré

Etendu de 30 apareil avec 12 sous réseau

Sous-réseau	StartRange	EndRange	SubnetMask
1	172.16.0.1	172.16.0.30	255.255.255.224
2	172.16.0.33	172.16.0.62	255.255.255.224
3	172.16.0.65	172.16.0.94	255.255.255.224
4	172.16.0.97	172.16.0.126	255.255.255.224
5	172.16.0.129	172.16.0.158	255.255.255.224
6	172.16.0.161	172.16.0.190	255.255.255.224
7	172.16.0.193	172.16.0.222	255.255.255.224
8	172.16.0.225	172.16.0.254	255.255.255.224
9	172.16.1.1	172.16.1.30	255.255.255.224
10	172.16.1.33	172.16.1.62	255.255.255.224
11	172.16.1.65	172.16.1.94	255.255.255.224
12	172.16.1.97	172.16.1.126	255.255.255.224

on fait l’étendu du dhcp avec la commande add-dhcpserverv4scope et après on ajoute les plage d’adresse avec le tableau que j’ai donné



adresse physique de la carte mère

```
Carte Ethernet Ethernet :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . . : home
   Description. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek Gaming 2.5GbE Family Controller
   Adresse physique . . . . . . . . . . . . : 34-5A-60-1D-F9-6F
   DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . . : Oui
```


réservation de une adresse que je vais essayer sur un client :

```
C:\Users\Administrateur> Add-DhcpServerv4Reservation
  -ScopeId 172.16.1.0
  -IPAddress 172.16.1.8
  -ClientId 34-5A-60-1D-F9-6F
  -Description PC-Lucian

C:\Users\Administrateur> Get-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 172.16.1.0

ddress       ClientId              Name          Description
-------      ----------------      ----------    -------------------
.16.1.8      34-5A-60-1D-F9-6F     PC-Lucian     PC-Lucian
```

point de vue du client :


Adresse IPv4. . . . . : 172.16.1.8
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.224

Élément	Point à valider	Test
Serveur Windows	Adressage IPv4 fixe	
	Étendue DHCP par vlan géré	get-dhcpserverv4scope
	DHCP fonctionnel	
	Réservation IP via Adresse MAC	get-dhcpserverv4Reservation
	Agent Relais DHCP	
	Logiciel de scan réseau pour récup MAC	
	Documentation	