QQ Linux版目前支持x64 (x86_64、amd64)、arm64 (aarch64)两种架构,每种架构支持Debian系、Red Hat系、其它发行版中的一种或几种(未来可能继续扩充)。每一次发布均会提供架构和发行版的若干种组合支持的安装包,可按下面所述的规则进行选择。

每一个安装包会按照形如如下的格式命名: linuxqq_3.0.0-100_x86_64.rpm [产品名] [版本号] [架构].[格式]

1、选择架构:

根据你所使用的机器硬件架构选择相应的兼容架构类型 (可通过uname -a查看) x64 (x86 64、amd64) 、arm64 (aarch64)

2、根据你所使用的linux发行版选择格式:

安装包格式	安装包管理器	支持发行版
RPM	rpm/yum	OpenCloudOS系: ■ 源社区版OpenCloudOS Stream ■ 社区稳定版OpenCloudOS ■ 企业商业版TencentOS Server等 RedHat系: ■ RedHat ■ Fedora ■ CentOS
DEB	dpkg/apt	Debian系: 统信UOS 银河麒麟 Debian Ubuntu
Applmage		其他发行版版本

注意: CentOS社区将于2024年6月30日停止维护CentOS 7, 推荐您选用兼容 CentOS 8的 OpenCloudOS 8镜像替代,链接地址: https://opencloudos.org/ 如何安装?

QQ Linux版目前支持x64(x86_64、amd64)、arm64(aarch64)两种架构,每种架构支持Debian系、Red Hat系、其它发行版中的一种或几种(未来可能继续扩充)。每一次发布均会提供架构和发行版的若干种组合支持的安装包,可按下面所述的规则进行选择。RPM

sudo rpm -ivh linuxqq 3.0.0-100 aarch64.rpm

DEB sudo dpkg -i linuxqq_3.0.0-100_amd64.deb 或 sudo apt install -y linuxqq 3.0.0-100 amd64.deb

Applmage

chmod +x linuxqq_3.0.0-100_x64.AppImage

./linuxqq_3.0.0-100_x64.AppImage

如何卸载?

QQ Linux版目前支持x64(x86_64、amd64)、arm64(aarch64)两种架构,每种架构支持Debian系、Red Hat系、其它发行版中的一种或几种(未来可能继续扩充)。每一次发布均会提供架构和发行版的若干种组合支持的安装包,可按下面所述的规则进行选择。

RPM

sudo rpm -e linuxqq

DEB

sudo dpkg -r linuxqq