Test ID	Nazwa testu	Opis	Czynności testowe
ZBIOR001	Sprawdzenie początkowej wartości brzegowej przedziału (niepoprawna partycja)	Celem testu jest sprawdzenie wartości brzegowej przedziału <-3 ; 5>, wartość niepoprawnej partycji wynosi -4.	1. Sprawdź wartość -4.
ZBIOR002	Sprawdzenie początkowej wartości brzegowej przedziału (poprawna partycja)	Celem testu jest sprawdzenie wartości brzegowej przedziału <-3 ; 5>, wartość poprawnej partycji wynosi -3.	1. Sprawdź wartość -3.
ZBIOR003	Sprawdzenie końcowej wartości brzegowej przedziału (poprawna partycja)	Celem testu jest sprawdzenie wartości brzegowej przedziału <-3 ; 5>, wartość poprawnej partycji wynosi 5.	1. Sprawdź wartość 5.
ZBIOR004	Sprawdzenie końcowej wartości brzegowej przedziału (niepoprawna partycja)	Celem testu jest sprawdzenie wartości brzegowej przedziału <-3; 5>, wartość niepoprawnej partycji wynosi 6.	1. Sprawdź wartość 6.
ZBIOR005	Sprawdzenie początkowej wartości brzegowej zbioru (niepoprawna partycja)	Celem testu jest sprawdzenie wartości brzegowej zbioru {9}, wartość niepoprawnej partycji wynosi 8.	1. Sprawdź wartość 8.
ZBIOR006	Sprawdzenie wartości brzegowej zbioru (poprawna partycja)	Celem testu jest sprawdzenie wartości brzegowej zbioru {9}, wartość poprawnej partycji wynosi 9.	1. Sprawdź wartość 9.
ZBIOR007	Sprawdzenie końcowej wartości brzegowej zbioru (niepoprawna partycja)	Celem testu jest sprawdzenie wartości brzegowej zbioru {9}, wartość niepoprawnej partycji wynosi 10.	1. Sprawdź wartość 10.