Bddimages - GUI

Généré par Doxygen 1.8.3.1

Lundi Avril 1 2013 02 :56 :26

Table des matières

| 1 | Bdd | images | GUI 1.x - | Documentation | 1 |
|---|------|----------|--------------|---------------------------------|----|
| | 1.1 | Nouve | autés | | 1 |
| | 1.2 | Dépen | dances . | | 2 |
| | 1.3 | Docum | nentation | | 2 |
| 2 | Inde | x des e | spaces de | nommage | 3 |
| | 2.1 | Liste d | es espace | s de nommage | 3 |
| 3 | Inde | x des fi | chiers | | 5 |
| | 3.1 | Liste d | les fichiers | | 5 |
| 4 | Doc | umenta | tion des e | spaces de nommage | 7 |
| | 4.1 | Référe | ence de l'es | space de nommage bdi_gui_config | 7 |
| | | 4.1.1 | Descripti | on détaillée | 7 |
| | | 4.1.2 | Documer | ntation des fonctions | 7 |
| | | | 4.1.2.1 | choose_color | 7 |
| | | | 4.1.2.2 | configuration | 8 |
| | | | 4.1.2.3 | createDialog | 8 |
| | | | 4.1.2.4 | fermer | 8 |
| | | | 4.1.2.5 | getDir | 8 |
| | | | 4.1.2.6 | GetInfo | 8 |
| | | | 4.1.2.7 | handleBddState | 9 |
| | | | 4.1.2.8 | new_config_name | 9 |
| | | | 4.1.2.9 | recup_position | 9 |
| | | | 4.1.2.10 | save_and_load | 9 |
| | 4.2 | Référe | ence de l'es | space de nommage bdi_gui_status | 9 |
| | | 4.2.1 | Descripti | on détaillée | 10 |
| | | 4.2.2 | Documer | ntation des fonctions | 10 |
| | | | 4.2.2.1 | createDialog | 10 |
| | | | 4.2.2.2 | fermer | 10 |
| | | | 4.2.2.3 | list_diff_shift | 10 |
| | | | 4.2.2.4 | recup_position | 10 |

| | | | 4.2.2.5 | restart | 10 |
|---|-----|---------|-------------------|------------------------------------|----|
| | | | 4.2.2.6 | run | 11 |
| | | | 4.2.2.7 | verif | 11 |
| | 4.3 | Référe | nce de l'es | space de nommage gui_cata_creation | 11 |
| | | 4.3.1 | Description | on détaillée | 12 |
| | | 4.3.2 | Documer | ntation des fonctions | 12 |
| | | | 4.3.2.1 | back | 12 |
| | | | 4.3.2.2 | charge_current_image | 12 |
| | | | 4.3.2.3 | charge_list | 12 |
| | | | 4.3.2.4 | closetoconf | 13 |
| | | | 4.3.2.5 | develop | 13 |
| | | | 4.3.2.6 | fermer | 13 |
| | | | 4.3.2.7 | get_all_cata | 13 |
| | | | 4.3.2.8 | get_cata | 13 |
| | | | 4.3.2.9 | get_default_confsex | 13 |
| | | | 4.3.2.10 | get_one_wcs | 14 |
| | | | 4.3.2.11 | go | 14 |
| | | | 4.3.2.12 | grab | 14 |
| | | | 4.3.2.13 | handlePSFParams | 14 |
| | | | 4.3.2.14 | handleVOButtons | 14 |
| | | | 4.3.2.15 | inittoconf | 15 |
| | | | 4.3.2.16 | manual_clean | 15 |
| | | | 4.3.2.17 | manual_create_cata | 15 |
| | | | 4.3.2.18 | manual_create_wcs | 15 |
| | | | 4.3.2.19 | manual_fit | 15 |
| | | | 4.3.2.20 | manual_insert_img | 15 |
| | | | 4.3.2.21 | manual_view | 16 |
| | | | 4.3.2.22 | next | 16 |
| | | | 4.3.2.23 | recup_position | 16 |
| | | | 4.3.2.24 | resetcenter | 16 |
| | | | 4.3.2.25 | set_user_confsex | 16 |
| | | | 4.3.2.26 | setval | 16 |
| | | | 4.3.2.27 | startInterop | 16 |
| | | | 4.3.2.28 | test_user_confsex | 17 |
| 5 | Doc | umentat | tion des fi | chiers | 19 |
| | 5.1 | | | nier bdi_gui_cata_creation.tcl | 19 |
| | ٠., | 5.1.1 | | on détaillée | 20 |
| | 5.2 | _ | | nier bdi_gui_config.tcl | 20 |
| | | 5.2.1 | | on détaillée | 21 |
| | | | · · · · · · · · · | | |

| TABLE | DES M | IATIÈRES | iii |
|-------|--------|-------------------------------------|--------|
| 5.3 | Référe | rence du fichier bdi_gui_status.tcl | 21 |
| | 5.3.1 | Description détaillée | 22 |
| Index | | | 22 |

Bddimages GUI 1.x - Documentation

Eproc (Ephémérides, Prédictions et Réductions pour les Corps Célestes) est une suite logicielle de mécanique céleste dediée aux calculs d'éphémérides, à la prédictions des phénomèmes et à la réduction des observations des corps du système solaire. Cette librairie est développée par l'IMCCE (Observatoire de Paris) dans le cadre de ses travaux de mécanique céleste et de calcul des éphémérides.

Auteur

```
J. Berthier@imcce.fr, F. Vachierfv@imcce.fr, B. Carry bcarry@imcce.fr,
P. Descamps@imcce.fr, D. Hestroffer hestro@imcce.fr, J. Vaubaillon vaubaill@imcce.fr

et de nombreux autres contributeurs. en France et ailleurs.
```

Version

5.0

Date

1995-2013

1.1 Nouveautés

Version 5.0 (fevrier 2013)

- poursuite des developpements, finalisation des concepts objet

Version 5.0 (juin 2011)

- mise à la norme Fortran 2003
- introduction de classes orientées objet
- allocation dynamique systematique des chaines de caractère
- mise à des modès de précession/nutation (IAU2006)
- introduction du calcul de TE-UT d'apres Espenak et Meeus, 2006

Version 4.0 (février 2010)

- implémentation du format VOTable (IVOA) pour
- implémentation finale de la précession/nutation IAU2000
- amélioration du script de configuration
- documentation générée par DOxygen

Version 4.0 (juillet 2009)

- refonte globale de la librairie
- harmonisation des noms des fonctions vs. les noms des fichiers
- création de l'espace de nom eproc pour la définition des modules
- introduction de la précession et de la nutation IAU 2000A
- gestion avec XML des entrées/sorties des programmes (usage de la librairie FoX)
- suppression de toute forme de support graphique (pgplot, X11)
- introduction de la passerelle Eproc -> IDL, VO

1.2 Dépendances

La compilation de la librairie Eproc nécessite au préalable l'installation des composants logiciels suivants :


- make, gawk, grep (version GNU)
- librairie Calceph
- librairie FoX
- librairie Spice

ainsi que les composants optionnels, mais recommandés :

- cdsclient du CDS
- IDL (ITT Exelis)

1.3 Documentation

Ce document fourni tous les éléments de documentation nécessaire au developpeur pour exploiter les modules et les fonctions de la librairie Eproc. La librairie Eproc-5.x est structurée par thèmes ou fonctionnalitées selon une hierarchie en niveau de dépendance : les fonctions et modules d'un niveau donné dépendent de fonctions et modules de niveaux inférieurs. Les espaces de nom des modules de la librairie sont préfixés par *Eproc_elass_* pour les modules orientés objet. L'architecture de la librairie est présentée dans la figure suivante. Pour accéder aux informations relatives à un élément de la librairie, cliquez sur son nom.



Index des espaces de nommage

2.1 Liste des espaces de nommage

Liste de tous les espaces de nommage documentés avec une brève description :

| bdi_gui_config | |
|--|-----|
| Declaration du namespace bdi_gui_config | 7 |
| bdi_gui_status | |
| Declaration du namespace bdi_gui_status | 9 |
| gui_cata_creation | |
| Declaration du namespace qui_cata_creation | -11 |

| Index des espaces de nomma |
|----------------------------|
|----------------------------|

Index des fichiers

3.1 Liste des fichiers

| Liste de t | ous les | fichiers | documentés | avec une | brève | description |
|------------|---------|----------|------------|----------|-------|-------------|
| | | | | | | |

| bdi_gui_cata_creation.tcl | |
|---|----|
| Methodes dediees a la GUI de creation des fichiers catalogues | 19 |
| bdi_gui_config.tcl | |
| GUI dediee a la gestion des configurations de bddimages | 20 |
| bdi_gui_status.tcl | |
| Methodes dediees au statut de la bdd de bddimages | 21 |

6 Index des fichiers

Documentation des espaces de nommage

4.1 Référence de l'espace de nommage bdi_gui_config

Declaration du namespace bdi_qui_config.

Fonctions

- configuration this
 - Creation de la GUI de gestion des configurations.
- - Fermeture et destruction de la GUI.
- save_and_load
 - Sauvegarde des config XML en cours d'edition, et chargement de la config courante (i.e.
- handleBddState
 - Configuration des boutons et autres widgets du panneau.
- recup_position
 - Recuperation de la position d'affichage de la GUI.
- getDir ?path ? ?title ?
 - Recuperation du nom d'un repertoire choisi par l'utilisateur.
- GetInfo subject
- Affichage d'un message sur le format d'une saisie pour un element de la structure de config XML de bddimages.
- new_config_name
 - Affichage d'une GUI pour saisir le nom d'une nouvelle config XML.
- choose_color color_cata button
 - Gui de choix de la couleur pour l'affichage des catalogues.
- createDialog

Creation de la GUI de gestion des config de bddimages.

4.1.1 Description détaillée

Declaration du namespace bdi_gui_config . GUI de gestion des configurations de bddimages

Précondition

Requiert bdi_tools_xml 1.0 et bddimagesAdmin 1.0

Avertissement

Pour developpeur seulement

4.1.2 Documentation des fonctions

4.1.2.1 bdi_gui_config : :choose_color color_cata button

Gui de choix de la couleur pour l'affichage des catalogues.

Paramètres

| color_cata | string Couleur initiale |
|------------|-------------------------------------|
| button | string pathName du bouton a colorer |

Renvoie

void

4.1.2.2 bdi_gui_config : :configuration this

Creation de la GUI de gestion des configurations.

Paramètres

| _ | | |
|---|------|-------------------------------|
| | this | string pathName de la fenetre |

Renvoie

void

4.1.2.3 bdi_gui_config : :createDialog

Creation de la GUI de gestion des config de bddimages.

Renvoie

void

4.1.2.4 bdi_gui_config : :fermer

Fermeture et destruction de la GUI.

Renvoie

void

4.1.2.5 bdi_gui_config : :getDir ?path ? ?title ?

Recuperation du nom d'un repertoire choisi par l'utilisateur.

Paramètres

| path | string repertoire de base |
|-------|------------------------------------|
| title | string titre a donner a la fenetre |

Renvoie

nom du repertoire selectionne ou une erreur (code 1)

4.1.2.6 bdi_gui_config::GetInfo subject

Affichage d'un message sur le format d'une saisie pour un element de la structure de config XML de bddimages.

Paramètres

| subject | le sujet a documenter |
|---------|-----------------------|

```
Renvoie
    code 0
4.1.2.7 bdi_gui_config::handleBddState
Configuration des boutons et autres widgets du panneau.
Renvoie
    void
4.1.2.8 bdi_gui_config : :new_config_name
Affichage d'une GUI pour saisir le nom d'une nouvelle config XML.
Renvoie
    void
4.1.2.9 bdi_gui_config : :recup_position
Recuperation de la position d'affichage de la GUI.
Renvoie
    void
4.1.2.10 bdi_gui_config::save_and_load
Sauvegarde des config XML en cours d'edition, et chargement de la config courante (i.e.
affichee).
```

4.2 Référence de l'espace de nommage bdi_gui_status

Declaration du namespace bdi_gui_status.

Fonctions

Renvoie

void

```
    run this
        Creation de la GUI de statut.
    fermer
        Fermeture de la GUI de statut.
    restart
        Fermeture et lancement de la GUI de statut.
    recup_position
        Recuperation de la position de la GUI de statut.
    createDialog
        Creation et affichage de la GUI.
    list_diff_shift ref test
        Retourne l'intersection de deux listes.
    verif
        Creation et affichage de la GUI de verification.
```

4.2.1 Description détaillée

 $\label{lem:continuous} \mbox{Declaration du namespace $\tt bdi_gui_status} \;. \; \mbox{Affichage du statut et reinitialisation des bases de donnees bd-dimages}$

Précondition

Requiert bdi_tools_xml 1.0 et bddimagesAdmin 1.0

Avertissement

Pour developpeur seulement

4.2.2 Documentation des fonctions

4.2.2.1 bdi_gui_status : :createDialog

Creation et affichage de la GUI.

Renvoie

void

4.2.2.2 bdi_gui_status : :fermer

Fermeture de la GUI de statut.

Renvoie

void

4.2.2.3 bdi_gui_status::list_diff_shift ref test

Retourne l'intersection de deux listes.

Paramètres

| ref | list Liste de reference |
|------|-------------------------|
| test | list Deuxieme list |

Renvoie

Liste representant l'intersection des deux listes

4.2.2.4 bdi_gui_status : :recup_position

Recuperation de la position de la GUI de statut.

Renvoie

void

4.2.2.5 bdi_gui_status : :restart

Fermeture et lancement de la GUI de statut.

Renvoie

void

4.2.2.6 bdi_gui_status::run this

Creation de la GUI de statut.

Paramètres

this | string pathName de la fenetre

Renvoie

void

4.2.2.7 bdi_gui_status::verif

Creation et affichage de la GUI de verification.

Renvoie

void

4.3 Référence de l'espace de nommage gui_cata_creation

Declaration du namespace qui_cata_creation.

Fonctions

- inittoconf
 - Initialisation des parametres de la GUI creation du cata.
- closetoconf
 - Affectation des variables de conf en sortie de la GUI craetion cata.
- fermer
 - Actions a la sortie de la GUI creation cata.
- recup_position
 - Recuperation de la position d'affichage de la GUI.
- setval
 - Defini les coordonnees RA,DEC du centre de l'image.
- resetcenter
 - Reset les coordonnees du centre de l'image (a partir des valeurs initiales)
- get_cata
 - Identification des sources et affichage des catas.
- get_all_cata
 - Identification des sources et affichage des catas en boucle continue.
- get_one_wcs
 - Determination d'une solution astrometrique preliminaire de l'image sur la base des WCS.
- charge_current_image
 - Chargement de l'image courante et de son cata.
- charge_list img_list
 - Chargement de la liste des images, et affichage de la premiere image + cata.
- get_default_confsex
 - Charge la config Sextractor par defaut.
- set_user_confsex
 - Charge la config Sextractor a partir de la zone de texte editable (onglet Sextractor)
- test user confsex
 - Test la config Sextractor a partir de la zone de texte editable (onglet Sextractor)
- grab i
 - Grab une portion de la visu et une portion de la visu DSS pour selectionner une source et sa reference.
- manual_clean
 - Nettoie la table des sources et de leurs references dans le mode manuel de creation du cata.

- manual view

Affiche dans la visu les sources selectionnees pour le mode manuel de creation du cata.

- manual_fit

???

- manual create wcs

Creation de la calibration WCS d'une image en mode manuel, a partir des etoiles (et de leurs references) definies dans la GUI (onglet Manuel).

- manual_create_cata

Creation des cata d'une image en mode manuel.

- manual_insert_img

Insertion d'une image dans la bdd en mode manuel.

develop tag

Fonction d'acces a plusieurs actions, dediee au developpement.

next

Affiche l'image suivante.

back

Affiche l'image precedente.

- handlePSFParams this

Change le statut des elements des options de creation du cata Astroid (mesures de PSF)

startInterop

Creation du menu Audace-> Interop, et gestion de l'etat des boutons de broadcast.

handleVOButtons args

Gestion de l'etat des boutons de broadcast vers les outils VO.

go img_list

GUI principale de creation des fichiers catalogues d'un lot d'images.

4.3.1 Description détaillée

Declaration du namespace gui_cata_creation . Affichage du statut et reinitialisation des bases de donnees bddimages

Précondition

Requiert bdi_tools_xml 1.0 et bddimagesAdmin 1.0

Avertissement

Pour developpeur seulement

4.3.2 Documentation des fonctions

4.3.2.1 gui_cata_creation::back

Affiche l'image precedente.

Renvoie

void

4.3.2.2 gui_cata_creation : :charge_current_image

Chargement de l'image courante et de son cata.

Renvoie

void

4.3.2.3 gui_cata_creation::charge_list img_list

Chargement de la liste des images, et affichage de la premiere image + cata.

Renvoie void 4.3.2.4 gui_cata_creation::closetoconf Affectation des variables de conf en sortie de la GUI craetion cata. Renvoie void 4.3.2.5 gui_cata_creation::develop tag Fonction d'acces a plusieurs actions, dediee au developpement. **Paramètres** tag | string Mot cle designant l'action : box | all | 3sources Renvoie void 4.3.2.6 gui_cata_creation : :fermer Actions a la sortie de la GUI creation cata. Renvoie void 4.3.2.7 gui_cata_creation::get_all_cata Identification des sources et affichage des catas en boucle continue. Renvoie void 4.3.2.8 gui_cata_creation::get_cata Identification des sources et affichage des catas. Renvoie void 4.3.2.9 gui_cata_creation::get_default_confsex

Généré le Lundi Avril 1 2013 02:56:26 pour Bddimages - GUI par Doxygen

Charge la config Sextractor par defaut.

Renvoie

void

4.3.2.10 gui_cata_creation::get_one_wcs

Determination d'une solution astrometrique preliminaire de l'image sur la base des WCS.

Renvoie

void

4.3.2.11 gui_cata_creation::go img_list

GUI principale de creation des fichiers catalogues d'un lot d'images.

Paramètres

```
img_list | list Liste des images (
```

Voir également

charge_list).

Renvoie

void

4.3.2.12 gui_cata_creation::grab i

Grab une portion de la visu et une portion de la visu DSS pour selectionner une source et sa reference.

Renvoie

void

4.3.2.13 gui_cata_creation::handlePSFParams this

Change le statut des elements des options de creation du cata Astroid (mesures de PSF)

Paramètres

| this | string pathName des elements de GUI concernes par un changement de statut |
|------|---|
| | |

Renvoie

void

4.3.2.14 gui_cata_creation::handleVOButtons args

Gestion de l'etat des boutons de broadcast vers les outils VO.

Paramètres

w string pathName des boutons a gerer (w.action.imgtab, w.action.script)

```
Renvoie
    void
4.3.2.15 gui_cata_creation::inittoconf
Initialisation des parametres de la GUI creation du cata.
Renvoie
    void
4.3.2.16 gui_cata_creation::manual_clean
Nettoie la table des sources et de leurs references dans le mode manuel de creation du cata.
Renvoie
    void
4.3.2.17 gui_cata_creation::manual_create_cata
Creation des cata d'une image en mode manuel.
Renvoie
    void
4.3.2.18 gui_cata_creation::manual_create_wcs
Creation de la calibration WCS d'une image en mode manuel, a partir des etoiles (et de leurs references) definies
dans la GUI (onglet Manuel).
L'astrometrie est calculee par Priam.
Renvoie
    void
4.3.2.19 gui_cata_creation::manual_fit
???
Renvoie
    void
4.3.2.20 gui_cata_creation::manual_insert_img
Insertion d'une image dans la bdd en mode manuel.
Renvoie
    void
```

4.3.2.21 gui_cata_creation::manual_view Affiche dans la visu les sources selectionnees pour le mode manuel de creation du cata. Renvoie void 4.3.2.22 gui_cata_creation::next Affiche l'image suivante. Renvoie void 4.3.2.23 gui_cata_creation : :recup_position Recuperation de la position d'affichage de la GUI. Renvoie void 4.3.2.24 gui_cata_creation : :resetcenter Reset les coordonnees du centre de l'image (a partir des valeurs initiales) Renvoie void 4.3.2.25 gui_cata_creation::set_user_confsex Charge la config Sextractor a partir de la zone de texte editable (onglet Sextractor) Renvoie void 4.3.2.26 gui_cata_creation::setval Defini les coordonnees RA,DEC du centre de l'image. Renvoie void

4.3.2.27 gui_cata_creation : :startInterop

Creation du menu Audace->Interop, et gestion de l'état des boutons de broadcast.

Paramètres

| | W | string pathName contenant le bouton interop (w.menu) et les boutons a gerer (w.action.imgtab, | |
|---|---|---|--|
| l | | w.action.script) | |

| Renvoie | |
|---------|--|
| void | |

4.3.2.28 gui_cata_creation : :test_user_confsex

Test la config Sextractor a partir de la zone de texte editable (onglet Sextractor)

Renvoie

void

| Documentation des espaces de nommage |
|--------------------------------------|
| |
| |
| |

18

Documentation des fichiers

5.1 Référence du fichier bdi_gui_cata_creation.tcl

Methodes dediees a la GUI de creation des fichiers catalogues.

Espaces de nommage

```
    namespace gui_cata_creation
    Declaration du namespace gui_cata_creation .
```

gui_cata_creation::manual_view

gui_cata_creation : :manual_fit

Fonctions

```
- gui cata creation::inittoconf
      Initialisation des parametres de la GUI creation du cata.
gui_cata_creation : :closetoconf
      Affectation des variables de conf en sortie de la GUI craetion cata.
gui_cata_creation : :fermer
      Actions a la sortie de la GUI creation cata.
– gui_cata_creation : :recup_position
      Recuperation de la position d'affichage de la GUI.
– gui_cata_creation : :setval
      Defini les coordonnees RA,DEC du centre de l'image.
gui_cata_creation : :resetcenter
      Reset les coordonnees du centre de l'image (a partir des valeurs initiales)
  gui_cata_creation : :get_cata
      Identification des sources et affichage des catas.
– gui_cata_creation : :get_all_cata
      Identification des sources et affichage des catas en boucle continue.

    gui cata creation : :get one wcs

      Determination d'une solution astrometrique preliminaire de l'image sur la base des WCS.
– gui_cata_creation : :charge_current_image
      Chargement de l'image courante et de son cata.
gui_cata_creation : :charge_list img_list
      Chargement de la liste des images, et affichage de la premiere image + cata.
gui_cata_creation : :get_default_confsex
      Charge la config Sextractor par defaut.
– gui_cata_creation : :set_user_confsex
      Charge la config Sextractor a partir de la zone de texte editable (onglet Sextractor)
– gui_cata_creation : :test_user_confsex
       Test la config Sextractor a partir de la zone de texte editable (onglet Sextractor)
– gui_cata_creation : :grab i
      Grab une portion de la visu et une portion de la visu DSS pour selectionner une source et sa reference.
  gui cata creation : :manual clear
      Nettoie la table des sources et de leurs references dans le mode manuel de creation du cata.
```

Affiche dans la visu les sources selectionnees pour le mode manuel de creation du cata.

```
???
- gui cata creation : :manual create wcs
      Creation de la calibration WCS d'une image en mode manuel, a partir des etoiles (et de leurs references) definies dans
      la GUI (onglet Manuel).
- gui cata creation : :manual create cata
      Creation des cata d'une image en mode manuel.
- gui cata creation : :manual insert img
      Insertion d'une image dans la bdd en mode manuel.
– gui_cata_creation : :develop tag
      Fonction d'acces a plusieurs actions, dediee au developpement.
- gui_cata_creation : :next
      Affiche l'image suivante.
– gui_cata_creation : :back
      Affiche l'image precedente.
gui_cata_creation : :handlePSFParams this
      Change le statut des elements des options de creation du cata Astroid (mesures de PSF)
– gui_cata_creation : :startInterop
      Creation du menu Audace->Interop, et gestion de l'etat des boutons de broadcast.
  gui_cata_creation::handleVOButtons args
      Gestion de l'etat des boutons de broadcast vers les outils VO.
- gui_cata_creation : :go img_list
      GUI principale de creation des fichiers catalogues d'un lot d'images.
```

5.1.1 Description détaillée

Methodes dediees a la GUI de creation des fichiers catalogues.

Auteur

Frederic Vachier and Jerome Berthier

Version

1.0

Date

2013

Copyright

GNU Public License.

Ressource

```
1 source [file join $audace(rep_install) gui audace plugin tool bddimages bdi_gui_cata_creation.tcl]
```

5.2 Référence du fichier bdi_gui_config.tcl

GUI dediee a la gestion des configurations de bddimages.

Espaces de nommage

```
    namespace bdi_gui_config
    Declaration du namespace bdi_gui_config.
```

Fonctions

```
    bdi_gui_config : :configuration this
    Creation de la GUI de gestion des configurations.
    bdi_gui_config : :fermer
    Fermeture et destruction de la GUI.
```

```
- bdi_gui_config::save_and_load
      Sauvegarde des config XML en cours d'edition, et chargement de la config courante (i.e.
  bdi gui config::handleBddState
      Configuration des boutons et autres widgets du panneau.
– bdi_gui_config : :recup_position
      Recuperation de la position d'affichage de la GUI.
– bdi gui config : :getDir?path??title?
      Recuperation du nom d'un repertoire choisi par l'utilisateur.
– bdi_gui_config : :GetInfo subject
      Affichage d'un message sur le format d'une saisie pour un element de la structure de config XML de bddimages.
– bdi_gui_config : :new_config_name
      Affichage d'une GUI pour saisir le nom d'une nouvelle config XML.
```

bdi_gui_config : :choose_color color_cata button

Gui de choix de la couleur pour l'affichage des catalogues.

– bdi_gui_config : :createDialog

Creation de la GUI de gestion des config de bddimages.

5.2.1 Description détaillée

GUI dediee a la gestion des configurations de bddimages.

Auteur

Frederic Vachier and Jerome Berthier

Version

1.0

Date

2013

Copyright

GNU Public License.

Ressource

```
1 source [file join $audace(rep_install) gui audace plugin tool bddimages bdi_gui_config.tcl]
```

Référence du fichier bdi_gui_status.tcl 5.3

Methodes dediees au statut de la bdd de bddimages.

Espaces de nommage

```
- namespace bdi gui status
     Declaration du namespace bdi_gui_status.
```

Fonctions

```
- bdi_gui_status : :run this
      Creation de la GUI de statut.
– bdi_gui_status : :fermer
      Fermeture de la GUI de statut.
- bdi gui status : :restart
      Fermeture et lancement de la GUI de statut.
– bdi_gui_status : :recup_position
      Recuperation de la position de la GUI de statut.
bdi_gui_status : :createDialog
      Creation et affichage de la GUI.
```

```
- bdi_gui_status : :list_diff_shift ref test
```

Retourne l'intersection de deux listes.

– bdi_gui_status : :verif

Creation et affichage de la GUI de verification.

5.3.1 Description détaillée

Methodes dediees au statut de la bdd de bddimages.

Auteur

Frederic Vachier and Jerome Berthier

Version

1.0

Date

2013

Copyright

GNU Public License.

Ressource

1 source [file join \$audace(rep_install) gui audace plugin tool bddimages bdi_gui_status.tcl]

Index

| back | gui_cata_creation, 13 |
|-------------------------------|-----------------------------|
| gui_cata_creation, 12 | get_default_confsex |
| bdi_gui_cata_creation.tcl, 19 | gui_cata_creation, 13 |
| bdi_gui_config, 7 | get_one_wcs |
| choose_color, 7 | gui_cata_creation, 13 |
| configuration, 8 | getDir |
| createDialog, 8 | bdi_gui_config, 8 |
| fermer, 8 | GetInfo |
| getDir, 8 | bdi_gui_config, 8 |
| GetInfo, 8 | go |
| handleBddState, 9 | gui_cata_creation, 14 |
| new_config_name, 9 | grab |
| recup_position, 9 | gui_cata_creation, 14 |
| save_and_load, 9 | gui_cata_creation, 11 |
| bdi_gui_config.tcl, 20 | back, 12 |
| bdi_gui_status, 9 | charge_current_image, 12 |
| createDialog, 10 | charge_list, 12 |
| fermer, 10 | closetoconf, 13 |
| list_diff_shift, 10 | develop, 13 |
| recup_position, 10 | fermer, 13 |
| restart, 10 | get_all_cata, 13 |
| run, 11 | get_cata, 13 |
| verif, 11 | get_default_confsex, 13 |
| bdi_gui_status.tcl, 21 | get_one_wcs, 13 |
| | go, 14 |
| charge_current_image | grab, 14 |
| gui_cata_creation, 12 | handlePSFParams, 14 |
| charge_list | handleVOButtons, 14 |
| gui_cata_creation, 12 | inittoconf, 15 |
| choose_color | manual_clean, 15 |
| bdi_gui_config, 7 | manual_create_cata, 15 |
| closetoconf | manual_create_wcs, 15 |
| gui_cata_creation, 13 | manual_fit, 15 |
| configuration | manual_insert_img, 15 |
| bdi_gui_config, 8 | manual_view, 15 |
| createDialog | |
| bdi_gui_config, 8 | next, 16 recup_position, 16 |
| bdi_gui_status, 10 | resetcenter, 16 |
| | , |
| develop | set_user_confsex, 16 |
| gui_cata_creation, 13 | setval, 16 |
| | startInterop, 16 |
| fermer | test_user_confsex, 17 |
| bdi_gui_config, 8 | h |
| bdi_gui_status, 10 | handleBddState |
| gui_cata_creation, 13 | bdi_gui_config, 9 |
| | handlePSFParams |
| get_all_cata | gui_cata_creation, 14 |
| gui_cata_creation, 13 | handleVOButtons |
| get_cata | gui_cata_creation, 14 |

24 INDEX

```
inittoconf
    gui_cata_creation, 15
list_diff_shift
    bdi_gui_status, 10
manual_clean
     gui_cata_creation, 15
manual_create_cata
    gui_cata_creation, 15
manual_create_wcs
     gui_cata_creation, 15
manual_fit
     gui_cata_creation, 15
manual_insert_img
    gui_cata_creation, 15
manual_view
    gui_cata_creation, 15
new_config_name
    bdi_gui_config, 9
next
    gui_cata_creation, 16
recup_position
    bdi_gui_config, 9
    bdi_gui_status, 10
    gui_cata_creation, 16
resetcenter
    gui_cata_creation, 16
restart
    bdi_gui_status, 10
run
    bdi_gui_status, 11
save_and_load
    bdi_gui_config, 9
set user confsex
    gui_cata_creation, 16
setval
    gui_cata_creation, 16
startInterop
    gui_cata_creation, 16
test_user_confsex
    gui_cata_creation, 17
verif
    bdi_gui_status, 11
```