МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

Отчет по лабораторной работе №2.18 по дисциплине: Основы программной инженерии

Выполнила:

студент группы ПИЖ-б-о-20-1

Лазарева Дарья Олеговна


Проверил:

доцент кафедры инфокоммуникаций


Романкин Р А

ВЫПОЛНЕНИЕ:

1. Переменные среды Windows.



2. Пользовательские и системные переменные.




3. Запуск команды set > %homepath%\desktop\set.txt.




4. Результат выполнения команды.



5. Создание переменных сред.



6. Результат создания переменной среды.



7. Результат работы скрипта

8. Проверка переменной на истинность.

```
# Импортируем модуль os
import os

# Проверяем значение переменной среды
if os.environ.get('DEBUG') == 'True':
    print('Debug mode is on')

else:
    print('Debug mode is off')

else

else

c:\Users\79616\anaconda3\python.exe D:/YЧЕБА/ОПИ/2.18/ex1.py

Debug mode is off
```

9. Выполнение команды setdefault().

```
# Задаём значение переменной DEBUG

os.environ.setdefault('DEBUG', 'True')

# Проверяем значение переменной

if os.environ.get('DEBUG') == 'True':

    print('Debug mode is on')

else:

    print('Debug mode is off')

else

else

c:\Users\79616\anaconda3\python.exe D:/УЧЕБА/ОПИ/2.18/ex1.py

Debug mode is on
```

10. Чтение переменных окружения.

```
# Импортируем модуль os

import os

# Cosgaëm цикл, чтобы вывести все переменные среды
print("The keys and values of all environment variables:")

for key in os.environ:
    print(key, '=>', os.environ[key])

# Выводим значение одной переменной
print("The value of HOME is: ", os.environ['HOME'])

PROCESSOR_REVISION => 1801
PROGRAMBATA => C:\Program Files
PROGRAMFILES (X86) => C:\Program Files (x86)
PROGRAMFILES (X86) => C:\Program Files (x86)
PROGRAMMILES (X86) => C:\Program Files (x86)
PROGRAMMILES (X86) => C:\Program Files (x86)
PROGRAMMILES (X86) => C:\Program Files (x86)
PROMPT => (base) $P$G
PSMODULEPATH => C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules;C:\WINDOWS\system32\Window PUBLIC => C:\Users\Public PYCHARM COMMUNITY EDITION => C:\Program Files\JetBrains\PyCharm Community Edition 20:
PYCHARM COMMUNITY EDITION => C:\Program Files\JetBrains\PyCharm Community Edition 20:
PYCHARM HOSTED => 1
PYTHONIOENCODING => UTF-8
PYTHONUNBUFFERED => 1
SESSIONNAME => Console
SYSTEMDRIVE => C:
SYSTEMDRIVE => C:\Users\79616\AppData\Local\Temp
```

11. Проверка присвоения значения.

```
# Μπορτυργεμ μοσχηδ os
# Μπορτυργεμ μοσχηδ sys

# Μπορτυργεμ μοσχηδ sys

# While True:

| key_value = input("Enter the key of the environment variable:")

| try:
| if os.environ[key_value]:
| print(
| "The value of",
| key_value,
| " is ",
| os.environ[key_value]
| )

| except KeyError:
| print(key_value, 'environment variable is not set.')
| sys.exit(1)
| while True > except KeyError

| ex3 × |

| C:\Users\79616\anaconda3\python.exe D:\Y\EBA/ONW/2.18/ex3.py
| Enter the key of the environment variable: HOME
| HOME environment variable is not set.
```

12. Выполнение примера 1.

```
PS D:\УЧЕБА\ОПИ\2.18> python ex3.py add --data="worker.json" --name="Name" --post="Post" --year=2014
```

13. Результат применения примера 1.

Индивидуальное задание 1. Для своего варианта лабораторной работы 2.17 добавьте возможность получения имени файла данных, используя соответствующую переменную окружения.

1.1 Добавление значений.

```
PS D:\V4E5A\ONU\2.18\ind> python ind.py add --data="ind1.json" --surname="Lazareva" --name="Daria" --number="1234" --year=2002

PS D:\V4E5A\ONU\2.18\ind> python ind.py add --data="ind1.json" --surname="Novikov" --name="Alex" --number="4567" --year=1990

PS D:\V4E5A\ONU\2.18\ind> python ind.py add --data="ind1.json" --surname="Ivanov" --name="Max" --number="3672" --year=1998
```

1.2 Результат работы программы.

PS D:\YЧЕБA\OПИ\2.18\ind> python ind.py displaydata="ind1.json"			
No	Фамилия		Номер телефона
1 Lazareva		Daria	1234
2 Novikov		+ Alex	4567
3 Ivanov		+ Max	3672
+		+	++

Индивидуальное задание 2. Самостоятельно изучите работу с пакетом python-dotenv. Модифицируйте программу задания 1 таким образом, чтобы значения необходимых переменных окружения считывались из файла .env .

2.1 Установка пакета

```
PS D:\> pip install python-dotenv

Collecting python-dotenv

Downloading python_dotenv-0.20.0-py3-none-any.whl (17 kB)

Installing collected packages: python-dotenv

Successfully installed python-dotenv-0.20.0
```

2.2 Добавление значений

```
PS D:\Y4E5A\ONU\2.18> python ind2.py add --data="ind2.json" --surname="Petrov" --name="Alex" --number="7777" --year=1990
PS D:\Y4E5A\ONU\2.18> python ind2.py add --surname="Nikueva" --name="Elena" --number="3334" --year=1998
PS D:\Y4E5A\ONU\2.18> python ind2.py add --surname="Sidorov" --name="Nikolay" --number="9996" --year=2002
```

2.3 Работа с пакетом python-dotenv

```
ex1.py × sex2.py × sex3.py × sex3.py
```

2.4 Результат работы программы.

```
cal.py × cal.py
```

Контрольные вопросы:

1. Каково назначение переменных окружения?

Переменная среды (переменная окружения) — это короткая ссылка на какой-либо объект в системе. С помощью таких сокращений, например, можно создавать универсальные пути для приложений, которые будут работать на любых ПК, независимо от имен пользователей и других параметров.

2. Какая информация может храниться в переменных окружения?

Она хранят в текстовом виде ссылки на определённые каталоги, количество ядер процессора, доступные расширения и т.п.

3. Как получить доступ к переменным окружения в ОС Windows?

Просмотреть все переменные окружения можно с помощью команды: set > %homepath%\desktop\set.txt

Также доступ к ним можно получить через свойства системы.

4. Каково назначение переменных РАТН и РАТНЕХТ?

«РАТН» позволяет запускать исполняемые файлы и скрипты, «лежащие» в определенных каталогах, без указания их точного местоположения. Например, если ввести в «Командную строку» explorer.exe система осуществит поиск по папкам, указанным в значении переменной, найдет и запустит соответствующую программу.

РАТНЕХТ, в свою очередь, дает возможность не указывать даже расширение файла, если оно прописано в ее значениях.

- 5. Как создать или изменить переменную окружения в Windows?
- Нажать кнопку Создать.
- Ввести имя. Обратите внимание на то, чтобы такое название еще не было использовано (просмотрите списки).
 - В поле Значение указываем путь до папки Рабочий стол:
 - C:\Users\Имя_пользователя\Desktop
 - Нажимаем ОК. Повторяем это действие во всех открытых окнах.
 - Перезапускаем Проводник и консоль или целиком систему.
 - 6. Что представляют собой переменные окружения в ОС LInux?

Переменные окружения в Linux представляют собой набор именованных значений, используемых другими приложениями. Переменные окружения применяются для настройки поведения приложений и работы самой системы. Например, переменная окружения может хранить информацию о путях к исполняемым файлам, заданном по умолчанию текстовом редакторе, браузере, языковых параметрах (локали) системы или настройках раскладки клавиатуры.

7. В чем отличие переменных окружения от переменных оболочки?

Переменные окружения (или «переменные среды») — это переменные, доступные в масштабах всей системы и наследуемые всеми дочерними процессами и оболочками.

Переменные оболочки — это переменные, которые применяются только к текущему экземпляру оболочки. Каждая оболочка, например, bash или zsh, имеет свой собственный набор внутренних переменных.

8. Как вывести значение переменной окружения в Linux?

Наиболее часто используемая команда для вывода переменных окружения — printenv. Если команде в качестве аргумента передать имя переменной, то будет отображено значение только этой переменной. Если же вызвать printenv без аргументов, то выведется построчный список всех переменных окружения.

Пример: \$ printenv HOME

- 9. Какие переменные окружения Linux Вам известны?
- USER текущий пользователь.
- PWD текущая директория.
- OLDPWD предыдущая рабочая директория. Используется оболочкой для того, чтобы вернуться в предыдущий каталог привыполнении команды cd .
 - НОМЕ домашняя директория текущего пользователя.
- SHELL путь к оболочке текущего пользователя (например,bash или zsh).
- EDITOR заданный по умолчанию редактор. Этот редактор будет вызываться в ответ на команду edit .
- LOGNAME имя пользователя, используемое для входа в систему.
- РАТН пути к каталогам, в которых будет производиться поиск вызываемых команд. При выполнении команды система будет проходить по данным каталогам в указанном порядке и выберет первый из них, в котором будет находиться исполняемый файл искомой команды.
 - LANG текущие настройки языка и кодировки.
 - TERM тип текущего эмулятора терминала.
 - MAIL место хранения почты текущего пользователя.
- LS_COLORS задает цвета, используемые для выделения объектов (например, различные типы файлов в выводе команды в будут выделены разными цветами).
 - 10. Какие переменные оболочки Linux Вам известны?
 - BASHOPTS список задействованных параметров оболочки,

разделенных двоеточием.

- BASH_VERSION версия запущенной оболочки bash.
- COLUMNS количество столбцов, которые используются для отображения выходных данных.
- DIRSTACK стек директорий, к которому можно применять команды pushd и popd .
- HISTFILESIZE максимальное количество строк для файла истории команд.
- HISTSIZE количество строк из файла истории команд, которые можно хранить в памяти.
 - HOSTNAME имя текущего хоста.
- IFS внутренний разделитель поля в командной строке (по умолчанию используется пробел).
- PS1 определяет внешний вид строки приглашения ввода новых команд.
 - PS2 вторичная строка приглашения.
- SHELLOPTS параметры оболочки, которые можно устанавливать с помощью команды set .
 - UID идентификатор текущего пользователя.
 - 11. Как установить переменные оболочки в Linux?

Чтобы создать новую переменную оболочки с именем, например, NEW_VAR и значением Ravesli.com, просто введите:

\$ NEW_VAR='Ravesli.com'

Вы можете убедиться, что переменная действительно была создана, с помощью команды echo:

\$ echo \$NEW_VAR

12. Как установить переменные окружения в Linux?

Команда export используется для задания переменных окружения. С помощью данной команды мы экспортируем указанную переменную, в результате чего она будет видна во всех вновь запускаемых дочерних командных оболочках. Переменные такого типа принято называть внешними.

Для создания переменной окружения экспортируем недавно созданную переменную оболочки:

\$ export NEW_VAR

Чтобы установить постоянную переменную окружения для текущего пользователя, откройте файл .**bashrc:

\$ sudo nano ~/.bashrc

Для каждой переменной, которую вы хотите сделать постоянной, добавьте в конец файла строку, используя следующий синтаксис:

export [ИМЯ ПЕРЕМЕННОЙ]=[ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ]

13. Для чего необходимо делать переменные окружения Linux постоянными?

Для того, чтобы они сохранялись при перезапуске сессии.

14. Для чего используется переменная окружения РҮТНОННОМЕ?

Переменная среды PYTHONHOME изменяет расположение стандартных библиотек Python.

Чтобы указать для них разные значения, установите для PYTHONHOME значение prefix:exec_prefix .

15. Для чего используется переменная окружения РҮТНО РАТН?

Переменная среды PYTHONPATH изменяет путь поиска по умолчанию для файлов модуля. Формат такой же, как для оболочки PATH: один или несколько путей к каталогам, разделенных os.pathsep (например, двоеточие в Unix или точка с запятой в Windows). Несуществующие каталоги игнорируются.

Помимо обычных каталогов, отдельные записи РҮТНОNРАТН могут относиться к zip-файлам, содержащим чистые модули Python в исходной или скомпилированной форме.

16. Какие еще переменные окружения используются для управления работой интерпретатора Python?

PYTHONSTARTUP:

Если переменная среды PYTHONSTARTUP это имя файла, то команды Python в этом файле выполняются до отображения первого приглашения в интерактивном режиме. Файл выполняется в том же пространстве имен, в котором выполняются интерактивные команды, так что определенные или импортированные в нем объекты можно использовать без квалификации в интерактивном сеансе.

При запуске вызывает событие аудита cpython.run_startup с именем файла в качестве аргумента.

PYTHONOPTIMIZE:

Если в переменной среды PYTHONOPTIMIZE задана непустая строка, это эквивалентно указанию параметра -О . Если установлено целое число, то это эквивалентно указанию -ОО .

PYTHONBREAKPOINT:

Если переменная среды PYTHONBREAKPOINT установлена, то она

определяет вызываемый объект с помощью точечной нотации. Модуль, содержащий вызываемый объект, будет импортирован, а затем вызываемый объект будет запущен реализацией по умолчанию sys.breakpointhook(), которая сама вызывается встроенной функцией breakpoint(). Если

PYTHONBREAKPOINT не задан или установлен в пустую строку, то это эквивалентно значению pdb.set_trace . Установка этого значения в строку 0 приводит к тому, что стандартная реализация sys.breakpointhook() ничего не делает, кроме немедленного возврата.

PYTHONDEBUG:

Если значение переменной среды PYTHONDEBUG непустая строка, то это эквивалентно указанию опции -d . Если установлено целое число, то это эквивалентно многократному указанию -dd .

PYTHONINSPECT:

Если значение переменной среды PYTHONINSPECT непустая строка, то это эквивалентно указанию параметра -i . Эта переменная также может быть изменена кодом Python с помощью os.environ для принудительного режима проверки при завершении программы.

PYTHONUNBUFFERED:

Если значение переменной среды PYTHONUNBUFFERED непустая строка, то это эквивалентно указанию параметра -u .

PYTHONVERBOSE:

Если значение переменной среды PYTHONVERBOSE непустая строка, то это эквивалентно указанию опции -v . Если установлено целое число, это эквивалентно многократному указанию - v .

PYTHONCASEOK:

Если значение переменной среды PYTHONCASEOK установлено, то Python игнорирует регистр символов в операторах импорта. Это работает только в Windows и OS X.

PYTHONDONTWRITEBYTECODE:

Если значение переменной среды PYTHONDONTWRITEBYTECODE непустая строка, то Python не будет пытаться писать файлы .pyc при импорте исходных модулей. Это эквивалентно указанию параметра -В .

PYTHONPYCACHEPREFIX:

Если значение переменной среды PYTHONPYCACHEPREFIX установлено, то Python будет записывать файлы .pyc в зеркальном дереве каталогов по этому пути, а не в каталогах __pycache __в исходном дереве. Это эквивалентно указанию параметра –X pycache _prefix=PATH .

PYTHONHASHSEED:

Если значение переменной среды PYTHONHASHSEED не установлено или имеет значение random, то случайное значение используется для заполнения хэшей объектов str и bytes.

Если для PYTHONHASHSEED задано целочисленное значение, то оно используется как фиксированное начальное число для генерации hash() типов, охватываемых рандомизацией хэша.

Цель - разрешить повторяемое хеширование, например, для самотестирования самого интерпретатора, или позволить кластеру процессов Python совместно использовать хеш- значения.

PYTHONIOENCODING:

Если значение переменной среды PYTHONIOENCODING установлено до запуска интерпретатора, то оно переопределяет кодировку, используемую для stdin / stdout / stderr , в синтаксисе encodingname:errorhandler . И имя кодировки encodingname , и части :errorhandler являются необязательными и имеют то же значение, что и в функции str.encode() .

Для stderr часть :errorhandler игнорируется, а обработчик всегда будет заменять обратную косую черту.

PYTHONNOUSERSITE:

Если значение переменной среды PYTHONNOUSERSITE установлено, то Python не будет добавлять пользовательский каталог site-packages в переменную sys.path .

PYTHONUSERBASE:

Переменная среды PYTHONUSERBASE определяет базовый каталог пользователя, который используется для вычисления пути к каталогу пользовательских пакетов сайта site-packages и путей установки Distutils для python setup.py install --user.

PYTHONWARNINGS:

Переменная среды PYTHONWARNINGS эквивалентна опции -W. Если она установлена в виде строки, разделенной запятыми, то это эквивалентно многократному указанию -W, при этом фильтры, расположенные позже в списке, имеют приоритет над фильтрами ранее в списке.

В простейших настройках определенное действие безоговорочно применяется ко всем предупреждениям, выдаваемым процессом (даже к тем, которые по умолчанию игнорируются):

PYTHONWARNINGS=default - предупреждает один раз для каждого вызова;

PYTHONWARNINGS=error - преобразовывает в исключения;

PYTHONWARNINGS=always - предупреждает каждый раз;

PYTHONWARNINGS=module - предупреждает один раз для каждого вызванного модуля;

PYTHONWARNINGS=once - предупреждает один раз для каждого процесса Python;

PYTHONWARNINGS=ignore - никогда не предупреждает.

PYTHONFAULTHANDLER:

Если значение переменной среды PYTHONFAULTHANDLER непустая строка, то при запуске вызывается faulthandler.enable() : устанавливается обработчик сигналов SIGSEGV , SIGFPE ,

SIGABRT, SIGBUS и SIGILL, чтобы вывести данные трассировки Python. Это эквивалентно опции обработчика ошибок -X.

PYTHONTRACEMALLOC:

Если значение переменной среды PYTHONTRACEMALLOC непустаястрока, то начнется отслеживание выделения памяти Python с помощью модуля tracemalloc . Значение переменной - это максимальное количество кадров, хранящихся в обратной трассировке trace .

Например, PYTHONTRACEMALLOC=1 сохраняет только самыйпоследний кадр.

PYTHONPROFILEIMPORTTIME:

Если значение переменной среды PYTHONPROFILEIMPORTTIME непустая строка, то Python покажет, сколько времени занимает каждый импорт. Это в точности эквивалентно установке —X importtime в команднойстроке.

PYTHONASYNCIODEBUG:

Если значение переменной среды PYTHONASYNCIODEBUG непустаястрока, то включается режим отладки модуля asyncio.

PYTHONMALLOC:

Переменная PYTHONMALLOC задает распределители памяти Pythonu/или устанавливает отладочные хуки. Задает семейство распределителей памяти, используемых Python:

default : использует распределители памяти по умолчанию.

malloc : использует функцию malloc() библиотеки С для всех доменов (PYMEM_DOMAIN_RAW , PYMEM_DOMAIN_MEM , PYMEM DOMAIN OBJ).

pymalloc : использует распределитель pymalloc для доменов PYMEM_DOMAIN_MEM и PYMEM_DOMAIN_OBJ и использует функциюmalloc() для домена PYMEM_DOMAIN_RAW .

Устанавливает хуки отладки:

хуки.

debug : устанавливает хуки отладки поверх распределителей памяти поумолчанию.

malloc_debug : то же, что и malloc , но также устанавливает отладочные

pymalloc_debug: то же, что и pymalloc, но также устанавливаетотладочные хуки.

PYTHONMALLOCSTATS:

Если значение переменной среды PYTHONMALLOCSTATS непустая строка, то Python будет печатать статистику распределителя памяти pymallocкаждый раз, когда создается новая область объекта pymalloc, а также при завершении работы.

Эта переменная игнорируется, если переменная среды PYTHONMALLOC используется для принудительного использованияраспределителя malloc() библиотеки С или если Python настроен без поддержки pymalloc.

PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING:

Если значение переменной среда Python PYTHONLEGACYWINDOWSFSENCODING непустая строка, то кодировкафайловой системы по умолчанию и режим ошибок вернутся к своим значениям mbcs и replace до версии Python 3.6 соответственно. В противномслучае используются новые значения по умолчанию utf-8 и surrogatepass.

PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO:

Если значение переменной среды PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIOнепустая строка, то новые средства чтения и записи консоли не используются. Это означает, что символы Unicode будут закодированы в соответствии с активной кодовой страницей консоли, а не с использованием utf-8.

Эта переменная игнорируется, если стандартные потоки перенаправляются в файлы или каналы, а не ссылаются на буферы консоли.

PYTHONCOERCECLOCALE:

Если значение переменной среды PYTHONCOERCECLOCALE установлено в значение 0, то это заставит основное приложение команднойстроки Python пропускать приведение устаревших локалей C и POSIX на основе ASCII к более функциональной альтернативе на основе UTF-8 . Еслиэта переменная не установлена или имеет значение, отличное от 0, то переменная среды переопределения локали LC_ALL также не задана, а текущая локаль, указанная для категории

LC_CTYPE, является либо локалью С по умолчанию, либо локалью POSIX явно основанной на ASCII, то Python CLI попытается настроить следующие локали длякатегории LC_CTYPE в порядке, указанном перед загрузкой среды выполнения интерпретатора: C.UTF-8, C.utf8, UTF-8.

Если установка одной из этих категорий локали прошла успешно, топеременная среды

LC_CTYPE также будет установлена соответствующим образом в текущей среде процесса д инициализации среды выполнения Python. Это гарантирует, что обновленный параметр будет виден как самому интерпретатору, так и другим компонентам, зависящим от локали, работающим в одном процессе (например, библиотеке GNU readline), и в субпроцессах (независимо от того, работают ли эти процессы на интерпретаторе Python или нет), а также в операциях, которые запрашиваютсреду, а не текущую локаль С (например, собственный

locale.getdefaultlocale() Python).

Настройка одного из этих языковых стандартов явно или с помощью указанного выше неявного принуждения языкового стандарта автоматическивключает обработчик ошибок surrogateescape для sys.stdin и sys.stdout (sys.stderr продолжает использовать обратную косую черту, как и в любой другой локали). Это поведение обработки потока можно переопределить, используя PYTHONIOENCODING , как обычно.

Для целей отладки, установка PYTHONCOERCECLOCALE=warn приведет к тому, что Python будет выдавать предупреждающие сообщения нastderr, если активируется принуждение языкового стандарта или если языковой стандарт, который мог бы вызвать приведение, все еще активен приинициализации среды выполнения Python. Также обратите внимание, что даже когда принуждение языкового стандарта отключено или когда не удается найти подходящую целевую локаль, переменная среды PYTHONUTF8 все равно будет активироваться по умолчанию в устаревших локалях на основе ASCII. Чтобы для системных интерфейсов интерпретатор использовал ASCII вместо UTF-8, необходимо обе переменные отключить.

PYTHONDEVMODE:

Если значение переменной среды PYTHONDEVMODE непустая строка, то включится режим разработки Python, введя дополнительные проверки времени выполнения, которые слишком "дороги" для

включения поумолчанию.

PYTHONUTF8:

Если переменная среды PYTHONUTF8 установлена в значение 1, тоэто включает режим интерпретатора UTF-8, где UTF-8 используется как кодировка текста для системных интерфейсов, независимо от текущей настройки локали.

PYTHONWARNDEFAULTENCODING:

Если для этой переменной среды задана непустая строка, то код будетвыдавать EncodingWarning, когда используется кодировка по умолчанию, зависящая от локали.

PYTHONTHREADDEBUG:

Если значение переменной среды PYTHONTHREADDEBUG установлено, то Python распечатает отладочную информацию о потоках. Нужен Python, настроенный с параметром сборки --with-pydebug.

PYTHONDUMPREFS:

Если значение переменной среды PYTHONDUMPREFS установлено, то Python будет сбрасывать объекты и счетчики ссылок, все еще живые послезавершения работы интерпретатора.

17. Как осуществляется чтение переменных окружения в программахна языке программирования Python?

Для начала потребуется импортировать модуль os, чтобы считывать переменные. Для доступа к переменным среды в Python используется объектоs.environ. С его помощью программист может получить и изменить значения всех переменных среды. Далее мы рассмотрим различные способычтения, проверки и присвоения значения переменной среды.

Импортируем модуль osimport os # Создаём цикл, чтобы вывести все переменные средыргіпт("The keys and values of all environment variables:") for key in os.environ: print(key, '=>', os.environ[key])

- # Выводим значение одной переменной print("The value of HOME is: ", os.environ['HOME'])
- 18. Как проверить, установлено или нет значение переменнойокружения в программах на языке программирования Python?

key_value = input("Enter the key of the environment
variable:")if os.environ[key_value]:

19. Как присвоить значение переменной окружения в программах наязыке программирования Python?

Для присвоения значения любой переменной среды используется функция setdefault(). Давайте напишем код, чтобы с помощью функции setdefault() изменить значение переменной DEBUG на True (по умолчаниюустановлено False). После установки значения мы проверим его функцией get().

Если мы сделали всё правильно, выведется сообщение «Режим отладкивключен», в противном случае – «Режим отладки выключен».

```
# Импортируем
модуль osimport os

# Задаём значение переменной
DEBUG
os.environ.setdefault('DEBUG',
'True')

# Проверяем значение
переменной if
os.environ.get('DEBUG') ==
'True':
print('Debug mode
is on')else:
print('Debug mode is off')
```