# 校内网连接服务器

注册下载 XShell 及 XFTP （免费）并安装

文件-新建
名称随意（例如 H800 服务器）
主机 166.111.35.177
端口 22

切换到用户身份验证选项 输入 用户 密码

点击下方确定并连接 登陆成功。

外网链接校内网

1. 微软商店下载 Pulse Secure

2. 设置清华 VPN

设置-网络和 Internet-VPN

添加 VPN

服务器地址 sslvpn.tsinghua.edu.cn

设置完成后点击连接，输入学号和密码。

LLM2 试用

cd /shared/text-generation-webui-main/
export CUDA_DEVICE_ORDER="PCI_BUS_ID"
export CUDA_VISIBLE_DEVICES="1,3,4,6"　　（此处表示调用哪几张显卡。）
./start_linux.sh

```
(base) leiq@server-G5500-V7:~$ cd /shared/text-generation-webui-main/
(base) leiq@server-G5500-V7:/shared/text-generation-webui-main$ export CUDA_DEVICE_ORDER="PCI_BUS_ID"
(base) leiq@server-G5500-V7:/shared/text-generation-webui-main$ export CUDA_VISIBLE_DEVICES="1,3,4,6"
(base) leiq@server-G5500-V7:/shared/text-generation-webui-main$ ./start_linux.sh
12:20:22-974107 INFO     Starting Text generation web UI
12:20:22-977081 WARNING

                         You are potentially exposing the web UI to the entire internet without any access password.
                         You can create one with the "--gradio-auth" flag like this:

                         --gradio-auth username:password

                         Make sure to replace username:password with your own.
12:20:22-979970 INFO     Loading the extension "openai"
12:20:23-136508 INFO     OpenAI-compatible API URL:

                         http://0.0.0.0:5000

12:20:23-136860 INFO     Loading the extension "gallery"
Running on local URL:  http://0.0.0.0:10088

To create a public link, set `share=True` in `launch()`.
```

等待出现最后的 0.0.0.0:10088 表示成功搭建。

打开自己本地的浏览器，输入 <u>http://166.111.35.177:10088/</u> 即可打开 LLM UI 进行使用，

其中可以在 Model 标签页修改使用的模型，包含 LLM2 7b 70b 及 ChatGLM

模型加载进度会显示在终端中

加载完成后回到 Chat 标签页即可开始聊天。