## Dockek 00

[도커 강의 자료]

John Ahn 2023.01.04

따라하며 배우는 도커

도표자료

https://drive.google.com/drive/folders/1VLD6GVa2E60qM1nFDgrYXjrl OjJIOc ?usp=sharing

도커 2.4.0+ 버전 업데이트로 인해서 Buildkit을 기본적으로 사용할 수 있게됐습니다.

이 Buildkit을 사용하므로 인해 나타나는 현상은 도커 파일을 빌드 할 때 나타납니다.

빌드 하는 과정에서 다른 출력 문구를 내보냅니다.

그 중에서 가장 주요한 차이점은 빌드 프로세스 마지막 부분에 나오는 이미지 ID 입니다.

기존 빌드 프로세스에서 나오는 출력 문구

---> bd70880ecc90

Successfully built bd70880ecc90

Buildkit이 기본으로 사용될 때 빌드 프로세스에서 나오는 출력 문구

=> => exporting layers 0.0s

=> => writing image sha256:aa19c32ksj94839dj2-2039ccbd9cddd 0.0 s

결론 적으로는 두개의 ID 모두 컨테이너를 실행할 수 있는 아이디 입니다.

docker run bd70880ecc90 docker run aa19c32ksj94839dj2-2039ccbd9cddd

이 둘 모두 같은 컨테이너를 실행하게 됩니다.

그러기에 이 강의를 더 쉽게 따라가기 위해서는 Buildkit을 비활성화 하시면 됩니다.

Buildkit 비활성화 하는 방법

- 1. 도커 아이콘을 클릭 합니다.
- 2. 아래 그림과 같이 Preferences 버튼을 클릭합니다.
- 3. Docker Engine 버튼을 클릭 합니다.
- 4. 마지막으로 buildkit 키의 값을 false로 바꿔줍니다.

```
{
  "experimental": false,
  "features": {
     "buildkit": false
},
  "builder": {
     "gc": {
        "enabled": true,
        "defaultKeepStorage": "20GB"
     }
}
```