

요금제 선택 순서도, 내 사용량 확인 경로 카드

요금제는 「얼마」로 고르는 게 아니라 「한도가 언제 다시 차는가」로 고릅니다. 모든 요금제에 한도가 있고, 그 한도는 시간이 지나면 다시 찹니다. 이 자료에 금액은 한 칸도 없습니다. 넣는 순간 반년 뒤엔 틀린 자료가 되기 때문입니다. 최신 금액은 영상 설명란 링크에서 화면으로 직접 확인하세요.

앞면, 질문 셋으로 된 선택 순서도

위에서부터 내려가면 내 자리가 나옵니다. 왼쪽(초록)은 그대로, 오른쪽(주황)은 확인이 필요한 쪽입니다.

1 말로만 시킬 건가, 내 파일을 만지게 할 건가?

→ 말로만 → 무료 범위부터 시작하면 됩니다.

→ 파일을 만짐 → 그 도구가 내 요금제에 들어 있는지 확인. 공식 문서 기준, 코덱스는 무료를 포함한 전 요금제에 들어 있고, 클로드 코드는 유료 요금제에만 들어 있습니다. 단, 무료에서는 이미지 생성이 안 됩니다.

2 하루에 잠깐인가, 몇 시간씩 붙어 있는가?

→ 잠깐 → 5시간마다 다시 차는 창 안에서 끝납니다. 올릴 이유가 없습니다.

→ 오래 → 유료는 주간 한도가 하나 더 얹힙니다. 여기서 등급을 고민합니다. 「몇 번 되나요」는 문서에 없습니다. 있는 건 「5시간마다 리셋」과 「몇 배」 뿐입니다.

3 한 대에서만 쓰는가, 여러 기기에서 쓰는가?

→ 한 대 → 확인 화면 하나만 보면 됩니다.

→ 여러 기기 → 클로드 코드의 확인 화면은 이 컴퓨터에서 한 것만 셉니다. 다른 기기나 웹에서 쓴 건 안 들어갑니다. 「분명 안 썼는데 한도가 없다」는 오해의 절반이 여기서 나옵니다.

공식 문구 세 줄(원문 그대로)

- Every plan has usage limits that reset on a rolling five-hour session window, and paid plans add weekly limits on top. — claude.com/pricing
- Local messages and cloud chats share your plan's usage allowance. — learn.chatgpt.com/docs/pricing
- Claude Code is included in all paid plans. — claude.com/pricing

이 자료가 하지 않는 것

특정 요금제를 추천하지 않습니다. 「어느 게 이득」도 말하지 않습니다. 이 자료의 산출물은 추천이 아니라 판단 순서입니다.

뒷면, 내 사용량 확인 경로 카드

숫자는 인쇄하지 않았습니다. 여러분 화면에 뜬 값을 오른쪽 빈 칸에 손으로 적으세요.

어디서	무엇을 치나	무엇이 보이냐	내 화면 값(손으로)
코덱스	세션 안에서 /status (터미널 밖에서 치면 안 됩니다)	현재 세션 설정과 남은 한도. 웹의 사용량 대시보드에서도 같은 것을 봅니다. 문서 권고: 한두 주에 한 번 확인.	
클로드 코드	/usage d = 지난 하루 · w = 지난 일주일	사용량 막대·활동 통계·항목별 내역. 이 숫자는 이 컴퓨터에서 한 것만 셉니다. 조희가 실패해 「Showing last-known usage」가 떠도 정상 화면입니다.	
제미나이	gemini.google.com → 설정 → 사용량 한도	남은 한도 안내. 메뉴 이름은 촬영 시점 기준이라 화면과 다르면 설정 안에서 「사용량」을 찾으세요.	

금액 칸

요금제 이름	금액(비워 둡니다)	포함되는 것 — 화면에서 확인한 뒤 적기
무료		
내가 보는 유료 등급		
팀·회사용		

금액 칸은 일부러 비워 뒀습니다.

최신 금액은 영상 설명란 링크(공식 요금 페이지)에서 보세요. 요금이 바뀌면 영상이 아니라 설명란과 이 자료만 갱신합니다. 원화 금액은 확인하지 못했으니 결제 화면에서 직접 보세요.

고를 때 볼 것은 금액 열이 아니라 이 두 줄

1	내가 하려는 게 여기 들어 있나 — 「포함 / 불포함」 줄
2	한도가 언제 다시 차나 — 「5시간 창」과 「주간」 줄

둘째 장, 한도 안내가 떴을 때 세 갈래

안내 문구에 어떤 말이 들어 있는지로 갑니다. 문구를 먼저 읽고, 그 다음 아래 셋 중 하나를 고르세요.

첫째	리셋 시각이 함께 적혀 있다	기다리면 됩니다. 공식 문서: 「The message shows when the window resets.」 결제 화면으로 갈 일이 아닙니다.
둘째	특정 모델 계열의 한도다	/model로 다른 계열을 고르면 이어서 됩니다. 반대로 요금제 자체의 한도(좌석 기준, 모든 모델 공통)는 모델을 바꿔도 안 풀립니다. 안내 문구를 끝까지 읽어야 하는 이유입니다.
셋째	한도가 아니다	문맥이 길다는 경고, 자동 정리 경고는 사용량 한도가 아닙니다. 공식 문서: 「A context or auto-compact warning: not a usage limit.」 요금 문제가 아니니 결제 화면으로 가지 마세요.

헛갈릴 때 한 줄

한도는 「얼마」가 아니라 「시계」입니다.

뷔페 이용권처럼 무제한으로 보여도 「몇 시부터 몇 시까지」가 있습니다. 중요한 건 접시 개수가 아니라 시계입니다. 같은 이용권으로 여러 식당(앱)에 들어가도 접시는 한 통에서 나갑니다.

어느 경우인지 모르겠으면

어떤 안내가 떴는지 캡처해서 오픈채팅에 올려 주세요. 셋 중 어느 경우인지 봐 드립니다.
오픈채팅 주소는 영상 고정 댓글에 있습니다. 메일 주소는 묻지 않습니다.

출처(원문 확인 경로): claude.com/pricing · learn.chatgpt.com/docs/pricing · code.claude.com/docs/en/costs. 요금·한도·모델 이름은 자주 바뀌어서 적지 않았습니다. 화면에서 확인하세요.